Notas de estudio para Examen Privado Licenciatura en Física

Diego Sarceño

13 de junio de 2024

Índice general

Ι	Ele	ectromagnetismo	4
1.	Aná	ălisis Vectorial	6
	1.1.	Operadores Vectoriales	6
		1.1.1. Gradiente	6
		1.1.2. Divergencia	6
		1.1.3. Rotacional	7
	1.2.	Integración Vectorial	7
		1.2.1. Integrales de Línea	7
		1.2.2. Integrales de Superficie	7
		1.2.3. Teoremas Importantes	7
2.	Elec	ctrostática	8
	2.1.	Ley de Coulomb	8
	2.2.	Campo Eléctrico	9
	2.3.	Potencial Electrostático	9
	2.4.	Ley de Gauss	9
	2.5.	Dipolo Eléctrico	10
		2.5.1. Momento Dipolar Eléctrico	10
	2.6.	Trabajo y Energía en Electrostática	10
		2.6.1. Energía de una Distribución de Cargas Puntuales	11
3.	Pro	blemas Electrostáticos	12
	3.1.	Ecuación de Laplace	12
		3.1.1. Ecuación de Laplace en una Dimensión	13
	3.2.	Imágenes Electrostáticas	13
		3.2.1. Sistemas Conductores y Coeficientes de Potencial	14
4.	Can	npo Electrostático en Medios Dieléctricos y su Teoría Microscópica	15
	4.1.		15
		4.1.1. Campo Fuera de un Medio Dieléctrico	16
		4.1.2. Campo Eléctrico dentro de un Dieléctrico	16
		4.1.3. Suceptibilidad Dieléctrica y Constante Dieléctrica	17
	4.2.	Condiciones de Frontera para los Vectores de Campo	17
	4.3.	Teoría Microscópica de los Dieléctricos	17
		4.3.1. Campo Molecular en un Dieléctrico: E_m	17

		4.3.2. Moléculas Polares						
5.	Ene	rgía Electrostática	20					
			20					
6.	Cor	riente Eléctrica	22					
	6.1.	Densidad de Corriente	22					
	6.2.	Ley de Ohm	23					
	6.3.	Corrientes Estacionarias en Medios Continuos	23					
		6.3.1. Aproximación al Equilibrio Electrostático	24					
	6.4.	Redes de Resistencias y Leyes de Kirchhoff	24					
	6.5.	Teoría Microscópica de la Conducción	25					
7.	El C	Campo Magnético de Corrientes Estacionarias	26					
	7.1.	Ley de Ampére	26					
	7.2.	Vector Potencial	26					
		7.2.1. Mono-polos Magnéticos	27					
			27					
		7.2.3. Ley de Biot-Savart	28					
	7.3.	Dipolos Magnéticos	28					
			28					
	7.4.	Fuerzas Magnéticas	29					
		7.4.1. Fuerza entre Corrientes	29					
		7.4.2. Fuerza y Energía de un Dipolo	30					
			30					
8.	Propiedades Magnéticas de la Materia 3:							
	8.1.	Magnetización	31					
		8.1.1. Torques y Fuerzas en Dipolos Magnéticos	31					
			31					
	8.2.		32					
			32					
		8.2.2. Potencial Escalar Magnético y Densidad de Polos Magnéticos	32					
	8.3.	Fuentes de Campo Magnético: Intensidad Magnética	33					
	8.4.	Susceptibilidad y Permeabilidad Magnéticas e Histéresis	33					
	8.5.	Condiciones en la Frontera sobre los Vectores de Campo	34					
9.	Indi	acción Electromagnética	35					
		Inducción Electromagnética	35					
	9.2.	Autoinductancia	36					
	9.3.	Inductancia Mutua	36					
		La Fórmula de Neumann	36					
		Inductancias en Serie v Paralelo	37					

10.Energía Magnética	38
10.1. Energía Magnética de Circuitos Acoplados	38
10.2. Densidad de Energía en el Campo Magnético	39
11.Corrientes que Varían Lentamente	40
11.1. Comportamiento Transitorio y en Estado Estacionario	40
11.2. Leyes de Krichhoff	40
11.3. Comportamiento Transitorio Elemental	40
11.4. Comportamiento en Estado Estacionario de un Circuito en Serie Simple	41
11.5. Conexión de Impedancias en Serie y en Paralelo	42
11.6. Potencia y Factores de Potencia	42
12.Ecuaciones de Maxwell	44
13.Propagación de Ondas Monocromáticas	45

$\begin{array}{c} {\rm Parte\ I} \\ {\rm Electromagnetismo} \end{array}$

"El conocimiento es una red	de ideas interconect	adas, una vez que d	ntrapamos una, las d	emás
	vienen detrás" - Ma	ichael Faraday.		
	vienen detrás" - Ma	ichael Faraday.		
	vienen detrás" - Ma	ichael Faraday.		
	vienen detrás" - Ma	ichael Faraday.		
	vienen detrás" - Ma	ichael Faraday.		
	vienen detrás" - Ma	ichael Faraday.		

Análisis Vectorial

DS: Solo se enunciarán los teoremas y propiedades más importantes.

1.1. Operadores Vectoriales

1.1.1. Gradiente

El gradiente de un campo escalar es un campo vectorial. Es un vector normal a la curva de nivel en el punto estudiado

$$\nabla f(r) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \hat{\mathbf{x}}_1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} \hat{\mathbf{x}}_n\right),\tag{1.1}$$

Cuando $\nabla f = 0$ se tiene un punto estacionario (máximo o mínimo). Dicho de otra forma, el gradiente marca la dirección en la cual varía más rápido el campo escalar y su magnitud indica cuan rápido varía.

En Diferentes Sistemas de Coordenadas

$$\nabla \varphi = \frac{\partial \varphi}{\partial r} \hat{\mathbf{r}} + \frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} \hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \varphi}{\partial \phi} \hat{\boldsymbol{\phi}} \qquad \text{Coordenadas Esféricas}$$

$$\nabla \varphi = \frac{\partial \varphi}{\partial \rho} \hat{\boldsymbol{\rho}} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial \varphi}{\partial \phi} \hat{\boldsymbol{\phi}} + \frac{\partial \varphi}{\partial z} \hat{\mathbf{z}}.$$

1.1.2. Divergencia

La divergencia de un campo vectorial mide la diferencia entre el flujo saliente y entrante en una región dada.

$$\nabla \cdot A = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}.$$
 (1.2)

La divergencia produce un escalar, mide cuanto un vector se dispersa o sale de un punto.

En Diferentes Sistemas de Coordenadas

1.1.3. Rotacional

Operador vectorial sobre campos vectoriales: tendencia de un campo vectorial a inducir rotación.

$$\nabla \times A = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{i}} & \hat{\mathbf{j}} & \hat{\mathbf{k}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}$$
 (1.3)

1.2. Integración Vectorial

Integrales de línea, superficie y volumen. Integrandos pueden ser vectores o escalares.

1.2.1. Integrales de Línea

Recorridos o trayectorias

$$\int_{c} F(r) \cdot \mathrm{d}l \,. \tag{1.4}$$

Donde F es un campo vectorial, dl desplazamiento vectorial infinitesimal a lo largo de la curva y c curva sobre la cual se integra. Cuando la integral de línea es independiente de la trayectoria el campo es conservativo.

1.2.2. Integrales de Superficie

Esta integral mide un flujo

$$\int_{S} F \cdot \hat{\mathbf{n}} \, \mathrm{d}a \tag{1.5}$$

Esto nos da un escalar. Si laintegral es cerrada $\oint F \cdot \hat{\mathbf{n}} \, da$.

1.2.3. Teoremas Importantes

Teorema 1.2.1. Teorema Fundamental de la Divergencia:

$$\int_{V} \nabla \cdot F \, dV = \oint_{S} F \cdot \hat{\mathbf{n}} \, da \,. \tag{1.6}$$

Teorema 1.2.2. Teorema de Stokes:

$$\int_{S} (\mathbf{\nabla} \times F) \cdot \hat{\mathbf{n}} \, \mathrm{d}a = \oint_{c} F \cdot \mathrm{d}l \,. \tag{1.7}$$

Electrostática

Esta estudia los efectos mutuos que se producen entre los cuerpos como consecuencia de us carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad fundamental y característica delas partículas elementales.

- 1. La carga no se crea ni se destruye.
- 2. Hay dos clases: positiva y negativa.
- 3. En un sistema cerrado la carga se conserva.

2.1. Ley de Coulomb

Experimentalemnte

- 1. Dos cargas puntuales ejercen fuerza a lo largo de la línea que las une e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.
- 2. La fuerza es proporcional al producto de las cargas.

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_o} \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \hat{\mathbf{r}}_{12}.$$
 (2.1)

Esto es válido para cargas puntuales, pero para muchas cargas se aplica el principio de superposición. Ahora, si la carga se distribuye en un volumen V con densidad ρ y sobre la superficie S que limita V con densidad σ , la fuerza ejercida por esta distribución de carga sobre una carga puntual q está dada por:

$$F(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_V \rho(r') \frac{r - r'}{|r - r'|^3} \, dV' + \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_S \sigma(r') \frac{r - r'}{|r - r'|^3} \, dS'.$$
 (2.2)

2.2. Campo Eléctrico

Campo vectorial físico \rightarrow región del espacio en la que interactúa la fuerza eléctrica. Se genera por cargas o campos magnéticos variables en el tiempo.

$$\vec{E}(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i}{r_i^2} \hat{\mathbf{r}}_i. \tag{2.3}$$

Entonces, de manera general, tomando en cuenta distribuciones continuas de carga y cargas puntuales

$$\vec{E}(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^{N} q_i \frac{r - r_i}{|r - r_i|^3} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{r - r'}{|r - r'|^3} \rho(r') \, dV' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{r - r'}{|r - r'|^3} \sigma(r') \, da'$$
 (2.4)

2.3. Potencial Electrostático

El campo eléctrico cumple con

$$\nabla \times \vec{E} = 0. \tag{2.5}$$

Sabemos que $\vec{E}(r) = -\nabla \varphi$ es un potencial electrostático. Pero con esto se tiene

$$\varphi(r) = -\int_{\mathcal{O}}^{r} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$
 (2.6)

donde \mathcal{O} es el punto de referencia. Notemos que

- 1. Potencial electrostático no es lo mismo que energía potencial.
- 2. \vec{E} es un vector derivado de un escalar y ya que $\nabla \times E = 0$ esto implica: las componentes de \vec{E} no son independientes

$$\frac{\partial E_x}{\partial y} = \frac{\partial E_y}{\partial x}, \qquad \frac{\partial E_z}{\partial y} = \frac{\partial E_y}{\partial z}, \qquad \frac{\partial E_x}{\partial z} = \frac{\partial E_z}{\partial x}.$$
 (2.7)

- 3. EL sistema de referencia es fundamental.
- 4. El potencial obedece el principio de superposición.

$$\varphi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i}{|r - r_i|} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V} \frac{\rho(r')}{|r - r'|} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}V'} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{S} \frac{\sigma(r')}{|r - r'|} \,\mathrm{d}a'. \tag{2.8}$$

2.4. Ley de Gauss

Importante relación entre la integral de la componente normal del campo eléctrico sobre una superficie cerrada y la carga total encerrada por la superficie.

$$\Psi_E = \int_S \vec{E} \cdot \hat{\mathbf{n}} \, \mathrm{d}a \,, \qquad \text{Flujo Eléctrica} \tag{2.9}$$

Para una superficie cerrada imaginaria (superficie gaussiana). Se tiene que $\Psi_E \propto q$. Entonces

$$\oint \vec{E} \cdot \hat{\mathbf{n}} \, \mathrm{d}a = \frac{1}{\epsilon_0} Q_{enc}.$$
(2.10)

y por el teorema de la divergencia

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}.\tag{2.11}$$

A notar:

- 1. Simetría esférica: Superficie gausiana \rightarrow esfera concéntrica.
- 2. Simetría cilíndrica: Superficie gaussiana \rightarrow cilindro coaxial.
- 3. Simetría palna: Superficie gaussiana \rightarrow caja.

2.5. Dipolo Eléctrico

Dos cargas iguales de signo contrario separados por una pequeña distancia. Supongamos una carga -q en r' y una carga q en r' + l. Entonces

$$\vec{E}(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} q \left(\frac{r - r' - l}{|r - r' - l|^3} - \frac{r - r'}{|r - r'|^3} \right)$$
 (2.12)

expandiendo el término de dentro

$$\vec{E}(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} q \left[\frac{3(r-r')l}{|r-r'|^3} (r-r') - \frac{l}{|r-r'|} + \cdots \right]$$
 (2.13)

2.5.1. Momento Dipolar Eléctrico

Si se coloca un dipolo en un campo \vec{E} , ambas cargas (q,-q) separadas una distancia l, experimentan fuerzas de igual magnitud y dirección contraria \vec{F} y $-\vec{F}$, por ende: $\sum vec F = 0$ y $\sum \tau \neq 0$. Definimos el **momento dipolar** como $\vec{p} = q\vec{l}$. Por ende

$$\vec{E}(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{3(r-r') \cdot \vec{p}}{|r-r'|^3} (r-r') - \frac{\vec{p}}{|r-r'|^3} \right]. \tag{2.14}$$

$$\varphi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} q \left[\frac{1}{|r - r' - l|} - \frac{1}{|r - r'|} \right] = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{(r - r') \cdot \vec{p}}{|r - r'|^3}.$$
 (2.15)

2.6. Trabajo y Energía en Electrostática

Suponga una configuración de cargas estacionarias y se desea mover una carga de prueba Q de un punto a a un punto b. Por ende

$$\varphi(b) - \varphi(a) = \frac{W}{Q} \tag{2.16}$$

La diferencia de potencial entre a y b es igual al trabajo por unidad de carga requerido para mover Q de $a \to b$.

2.6.1. Energía de una Distribución de Cargas Puntuales

Energía de la distribución \rightarrow trabajo para ensamblar la distribución.

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} q_i \varphi(r_i).$$
 (2.17)

de otra forma se puede reescribir el trabajo

$$W = \frac{\epsilon_0}{2} \left[\oint_S \varphi \vec{E} \cdot da + \int_V E^2 \frac{d}{dV} \right]$$
 (2.18)

$$W = \frac{\epsilon_0}{2} \int_V E^2 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}V} \qquad \text{Si el volumen crece } (r \to \infty). \tag{2.19}$$

Problemas Electrostáticos

Estos problemas no son secillos de resolver. Por otro lado:

$$\nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \qquad \text{Ecuación de Poisson.} \tag{3.1}$$

Laplaciano:

1. Rectangulares:

$$\nabla^2 \varphi = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2}.$$
 (3.2)

2. Esféricas:

$$\nabla^2 \varphi = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \phi^2}. \tag{3.3}$$

3. Cilíndricas:

$$\nabla^2 \varphi = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial \varphi}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2}. \tag{3.4}$$

Y cuando interesa conocer el potencial en regones con $\rho = 0$.

$$\nabla^2 \varphi = 0$$
 Ecuación de Laplace. (3.5)

3.1. Ecuación de Laplace

Teorema 3.1.1. Si $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$ son todas soluciones de la ecuación de Laplace, entonces:

$$\varphi = c_1 \varphi_1 + \dots + c_n \varphi_n, \tag{3.6}$$

 $con c_i = ctes$, también es solución de la ecuación de Laplace

$$\nabla^2 \varphi = c_1 \nabla^2 \varphi_1 + \dots + c_n \nabla^2 \varphi_n = 0. \tag{3.7}$$

Teorema 3.1.2. Dos sluciones de la ecuación de Laplace que satisfacen las mismas condiciones de frontera difieran a lo sumo en una constante aditiva.

3.1.1. Ecuación de Laplace en una Dimensión

Si φ es una función de una variable. Las soluciones para cada uno de los sistemas importantes de coordenadas

1. Rectangulares:

$$\varphi(x) = ax + b. \tag{3.8}$$

2. Esféricas:

$$\varphi(r) = -\frac{a}{r} + b. \tag{3.9}$$

3. Cilíndricas:

$$\varphi = a \ln |\rho| + b. \tag{3.10}$$

Caso Esférico

Para el caso esférico en dos dimensiones su solución luego de la separación de variables es

$$\varphi(r,\theta) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(A_n r^n + \frac{B_n}{e^{n+1}} \right) P_n(\cos \theta). \tag{3.11}$$

Caso Cilíndrico

Ahora para el caso cilíndrico en dos dimensiones, su solución es:

$$\varphi(\rho,\theta) = A_o + B_o \ln|\rho| + \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \rho^n + B_n \rho^{-n} \right) (C_n \cos n\theta + D_n \sin n\theta). \tag{3.12}$$

Caso Cartesiano

Ahora la solución del caso cartesiano

$$\varphi(x, y, z) = Ae^{-(k+m)^{1/2}x} \cos m^{1/2}y \cos k^{1/2}z. \tag{3.13}$$

3.2. Imágenes Electrostáticas

Para un conujunto dado de condicioens de frontera, la solución a la ecuación de Laplace es única y resolviendo para φ se ha encontrado la solución completa al problema.

El método de imágenes es un procedimiento para lograr este resultado sin resolver específicamente la ecuación diferencial. DS: No se aplica universalmente, solo un número considerable de problemas (que bueno xd).

Supongamos una carga q arriba de un plano conductor: La carga q inducirá una carga en el conductor. La potencia total a una distancia \vec{r} estará dado por la contribución de la carga más la inducida en el conductor:

$$\varphi(r) = \varphi_1(r) + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\sigma(r')}{|r - r'|} da'.$$

$$\varphi(r) = \varphi_1(r) + \varphi_2(r).$$

 $\varphi_2(r)$ puede ser sustituído por un potencial debido a una distribución de carga especificada:

- Carga Imagen.
- Debe cumplir con las condiciones de frontera.

3.2.1. Sistemas Conductores y Coeficientes de Potencial

Cuando se tienen conductores con formas complicadas las soluciones analíticas quedan descartadas: Métodos numéricos. Se pueden sacar algunas conclusiones, supongamos N conductores en una geometría fija:

■ Existe una relación lineal entre el potencial de un conductor y las cargas de los diversos conductores del sistema. N conductores descargados excepto el conductor $j \to \text{carga } Q_{jo}$. La solución de Laplace es el espacio fuera de los conductores la expresamos como:

$$\varphi_1^{(j)}(x, y, z) \rightarrow \text{potencial generado por } Q_{jo}.$$
 (3.14)

El potencial de cada uno de los conductores estará dado por:

$$\varphi_1^{(j)}, ldots, \varphi_N^{(j)} \tag{3.15}$$

Reexpresando la carga del j-ésimo

 λQ_{jo} , $\lambda =$ cte, sadisface la ecuación de Laplace.

- El potencial también se multiplica por λ .
- \bullet Todas las derivadas se multiplica por $\lambda.$
- $\sigma 0 \epsilon_0 \frac{\partial \varphi}{\partial \hat{\mathbf{n}}} \to \text{todas las densidades se multiplican por } \lambda$.
- Potencial de cada conductor es proporcional a Q_i

$$\varphi_i^j = p_{ij}Q_j, \qquad (i = 1, 2, \dots, M)$$
 (3.16)

donde p_{ij} es constante que depende de la geometría utilizando el mismo argumento para conductor k $Q_k = \nu Q_{k_o}$ con $\nu =$ cte. Generalizando

$$\varphi_i = \sum_{j=1}^{M} p_{ij} Q_j. \tag{3.17}$$

Campo Electrostático en Medios Dieléctricos y su Teoría Microscópica

Existen materiales conductores aislantes (dieléctricos)

- Material dieléctrico ideal: material que no tiene cargas libres.
- Bajo la presencia de un campo eléctrico externo: pueden tener pequeños desplazamientos.
- Dieléctrico se polariza. Un dieléctrico polarizado es eléctricamente neutro, sin embargo produce un campo eléctrico en los puntos exteriores en interiores del dieléctrico. En un caso extermo, bajo un campo muy grande, ocurre la ionización. Un dipolo inducido $\vec{p} = \alpha \vec{E}$ donde α es la polarizabilidad atómica, depende de la estructura del átomo. Para moléculas es más complejo debido a que tienen direcciones preferenciales $\alpha \to \alpha_{ij}$.

4.1. Polarización

Consideremos un pequeño volumen ΔV de un medio dieléctrico que como todo es eléctricamente neutro. Si el medio está polarizado: Momento dipolar eléctrico

$$\Delta \vec{p} = \int_{\Delta V} r \, \mathrm{d}q \,. \tag{4.1}$$

 $\Delta \vec{p}$ depende del tamao del elemento de volumen. Se introduce el momento dipolar eléctrico por unidad de volumen y se conoce como polarización eléctrica:

$$P \equiv \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta V}.\tag{4.2}$$

Momento dipolar de una molécula

$$\vec{p}_m = \int_{\text{milecula}} r \, \mathrm{d}q \,. \tag{4.3}$$

4.1.1. Campo Fuera de un Medio Dieléctrico

Consideramos una porción finita de material dieléctrico polarizado. Esta polarización genera un campo eléctrico $\vec{E} \to \varphi$. Cada elemento de $\Delta V'$ se caracteriza por un momento dipolar $\Delta \vec{p} = P \Delta V'$ y tenemos $r \gg r'$. La contribución de las cargas en $\Delta V'$ al potencial está dada por:

$$\Delta\varphi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\Delta p \cdot (r - r')}{|r - r'|^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{P(r') \cdot (r - r')\Delta V'}{|r - r'|^3}.$$
(4.4)

El potencial total es la suma de todas las contribuciones de todas las partes del dieléctrico:

$$\varphi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V_o} \frac{P(r')(r - r')}{|r - r'|^3} \, dV'.$$
 (4.5)

Ahora buscamos encontrar \vec{E}

$$\frac{r-r'}{|r-r'|^3} = \nabla' \left(\frac{1}{|r-r'|}\right). \tag{4.6}$$

Desarrollando la siguiente identidad: $\nabla'(f\vec{F}) = f\nabla' \cdot \vec{F} + \vec{F} \cdot \nabla' f$. Se desarrolla la integral anterior, con ello se llega a

$$\varphi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_{S_o} \frac{P \cdot \hat{\mathbf{n}} \, \mathrm{d}a}{|r - r'|} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V_o} \frac{(-\nabla' \cdot P) \, \mathrm{d}V}{|r - r'|}$$
(4.7)

Con lo que se definen dos nuevas funciones escalares

- $\sigma_p = P \cdot \hat{\mathbf{n}}.$
- $\rho_p = -\nabla \cdot P.$
- La densidad superficial de carga de polarización está dada por la componente de polarización normal a la superficie.
- La densidad de carga de polarización volumétrica es una medida de la no uniformidad de la polarización dentro del material.

Luego, calculando el campo eléctrico

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\int_S \sigma_p \frac{r - r'}{|r - r'|^3} \, da' + \int_{V_0} \rho_p \frac{r - r'}{|r - r'|^3} \, dV' \right]. \tag{4.8}$$

4.1.2. Campo Eléctrico dentro de un Dieléctrico

En un dieléctrico la carga de prueba es comparable al tamaño de las moléculas. EL campo eléctrico dentro del dieléctrico debe tener las mismas propiedades. El campo eléctrico en un dieléctrico es igual al campo eléctrico dentro de una cavidad.

La ley de Gauss en un dieléctrico viene dada por

$$\oint (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \cdot \hat{\mathbf{n}} \, \mathrm{d}a = Q.$$
(4.9)

donde el término $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ se le denomina **desplazamiento eléctrico**.

4.1.3. Suceptibilidad Dieléctrica y Constante Dieléctrica

La polarización de un medio dieléctrico ocurre en respuesta al campo eléctrico en el medio. El grado de polarización depende:

- Campo eléctrico
- Propiedades del material

A nivel macroscópico F=P(E). En la mayoría de materiales P se anula cuando $\vec{E}=0$. Para materiales de este tipo y si son materiales siótropos, la polarización tendrá el mismo sentido que \vec{E} .

$$P = \chi(E)\vec{E} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E}. \tag{4.10}$$

con esto se define $\varepsilon = \epsilon_0 (1 - \chi_e)$.

4.2. Condiciones de Frontera para los Vectores de Campo

Variación de \vec{E} y \vec{D} al pasar por una zona interfacial entre dos medios. Considerando dos emdios encontacto y una densidad superficial de carga externa σ . Construir una pequeña superficie S: forma de caja de pastillas de altura despreciable. Entonces

$$D_{2n} - D_{1n} = \sigma \tag{4.11}$$

Observaciones

- La discontinuidad en la componente normal \vec{D} está dada por la densidad superficial de carga en la zona interfacial.
- \blacksquare Si no hay carga en la zona interfacial la componente normal de \vec{D} no es contínua.

Y por la ley de Gauss se concluye que la componente tangencial del campo eléctrico es continua. DS: Después de toda esta parafernalia, el ejemplo clásico es el de la esfera dieléctrica en un campo eléctrico extermo, revisar el libro.

4.3. Teoría Microscópica de los Dieléctricos

4.3.1. Campo Molecular en un Dieléctrico: E_m

Es el campo eléctrico en una posición molecular del dieléctrico el cual es producido por todas las fuentes externas y por todas las moléculas polarizadas del dieléctrico con excepción de la molécula en el punto considerado. El dieléctrico se polariza al inducir un campo. Suponemos polarización uniforma $\nabla \cdot \vec{P} = 0$. El campo eléctrico en el centro de la cavidad puede expresarse como:

$$\vec{E}_m = \vec{E}_x + \vec{E}_d + \vec{E}_s + \vec{E}' \tag{4.12}$$

- E_x campo eléctrico primario debido a los planos.
- \bullet E_d campo debido a la carga de polarización e la superficie.
- \bullet E_s campo debido a la carga de polarización en la superficie S.
- E' campo generado por dipolos dentro de S.

4.3.2. Moléculas Polares

- Momento dipolar permanente
- Están formadas por al menos dos especcies distintas de átomos.
- En ausencia de campo eléctrico por una porción macroscópica del dieléctrico polar no está polarizada: dipolos individuales orientados al azar.

Si el dieléctrico polar se somete a un campo eléctrico, los dipolos se alinean con el campo. Si el campo es lo suficientemente intenso, la polarización alcanza el vapor de saturación:

$$P_s = N\vec{p}_m \tag{4.13}$$

Se requiere valores de campo muy intensos. Si la temperatura se eleva la polarización disminuye. Según la mecánica estadística, a una temperatura T, la probabilidad de encontrar una molécula con energía E es:

$$f(E) = \propto e^{-E/kT} \tag{4.14}$$

La energía potencial de un dipolo permanente p_o en un campo eléctrico es:

$$u = -p_o \cdot E_m \tag{4.15}$$

La energía cinética de las moléculas no dependen del campo, entonces se desprecia su contribución en la distribución. El moemtno diplar efectivo de un dipolo molecular es su componente en la dirección del campo: $p_o \cos \theta$. El valor promedio de la cantidad está dado por:

$$\langle x \rangle = \sum x_m p_m = \frac{\sum_m \chi_m e^{-\beta e_m}}{\sum_m e^{-\beta u_m}}.$$
(4.16)

pasando a lo continuo

$$\langle p_o \cos \theta \rangle = p_o \left(-\frac{1}{y} + \coth y \right)$$
 (4.17)

con $y = p_o \frac{E_m}{kT}$ y a esta fórmula se le conoce como **Fórmula de Lagevin**. y el momento dipolar efectivo promedio

$$\langle p_o \cos \theta \rangle = \frac{p_o^2 E_m}{3kT}.\tag{4.18}$$

Polarizabilidad por orientación $\alpha = \frac{p_o^2}{3kT}$.

$$\alpha = \alpha_o + \frac{p_o^2}{3kT} \tag{4.19}$$

a esta se le conoce como la ecuación de Langevin-Debye.

4.3.3. Polarización Permanente: Ferroelectricidad

Sabemos que

$$E_m = E + \frac{p}{3\epsilon_0} \tag{4.20}$$

Generalmente $E_m=0$ cuando E=0. Existen casos en los cuales E=0 y $E_m=0$ y esto se satisface para:

$$p_o = 0, \qquad \frac{N\alpha}{3\epsilon_0} = 1. \tag{4.21}$$

la cual es la condición de polarización permanente.

Energía Electrostática

Simplifica la resolución de algunos problemas. Y la contribución de energía de un sistema de cargas se divide en sus contribuciones cinética y potencial.

Energía potencial de un grupo de cargas puntuales

$$u = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{m} q_i \varphi_j. \tag{5.1}$$

Energía electrostática de una distribució de carga:

$$u = \frac{1}{2} \epsilon_0 \left[\oint_S E \varphi \, da + \int_V E^2 \, dV \right].$$

$$u = \frac{1}{2} \int_V \rho(r) \varphi(r) \, dV + \frac{1}{2} \int_S \sigma(r) \varphi(r) \, da + \frac{1}{2} \sum_j Q_j \varphi_j.$$

5.1. Condensadores

Los condensadores son componentes eléctricos que sirven para almacenar energía. Dos conductores que puedan almacenar cargas iguales pero opuestas con una diferencia de potencial entre sí. La relación entre la carga almacenada y el potencial asociado es la capacitancia

$$C \equiv \frac{Q}{\Delta \varphi}.\tag{5.2}$$

Cuya energía se puede expresar como:

$$u = \frac{1}{2}Q\Delta\varphi = \frac{1}{2}C\Delta\varphi^2 \tag{5.3}$$

Si los conductores que forman un condensador tienen formas geométricas sencillas, la capacitancia puede obtenerse analíticamente. Y para condensadores en circuitos paralelos y en serie¹

¹En paralelo se tiene la misma diferencia de potencial entre los nodos y para los circuitos en serie se conserva la carga.

$$C_{eq} = C_1 + C_2,$$
 Paralelo
$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2},$$
 Serie.

Corriente Eléctrica

Carga en movimiento \rightarrow corriente eléctrica. Proceso por el cual se transporta la carga \rightarrow condicción. La corriente se define como la velocidad a la que se transporta la carga a través de una superficie dad e un sistema conductor

$$I = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}.\tag{6.1}$$

Por convención: el sentido en que se mueve los portadores positivos se toma como el sentido de la corriente.

Cosas a notar:

- En gases la conducción es más complicada, ya que las poblaciones d eportadores varían mucho con condiciones experimentales.
- Al estar en equilibrio térico cada partícula tiene un movimiento aleatorio.
- Líquidos y gases → movimientos hidrodinámicos.

6.1. Densidad de Corriente

Consideremos un medio conductor con un solo tipo de portador de carga:

- ullet Sea N un número de portadores de carga por unidad de volumen.
- Asumimos una velocidad v para los portadores de carga.

Se define la densidad de carga como

$$\vec{J} = \sum_{i} N_i q_i v_i. \tag{6.2}$$

Cuya integral para una superficie da como resultado la corriente

$$I = -\oint_{S} \vec{J} \cdot \hat{\mathbf{n}} \, da = -\int_{V} \nabla \cdot \vec{J} \, dV = \int_{V} \frac{\partial \rho}{\partial t} \, dV.$$
 (6.3)

Lo que implica y da como resultado la **ecuación de la continuidad** y representa la **conservación** de la carga

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{J} = 0. \tag{6.4}$$

6.2. Ley de Ohm

Para mantener una corriente se requiere de un campo eléctrico, por lo que la densidad de corriente es proporcional a la fuerza por unidad de carga

$$\vec{J} \propto f$$
 (6.5)

$$\vec{J} = gf = g\frac{\vec{F}}{q} \tag{6.6}$$

$$\vec{J} = g\vec{E}.\tag{6.7}$$

Donde g es la conductividad. La ley de Ohm des esta forma es válida en medios lineales isótropos o medios óhmicos. Generalmente se usa el recíproco de g:

$$\sigma = \frac{1}{g}.\tag{6.8}$$

A lo cual se conoce como resistividad. Para un cable recto conductor y, utilizando la definición de corriente, se tiene

$$\Delta \varphi = IR \tag{6.9}$$

Y sabiendo que $P = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}$, entonces

$$P = I\Delta\varphi = I^2R = \left(\frac{\Delta\varphi^2}{R}\right). \tag{6.10}$$

6.3. Corrientes Estacionarias en Medios Continuos

Consideremos un medio conductor óhmico (lineal), homogéneo, en condiciones de conducción en estado estacionario, es decir con densidad de cargo local en equilibrio:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \tag{6.11}$$

Por ende la ecuación de continuidad se reduce a:

$$\nabla \cdot \vec{J} = \nabla \cdot g\vec{E} = 0 \tag{6.12}$$

Para un medio homogéneo, g no depende de E:

$$g\nabla \cdot \vec{E} = 0$$
$$\nabla \cdot \vec{E} = -\nabla^2 \varphi = 0$$

Por lo que el problema de conducción en estado estacionario puede resolverse. Se resuelve utilizando la siguientes condiciones de frontera:

- La componente normal debe ser continua $g_1E_{1n}=g_2E_{2n}$, análogo a D_N .

■ Puesto que el campo eléctrico es estático en cada medio $\oint \vec{E} \cdot dl$ $E_{1t} = E_{2n}$

Otra relación entre conducción y electrostática se da considerando dos electrodos metálicos en un medio infinito óhmico homogéneo de conductividad g. Los electrodos están a φ_1 y φ_2 respectivamente:

$$I = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{R} \tag{6.13}$$

reemplazando la definición de corriente en términos del campo eléctrico, se tiene

$$RC = \frac{\varepsilon}{q}. ag{6.14}$$

6.3.1. Aproximación al Equilibrio Electrostático

Para un conductor el equilibrio se alcanza en poco tiempo. Entre menos conductor el equilibrio se alcanza más lento. Consideremos un medio isótropo, homogéneo, caracterizado por g y E. Con densidad volumétrica de carga $\rho_o(x, y, z)$. Si se aísla repentinamente de los campos aplicados

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{g}{\varepsilon} \rho = 0 \tag{6.15}$$

Resolvemos la ecuación diferencial, por lo que se tiene

$$\rho = \rho_o e^{-\frac{g}{\varepsilon}t}. (6.16)$$

6.4. Redes de Resistencias y Leyes de Kirchhoff

Los portadores de carga siguen una trayectoria de baja resistencia llamada circuito.

- Las fuerzas puramente electrostáticas no puede hacer circular una corriente en el circuito.
- Se necesita una diferencia de potencial externa $\Delta \varphi$.

Para resistencias en serie y paralelo, se conserva la corriente y el potencial respectivamente, y con ello se tiene

$$R = R_1 + R_2 \qquad \text{Serie} \tag{6.17}$$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$
 Paralelo. (6.18)

Cualquier sistema puede resolverse de forma sistemática por medio de las leyes de Kirchhoff:

1. La suma algebraica de las diferencias de voltaje en cualquier malla de la red es cero.

$$\sum \varphi_i = 0. \tag{6.19}$$

¹Trayectoria cerrada conductora en un circuito.

2. La suma algebraica de las corrientes que circulan hacia un nodo² es cero.

$$\sum I_i = 0. \tag{6.20}$$

Interpretando las leyes de Kirchhoff

1. Reafirmación de

$$\oint \vec{E} \cdot dl = 0.$$
(6.21)

2. Enunciado formal de conservación de la carga

$$\nabla \cdot \vec{J} = 0. \tag{6.22}$$

6.5. Teoría Microscópica de la Conducción

Consideremos una partícula libre de carga q y masa m, bajo la influencia de una fuerza eléctrica local, su velocidad de deriva aumentará:

$$m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = q\vec{E}.\tag{6.23}$$

Si la partícula se encontrara en el vacío continuará acelerándose. En un medio material donde pasa una corriente constante la velocidad sería constante. Debe existir una fuerza debido al medio

$$m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = q\vec{E} - Gv\tag{6.24}$$

Para una v constante: $v_d = \frac{g\vec{E}}{G}$. Y para el caso general

$$v(t) = \frac{g}{G}E\left(1 - e^{-\frac{Gt}{m}}\right). \tag{6.25}$$

Para el estado estacionario: $v_d = q \frac{E}{G} = q \frac{\tau}{m} E$. Si hay varios tipos de portadores de carga

$$g = \frac{\sum N_i q_i^2 \tau_i}{m_i} \tag{6.26}$$

donde τ es aproximadamente entre colisiones del electrón de conducción; por ende, el reocorrido libre medio del electrón es:

$$l = v_t \tau. (6.27)$$

con $v_t \gg v_d$. Para los materiales de mayor conductividad eléctrica, sólo se considera un tipo de portador de carga, el electrón:

$$J = N_e e v_d$$
$$g = N_e e^2 \frac{\tau}{m} = N_e e \frac{v_d}{E}$$

 $\frac{\mathrm{con}\ \frac{v_d}{E}\ \mathrm{es\ la\ movilidad\ del\ electr\'on.}}{^2\mathrm{Pounto\ donde\ concurren\ tres\ o\ m\'{as}\ conductores.}}$

El Campo Magnético de Corrientes Estacionarias

Así como las cargas generan campos eléctricos, las corrientes generan campos magnéticos. Para esta sección haremos la densidad de carga y el campo eléctrico igual a cero, así solo nos concentramos en el campo magnético.

7.1. Ley de Ampére

La primera ecuación de la magnetostática es

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_o \mathbf{J} \tag{7.1}$$

esta es conocida como la ley de Ampére. Para el caso integral, tomamos una superficie abierta S con borde ∂S . Se puede utilizar el teorema de Stockes para convertir la integral del rotacional a una integral de línea

$$\int_{S} \mathbf{\nabla} \times \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \oint_{\partial S} \mathbf{B} \dot{\mathbf{d}} \mathbf{r} = \mu_0 \int_{S} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}.$$
 (7.2)

por lo que

$$\oint_{\partial S} \mathbf{B} \cdot \mathbf{r} = \mu_0 I.$$
(7.3)

7.2. Vector Potencial

Para distribuciones de corrientes simples se sabe que se tiene

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \tag{7.4}$$

Pero para corrientes más generales esto no es el caso. Para garantizar una solución a la ecuación anterior se escribe el campo magnético en términos de algún campo vectorial.

$$\mathbf{B} = \mathbf{\nabla} \times \mathbf{A}.\tag{7.5}$$

Utilizando propiedades de los operadores vectoriales, la ley de Ampére se vuelve

$$\nabla \times \mathbf{B} = -\nabla^2 \mathbf{A} + \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) = \mu_0 \mathbf{J}$$
 (7.6)

7.2.1. Mono-polos Magnéticos

Pasamos muy rápido de la ley de Ampére a su representación en términos del potencial magnético, que no paramos a analizar la situación. Supongamos una especie de carga puntual g sería fuente de campo magnético

$$\mathbf{B} = \frac{g\hat{\mathbf{r}}}{4\pi r^2} \tag{7.7}$$

a esto se le conoce como mono-polo magn'etico. Las ecuaciones de Maxwell dicen que esto no existe. Pero, qu\'e tan tajante es esta conclusión? Estamos seguros qu\'e no existen? En caso de que existan las ecuaciones de Maxwell no cambiarían significativamente, aunque la idea de $\bf A$ se perdería, pero, es esto algo tan importante? Pues en Mecánica Cuántica esto no es posible, existen propiedades que se pierden al perder $\bf A$ (buscar Aharonov-Bohm Effect).

Y aún así, es posible que existan mono-polos magnéticos y tener una "versión" del vector **A** que permita la presencia de esta carga magnética, pero solo si esta esta relacionada a la carga del electrón de la siguiente forma

$$ge = 2\pi\hbar n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$
 (7.8)

Esta es conocida como La Condición de Cuantización de Dirac.

7.2.2. Transformaciones de Gauge

La elección de **A** no es única: existen muchos de potenciales vectoriales que dan como resultado el mismo campo magnético. Esto es debido a que el rotacional del gradiente es cero. Esto significa que se puede agregar cualquier vector potencial de la forma ∇_{χ} para alguna función χ y el campo magnético se mantiene igual

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla_{\mathbf{Y}} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{\nabla} \times \mathbf{A}' = \mathbf{\nabla} \times \mathbf{A}. \tag{7.9}$$

Un cambio del vector A como este se denomina transformación de gauge.

Teorema 7.2.1. Siempre se puede encontrar una transformación de auge χ tal que \vec{A}' que satisface $\nabla \cdot \mathbf{A}' = 0$. A esto se le conoce como Coulomb gauge.

Si necesitamos $\nabla \cdot \mathbf{A}' = 0$, solo necesitamos que nuestra transformación gauge obedesca

$$\nabla^2 \chi = -\psi. \tag{7.10}$$

La cual siempre tiene solución dado que es una ecuación de Poisson. Existe otra cantidad a la que se le conoce potencial escalar magnético, Ω . La idea detras del potencial es que podemos estar interesados en conocer el campo magnético en una región donde no haya corrientes y el campo eléctrico no cambie en el tiempo. En este caso debemos resolver $\nabla \times \mathbf{B} = 0$, lo que se puede hacer teniendo

$$\mathbf{B} = -\nabla \Omega. \tag{7.11}$$

Esto es solo válido en un número limitado de situaciones, esto gracias a la no existencia de cargas magnéticas.

7.2.3. Ley de Biot-Savart

Ahora utilizaremos el vector potencial para resolver para el campo magnético en la presencia de una distribución de corriente. Por ahora siempre diremos que trabajaremos en Coulomb gauge y nuestro vector potencial obedece que $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$. Entonces la ley de Ampére se vuelve lo siguiente

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J}.\tag{7.12}$$

Utilizamos la solución más general, las funciones de Green, se tiene

$$\mathbf{A}(x) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V d^3 x' \left(\frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} \right)$$
 (7.13)

necesitamos recordar que el índice

El Campo Magnético

Del resultado anterior se tiene $\mathbf{B} = \mathbf{\nabla} \times \mathbf{A}$. Aplicando y recordando que ∇ actúa sobre \mathbf{x} . Encontramos

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V d^3 \mathbf{x}' \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}') \times (\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3}$$
(7.14)

Esta es conocida como la **Ley de Biot-Savart**. Esto describe el campo magnético de una densidad de corriente general.

7.3. Dipolos Magnéticos

7.3.1. Corriente en una Espira

Empezamos por un ejemplo clásico, una espira. Encontramos el campo magnético generado por una espira, utilizamos \mathbf{r} en lugar de \mathbf{x} . El vector potencial está como

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V d^3 r' \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$$
(7.15)

Ahora, reemplazando por la corriente, se tiene

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_C \frac{\mathrm{d}\mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$$
 (7.16)

Pensando como sería esto muy lejos de la espira, podemos expandir en Taylor el término de la integral y esto nos quedaría

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_C \mathbf{r}' \left(\frac{1}{r} + \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}'}{r^3} + \cdots \right). \tag{7.17}$$

Momento Dipolar Magnético

Teniendo el vector de superficie

$$\mathbf{S} = \int_{S} \mathbf{dS} \tag{7.18}$$

y dado que el primer término de la ecuación del potencial magnético se anula por la inexistencia de mono-polos, se tiene

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \times \mathbf{r}}{r^3} \tag{7.19}$$

y con esto, introducimos el momento dipolar magnético

$$\mathbf{m} = I\mathbf{S}.\tag{7.20}$$

Y con un poco de álgebra se tiene

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \left(\frac{3(\mathbf{m} \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{m}}{r^3} \right). \tag{7.21}$$

7.4. Fuerzas Magnéticas

Hasta ahora vimos que las corrientes producen campos magnéticos. Y sabemos que una partícula cargada con una velocidad ${\bf v}$ experimentará una fuerza

$$\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}.\tag{7.22}$$

Esto significa que si una segunda corriente es situada en algún lugar de la vecindad de la primera, esta experimentará una fuerza de la otra.

7.4.1. Fuerza entre Corrientes

Para dos corrientes paralelas se tiene que la fuerza que siente una de ellas debido a la otra es

$$\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B} = q\mathbf{v} \times \left(\frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}\right) \otimes. \tag{7.23}$$

Y la fuerza por unidad de longitud es

$$\mathbf{f} = -\left(\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}\right) \hat{\mathbf{x}}.\tag{7.24}$$

Y, de la ley de Biot-Savart se concluye que la forma general para la fuerza entre corrientes es

$$\vec{F} = \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 I_2 \oint_{C_1} \oint_{C_2} d\mathbf{r}_2 \times \left(d\mathbf{r}_1 \times \frac{\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|^3} \right). \tag{7.25}$$

En general, esta integral es "tricky" de resolver, pero si las corrientes están bien separadas es más sencillo expresar la fuerza en términos del momento dipolar magnético.

7.4.2. Fuerza y Energía de un Dipolo

Para encontrar esto se parte de

$$\mathbf{F} = \int_{V} d^{3}r \mathbf{J}(\mathbf{r}) \times \mathbf{B}(\mathbf{r}) \tag{7.26}$$

DS: luego de mucho cálculo se llega a

$$\mathbf{F} = \mathbf{\nabla} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{m}),\tag{7.27}$$

$$\mathbf{F} = \nabla \mathbf{B} \cdot \mathbf{m}.\tag{7.28}$$

Y sabiendo que toda fuerza se puede expresar como el gradiente de una función, la función del dipolo en el campo magnético es

$$U = -\mathbf{B} \cdots \mathbf{m}. \tag{7.29}$$

7.4.3. Fuerza entre Dipolos

Tomando el caso en el que el campo magnético lo genera un dipolo \mathbf{m}_1 . Sabemos que el campo magnético es de la forma

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \left(\frac{3(\mathbf{m}_1 \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{m}_1}{r^3} \right)$$
 (7.30)

Y, utilizando lo anteriormente encontrado, se tiene que la fuerza que siente el segundo dipolo es

$$\mathbf{F} = \frac{\mu_0}{4\pi} \nabla \left(\frac{3(\mathbf{m}_1 \cdot \hat{\mathbf{r}})(\mathbf{m}_2 \cdot \hat{\mathbf{r}}) - \mathbf{m}_1 \cdot \mathbf{m}_2}{r^3} \right)$$
(7.31)

donde \mathbf{r} es el vector de \mathbf{m}_1 a \mathbf{m}_2 . Y, notemos que la estructura de la fuerza es idéntica a la que hay entre dos dipolos eléctricos. Esto es particularmente satisfactorio dado que se utilizan dos métodos diferentes.

Propiedades Magnéticas de la Materia

8.1. Magnetización

A diferencia de la polarización eléctrica que es casi siempre en dirección de **E**, algunos materiales adquieren su magnetización paralela a **B** (**paramagnéticos**) y algunos opuesta a **B** (**diamagnéticos**); solo unas pocas sustancias (como el hierro) retienen su magnetización incluso después de que el campo externo sea removido, a estos se le conocen como **ferromagnéticos**.

8.1.1. Torques y Fuerzas en Dipolos Magnéticos

Así como los dipolos eléctricos sienten un torque, y esto sucede de igual forma para el campo magnético

$$\mathbf{N} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}.\tag{8.1}$$

DS: En Griffiths no se ve del todo bien esto, revisar la parte de torque magnético en Zemansky, está mas de ahuevo la figura ahí. Y para un loop infinitesimal

$$\mathbf{F} = \mathbf{\nabla} \mathbf{m} \cdot \mathbf{B}. \tag{8.2}$$

8.1.2. Magnetización

En presencia de un campo magnético la materia se **magnetiza**, por el análisis microscópico, se sabe que se tienen muchos minidipolos que resultan alineados en cierta dirección.

$$\mathbf{M} = \text{momento dipolar magnético por unidad de volumen.}$$
 (8.3)

En otras palabras

$$\mathbf{M} = \frac{\Delta \mathbf{m}}{\Delta V}.\tag{8.4}$$

8.2. El Campo de un Objeto Magnetizado

8.2.1. Límites de Corrientes

Suponga que se tiene una pieza de material magnetizado; su momento dipolar magnético por unidad de volumen M. El vector potencial es

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{M}(\mathbf{r}') \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} d\tau'$$
(8.5)

con d τ' es un diferencial de volumen. Reemplazando $\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} = \nabla'(\frac{1}{r})$, lo que resulta en

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{1}{r} \left[\nabla' \times \mathbf{M}(\mathbf{r}') \right] d\tau' + \frac{\mu_0}{4\pi} \oint \frac{1}{r} \left[\mathbf{M}(\mathbf{r}' \times da') \right]$$
(8.6)

El primer término es el potencial de una corriente volumétrica

$$\mathbf{J}_b = \mathbf{\nabla} \times \mathbf{M} \tag{8.7}$$

y el segundo es el potencial de una corriente superficial

$$\mathbf{K}_b = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}}.\tag{8.8}$$

Esto es el análogo a la carga de volumen y superficie de polarización $\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P}$ y $\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}$. Con todo esto, podemos expresar el campo magnético como

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = -\mu_0 \nabla \varphi(\mathbf{r}) + \mu_0 \mathbf{M}(\mathbf{r}) \tag{8.9}$$

donde $\varphi(\mathbf{r})$ es el campo escalar magnético DS: Anteriormente lo introduje como Ω , pero cambié de libro. Y tiene la siguiente forma

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \int_{V_o} \mathbf{M}(\mathbf{r}') \cdot \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \, \mathrm{d}v'.$$
 (8.10)

8.2.2. Potencial Escalar Magnético y Densidad de Polos Magnéticos

La expresión del potencial escalar magnético, es de forma parecida a la del potencial electrostático que provioene de un material dieléctrico polarizado. Utilizando la ecuación

$$\frac{\mathbf{M} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} = \mathbf{M} \cdot \nabla' \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \nabla' \cdot \frac{\mathbf{M}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} - \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \nabla' \cdot \mathbf{M}.$$
 (8.11)

Y el potencial se reescribe como

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \int_{S_o} \frac{\mathbf{M} \cdot \hat{\mathbf{n}} \, \mathrm{d}a'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} - \frac{1}{4\pi} \int_{V_o} \frac{\nabla' \cdot \mathbf{M}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \, \mathrm{d}v'.$$
 (8.12)

Con lo que se tiene

Densidad de Polos Magnéticos: $\rho_M = -\nabla' \cdot \mathbf{M}(\mathbf{r}')$.

Densidad Superficial de la Intensidad de Polos Magnéticos: $\sigma_M(\mathbf{r}') = \mathbf{M}(\mathbf{r}') \cdot \hat{\mathbf{n}}$.

8.3. Fuentes de Campo Magnético: Intensidad Magnética

Así como se tiene el desplazamiento eléctrico, definimos la intensidad magnética H como

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} - \mathbf{M}. \tag{8.13}$$

Combinando ecuaciones se tiene

$$\mathbf{H}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \int_{V} \frac{\mathbf{J} \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^{3}} dv' - \nabla \varphi(\mathbf{r}). \tag{8.14}$$

Parece que no hemos ganado nada, dado que \mathbf{H} aún depende de \mathbf{M} a través de ρ_m y σ_m . Más adelante se verá la relación entre esta nueva cantidad y la densidad de corriente.

8.4. Susceptibilidad y Permeabilidad Magnéticas e Histéresis

¹ Para resolver problemas en la teoría magnética es esencial tener una relación entre **B** y **H**. Estas relaciones depende de la naturaleza del material magnético y se obtienen generalmente a partir de experimentos.

En una extensa clase de materiales existe una relación aproximadamente lineal entre \mathbf{M} y \mathbf{H} . Si el material es isótropo y también lineal.

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{M} \tag{8.15}$$

donde la cantidad escalar adimensional χ_m se llama susceptibilidad magnética. Si χ_m es positiva, el material se llama paramagnético y la inducción magnética se refuerza con la presencia del material. Si χ_m es negativa, el material es diamagnético y la inducción magnética se debilita con la presencia del material. Aunque χ_m es una función de la temperatura y a veces varía muy drásticamente con ella, generalmente puede decirse que, para materiales paramagnéticos y diamagnéticos, χ_m es bastante pequeña; es decir,

$$|\chi_m| \ll 1 \tag{8.16}$$

Una relación lineal entre M y H implica también una relación lineal entre B y H:

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H} \tag{8.17}$$

donde la permeabilidad μ se obtiene de la combinación de las ecuaciones

$$\mu = \mu_0 (1 + \chi_m) \tag{8.18}$$

A veces se utiliza la permeabilidad relativa en lugar de la permeabilidad $\frac{\mu}{\mu_0} = K_m$. Los materiales ferromagnéticos no son lineales, por lo que las ecuaciones anteriores no se aplican.

¹En física, química y biología, la histéresis representa la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades, en ausencia del estímulo que la ha generado.

8.5. Condiciones en la Frontera sobre los Vectores de Campo

Ahora, como se hizo en electrostática, analizaremos como cambian los vectores ${\bf B}$ y ${\bf H}$ al pasar por una zona interfacial entre dos medios. Consideraremos dos medios en contacto, y realizando el análisis que se hizo en electrostática para medios dieléctricos, se tiene que la componente normal es continua

$$\mathbf{B}_{2n} - \mathbf{B}_{1n} = 0. (8.19)$$

Y una condición de contorno del campo ${\bf H}$ puede obtenerse aplicando la ley de circuitos de Ampére. Con ello se obtiene

$$(\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{j} \times \hat{\mathbf{n}}_2 \tag{8.20}$$

$$\hat{\mathbf{n}}_2 \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{j}. \tag{8.21}$$

Inducción Electromagnética

9.1. Inducción Electromagnética

Definiremos la fuerza electromotriz o fem, alrededor de un circuito como

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \mathscr{E}. \tag{9.1}$$

Con los campos E y B estáticos, esta fem siempre fue cero. Ahora veremos el caso donde no es nula. Como ahora E no puede definirse a partir de la ley de Coulomb, es válido preguntarnos cómo se define. Se define de forma tal que la fuerza de Lorentz es siempre la fuerza electromagnética que actúa sobre una carga de prueba q.

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \tag{9.2}$$

Los resultados de un gran número de los experimentos realizados pueden resumirse asociando una fem inducida

$$\mathscr{E} = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} \tag{9.3}$$

con un cambio en el flujo magnético que atraviesa por un circuito. Se encuentra que este resultado, conocido como **ley de Faraday de la Inducción Electromagnética**, es independiente de la forma en que cambia el flujo; el valor de **B** en distintos puntos interiores del circuito puede cambiar de muchas maneras.

Dadas las relaciones conocidas llegamos a la forma diferencial de la ley de Faraday

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}.\tag{9.4}$$

Ley de Lenz. En caso de que haya un cambio en un sistema magnético, sucede algo que tiene a oponerse al cambio.

9.2. Autoinductancia

El flujo magnético que atraviesa un circuito aislado depende de la forma geométrica del mismo y es linealmente dependiente de la intensidad de corriente en el circuito. Por tanto, para un circuito estacionario rígido, los únicos cambios de flujo resultan de cambios en la corriente

$$\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}I}\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}.\tag{9.5}$$

Definición 9.2.1. La autoinductancai se define como:

$$L = \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}I}.\tag{9.6}$$

Y la ecuación con mayor importancia práctica es:

$$\mathscr{E} = -L\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}.\tag{9.7}$$

9.3. Inductancia Mutua

Solo se han considerado circuitos aislados, de modo que todo el flujo que se debía a la corriente en el propio circuito. Esta restricción puede eliminarse si se supone que hay n circuitos. Entonces, en cualquier caso, lineal o no lineal, se tiene

$$M_{ij} = \frac{\mathrm{d}\Phi_{ij}}{\mathrm{d}I_j} \tag{9.8}$$

se define como la inductancia mutua entre el circuito i y el circuito j.

9.4. La Fórmula de Neumann

Para dos circuitos rígidos estacionarias en un medio lineal, la inductancia mutua es

$$M_{21} = \frac{\Phi_{21}}{I_1} \tag{9.9}$$

Esta ecuación es válida simplemente porque Φ_{21} es proporcional a I_1 , lo que hace que Φ_{21}/I_1 y $\frac{d\Phi_{21}}{dI_1}$ sean iguales. Ene este caso, se puede usar la ecuación para calcular M_{21} . El flujo está dado por

$$\Phi_{21} = \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 \int_{S_2} \left\{ \oint_{C_1} \frac{\mathrm{d}I_1 \times (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1)}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|^3} \right\} \cdot \mathrm{d}a_2$$
 (9.10)

Sin embargo,

$$\oint_{C_1} \frac{\mathrm{d}\mathbf{l} \times (\mathbf{r}_2 \times \mathbf{r}_1)}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|^3} = \nabla_2 \times \oint_{C_1} \frac{\mathrm{d}\mathbf{l}_1}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|}$$
(9.11)

Con esto y el teorema de Stokes, se tiene

$$M_{21} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C_2} \oint_{C_1} \frac{\mathrm{d}\mathbf{l}_1 \cdot \mathrm{d}\mathbf{l}_2}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|}$$
 (9.12)

que se llama fórmula de Neumann para la inductancia mutua. La simetría mencionada anteriormente es evidente de la ecuación. La fórmula de Neumann es igualmente aplicable a la autoinductancia, en cuyo caso se expresa como

$$M_{21} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C_2} \oint_{C_1} \frac{\mathrm{d}\mathbf{l}_1 \cdot \mathrm{d}\mathbf{l}_1'}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_1'|}.$$
 (9.13)

9.5. Inductancias en Serie y Paralelo

Podríamos proceder con una derivación basada simplemente en $\mathscr{E} = -L \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$ y obtener fórmulas para la inductancia efectiva dejar de lado el hecho práctico de que un inductor siempre tiene cierta resistencia interna. Una inductancia perfecto es mucho más difícil de aproximar prácticamente que una capacidad perfecta o una resistencia perfecta. Por este motivo, las combinaciones en serie y paralelo, por ahora, contendrán siempre tanto resistencias como inductancias. Entonces, para una conexión en serie (se suman las caídas de potencial de cada elemento del circuito)

$$V = R_1 I + L_1 \frac{dI}{dt} + M \frac{dI}{dt} + R_2 I + L_2 \frac{dI}{dt} + M \frac{dI}{dt}$$
 (9.14)

$$V = (R_1 + R_2)I + (L_1 + L_2 + 2M)\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}.$$
(9.15)

El nuevo circuito contendrá una resistencia con magnitud $(R_1 + R_2)$ en serie con una inductancia $L_1 + L_2 + 2M$. Una expresión alternativa de la inductancia mutua es:

$$M = k\sqrt{L_1 L_2}, \qquad -1 \le k \le 1$$
 (9.16)

La inductancia efectiva esta dada por

$$L_{ef} = L_1 + 2k\sqrt{L_1L_2} + L_2. (9.17)$$

Para el caso de circuitos en paralelo en los que las resistencias son despreciables, el voltaje es el mismo y por ende, la inductancia efectiva

$$L_{ef} = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M} \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}.$$
(9.18)

Energía Magnética

Establecer un campo magnético requiere un gasto de energía, lo cual se concluye directamente de la ley de inducción de Faraday. Si una fuente de voltaje $\mathscr V$ se aplica a un circuito, entonces la intensidad de corriente que pasa por el circuito puede expresarse con la ecuación

$$\mathcal{V} + \mathcal{E} = IR \tag{10.1}$$

donde $\mathscr E$ es la fem inducida y R es la resistencia del circuito de corriente. Entonces se tiene

$$\mathcal{V} dq = \mathcal{E}I dt + I^2 R dt = I d\Phi + I^2 R dt$$
(10.2)

cuya última expresión se obtiene con la ayuda de la ley de Faraday. El último término representa la conversión irreversible de energía eléctrica en calor que se lleva a cabo el circuito, pero este término incluye todo el trabajo realizado por $\mathcal V$ sólo en los casos en los que el cambio de flujo sea cero. El otro término es el trabajo efectuado contra la fem inducida en el circuito. Es la parte del trabajo realizado por $\mathcal V$ que se invierte en alterar la estructura del campo magnético, con ello reescribimos

$$dW_b = I d\Phi \tag{10.3}$$

donde el subíndice b indica que éste es el trabajo realizado por fuentes de energía eléctrica externas.

10.1. Energía Magnética de Circuitos Acoplados

Si hay n circuitos, entonces, según la ecuación anterior, el trabajo eléctrico hecho en contra de la fem inducidas está dado por

$$dW_b = \sum_{i=1}^n I_i d\Phi_i. (10.4)$$

En particular nos interesa el caso en el que los $d\Phi_i$ se producen por cambios de corriente en los mismos n circuitos.

$$d\Phi_i = \sum_{j=1}^n \frac{d\Phi_{ij}}{dI_j} dI_j = \sum_{j=1}^n M_{ij} dI_j.$$
 (10.5)

En caso de que sean circuitos rígidos y estacionarios, entonces no hay trabajo mecánico asociado a los cambios de flujo y el trabajo será igual al cambio en la energía magnética.

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} I_i \Phi_i \tag{10.6}$$

La cual es la energía magnética de n circuitos acoplados y rígidos en medios lineales.

10.2. Densidad de Energía en el Campo Magnético

Es de interés una formulación alternativa de la energía magnética en función de los vectores de campo **B** y **H**, porque proporciona una imagen en la que la energía se almacena en el campo magnético mismo. Tomando lo ya aprendido, otra forma de definir la energía

$$U = \frac{1}{2} \int_{V} \mathbf{J} \cdot \mathbf{A} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}V}$$
 (10.7)

La última expresión puede transformarse aún más utilizando la ecuación de campo $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$ y la identidad de la divergencia de un producto cruz, se tiene

$$U = \frac{1}{2} \int_{V} \mathbf{H} \cdot \mathbf{\nabla} \times \mathbf{A} \, dV - \frac{1}{2} \int_{S} \mathbf{A} \times \mathbf{H} \cdot \hat{\mathbf{n}} \, da \,, \tag{10.8}$$

donde S es la superficie que limita V. Eliminamos la integral de superficie extendiendo el volumen para que incluya todo el espacio, obtenemos

$$U = \frac{1}{2} \int_{V} \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} \, \mathrm{d}V \tag{10.9}$$

lo que da, claramente, como resultado lo siguiente

$$u = \frac{1}{2}\mathbf{H} \cdot \mathbf{B} \tag{10.10}$$

a lo que se conoce como densidad de energía en un campo magnético.

Corrientes que Varían Lentamente

11.1. Comportamiento Transitorio y en Estado Estacionario

Es conveniente analizar el comportamiento de los circuitos en dos fases, dependiendo de si es importante el comportamiento periódico o el no periódico. El comportamiento periódico se llama comportamiento en estado estacionario, mientras que el no periódico se conoce como comportamiento transitorio. Ambos aspectos se rigen por las mismas ecuaciones básicas integro-diferenciales; sin embargo, las técnicas elementales usadas para resolverlas son radicalmente distintas en los dos casos.

11.2. Leyes de Krichhoff

Volviendo a enunciar las conocidas leyes de Kirchhoff

- Ley de Kirchhoff I. La suma algebraica de las corrientes instantáneas que fluyen hacia un nodo es cero.
- Ley de Kirchhoff II. La suma algebraica de los voltajes aplicados instantáneos en una malla cerrada es igual a la suma algebraica de los contravoltajes instantáneos en la malla.

Para el circuito RLC más simple, el voltaje a lo largo del tiempo

$$\mathscr{V} = RI + L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t I \,\mathrm{d}t \,. \tag{11.1}$$

11.3. Comportamiento Transitorio Elemental

El único comportamiento transitorio que consideraremos aquí es el asociado a la aplicación repentina de un voltaje constante \mathcal{V} a una red de resistores, condensadores e inductores, siendo el primer ejemplo el circuito R-L. Para este circuito la ecuación es

$$\mathcal{V} = RI + L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} \tag{11.2}$$

después de haber cerrado el interruptor S. La solución para la corriente es

$$I(t) = \frac{\mathscr{V}}{R} \left[1 - Ke^{-\frac{tR}{L}} \right]. \tag{11.3}$$

Volviendo a la ecuación integro-diferencial, se deriva respecto al tiempo

$$\frac{\mathrm{d}\mathcal{V}}{\mathrm{d}t} = R\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} + L\frac{\mathrm{d}^2I}{\mathrm{d}t^2} + \frac{1}{C} \tag{11.4}$$

tomando la derivada del voltaje igual a cero, se tiene la siguiente solución

$$I = \{Ae^{i\omega_n t} + Be^{-i\omega_n t}\}e^{-\frac{Rt}{2L}}$$

$$\tag{11.5}$$

donde

$$\omega_n = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}} \tag{11.6}$$

por lo que

$$I(t) = De^{-\frac{Rt}{2L}}\sin\omega_n t. \tag{11.7}$$

11.4. Comportamiento en Estado Estacionario de un Circuito en Serie Simple

Teniendo un circuito con el siguiente voltaje

$$\mathcal{V}(t) = \mathcal{V}_0 \cos \omega t. \tag{11.8}$$

Este voltaje es la parte real de $\mathcal{V}_o e^{i\omega t}$, se desarrollará un método para encontrar la corriente física. Aplicamos al circuito un voltaje $\mathcal{V}_1 + i\mathcal{V}_2$, con esto se tiene

$$\frac{\mathrm{d}\mathcal{V}_1}{\mathrm{d}t} + i\frac{\mathrm{d}\mathcal{V}_2}{\mathrm{d}t} = \left(L\frac{\mathrm{d}^2 I_1}{\mathrm{d}t^2} + R\frac{\mathrm{d}I_1}{\mathrm{d}t} + \frac{I_1}{C}\right) + i\left(L\frac{\mathrm{d}^2 I_2}{\mathrm{d}t^2} + R\frac{\mathrm{d}I_2}{\mathrm{d}t} + \frac{I_2}{C}\right). \tag{11.9}$$

Usamos $\mathcal{V}_o e^{i\omega t}$ y la intensidad de corriente es $I_o e^{i\omega t}$, por lo que al reemplazar se tiene

$$i\omega \mathcal{V}_o e^{i\omega t} = \left[-\omega^2 + i\omega + \frac{1}{C} \right] I_o e^{i\omega t}$$
(11.10)

En donde $Z = R + i\omega L + \frac{1}{i\omega C}$ es la conocida como *impedancia*. En esta la parte real es la resistencia DS: la de toda la vida y la parte imaginaria (reactancia X) se divide en reactancia inductiva X_L y reactancia capacitiva X_C . El hecho de que la impedancia sea compleja significa que la corriente no está en fase con el voltaje aplicado.

11.5. Conexión de Impedancias en Serie y en Paralelo

Así como ya se sabe, en serie el voltaje se suma, por ende, la impedancia efectiva es la suma de las impedancias

$$Z = Z_1 + Z_2 + Z_3 + \cdots {11.11}$$

Es importante observar que las sumas de las impedancias son como números complejos

$$Z = Z_1 + Z_2 = (R_1 + R_2) + i(X_1 + X_2)$$

$$Z = |Z|e^{i\theta}, |Z| = [(R_1 + R_2)^2 + (X_1 + X_2)^2]^{1/2}$$

$$\theta = \arctan \frac{X_1 + X_2}{R_1 + R_2}.$$

Para las impedancias en paralelo el voltaje es el mismo, por ende

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \dots {(11.12)}$$

11.6. Potencia y Factores de Potencia

la potencia suministrada a un resistor puede determinarse multiplicando el voltaje a través de cada resistor por la corriente que pasa a través de él. Sin embargo, para el caso más general.

Si V(t) e I(t) son el voltaje y la corriente complejos, como se muestra, entonces la potencia instantánea es

$$P(t) = \text{Re}\{I(t)\} \text{Re}\{V(t)\}.$$
 (11.13)

La potencia media es una cantidad más importante, obtenida al tomar el promedio durante un periodo completo o durante un tiempo muy largo. Si las fases se escogen de tal modo que V_o sea real y, como de costumbre, $Z = Ze^{i\theta}$, entonces es inmediato ver que

$$\bar{P} = \overline{\text{Re}\{I(t)\} \text{Re}\{V(t)\}} = \frac{1}{2} |I_o||V_o|\cos\theta.$$
 (11.14)

Un factor un medio de la ecuación anterior representa el hecho de que el valor medio de $\sin^2 \omega t$ o $\cos^2 \omega t$ es un medio. EL otro factor interesante es el coseno de θ , que tiene en cuenta el hecho de que la corriente y el voltaje no están en fase. El coseno de θ se llama frecuentemente factor de potencia de un circuito de corriente alterna (CA)

$$\overline{\operatorname{Re}\{I_o e^{\omega t}\} \operatorname{Re}\{V_o e^{\omega t}\}} = \frac{1}{2} \operatorname{Re}\{I_o^* V_o\}. \tag{11.15}$$

donde I_o^* es el conjugado de I_o . Entonces

$$\bar{P} = \frac{1}{2} \frac{|V_o|^2}{|Z|^2} \operatorname{Re}\{Z\}$$
 (11.16)

Los valores eficaces del voltaje y de la corriente se definen normalmente como

$$V_{ef} = \frac{\sqrt{2}}{2} |V_o|, \qquad I_{ef} = \frac{\sqrt{2}}{2} |I_o|$$
 (11.17)

La virtud de estas definiciones es que un V_{ef} dado que se aplica a una resistencia disipa la misma potencia que un voltaje de la misma magnitud.

Ecuaciones de Maxwell

Ahora estamos listos para introducir la piedra angular de la teoría electromagnética, la llamada corriente de desplazamiento. Aun cuando su efecto observable a veces es despresiable, es lo que completa esencialmente la teoría, y tiene un papel crucial en otros temas.

12.1. Generalización de la Ley de Ampére: Corriente de Desplazamiento

Propagación de Ondas Monocromáticas

Bibliografía

- [1] Stephen J Blundell and Katherine M Blundell. Concepts in thermal physics. Oup Oxford, 2010.
- [2] Profesor Denis Boyer. Statistical physics, 2021.
- [3] Enrico Fermi. Thermodynamics. Courier Corporation, 2012.
- [4] David J Griffiths. Introduction to electrodynamics. Cambridge University Press, 2023.
- [5] Jerry B Marion. Classical dynamics of particles and systems. Academic Press, 2013.
- [6] EJ Moulton. H. goldstein, classical mechanics. 1952.
- [7] John R Reitz et al. Fundamentos de la teoría electromagnética. Biblioteca Hernán Malo González, 1996.
- [8] Profesor PhD. Rodrigo Sacahui. Electromagnetismo 1, 2021.
- [9] Jun John Sakurai and Jim Napolitano. *Modern quantum mechanics*. Cambridge University Press, 2020.
- [10] Profesor Ing. Rodolfo Samayoa. Mecánica cuántica, 2022.
- [11] Profesor Ing. Rodolfo Samayoa. Mecánica estadística, 2022.
- [12] John Robert Taylor and John R Taylor. Classical mechanics, volume 1. Springer, 2005.
- [13] Profesor David Tong. Classical mechanics, 2004-05.
- [14] Profesor David Tong. Dynamics and relativity, 2013.
- [15] Profesor David Tong. Statistical physics, 2013.
- [16] Profesor David Tong. Electromagnetism, 2015.
- [17] Nouredine Zettili. Quantum mechanics: concepts and applications. 2009.