

## Tema 4: El nivel de transporte



- Justificar la existencia del nivel de transporte
- Comprender el funcionamiento del servicio de transporte sin conexión (UDP)
- Aprender el funcionamiento básico del servicio de transporte orientado a la conexión (TCP)
  - En particular los mecanismos TCP para:
    - Control de flujo y de error
    - Control de la congestión



1. Servicios del nivel de transporte

A<sub>8</sub>


- 2. Transporte sin conexión: UDP
- 3. Fundamentos de la transferencia fiable de datos
- 4. Transporte orientado a la conexión: TCP
  - Concepto
  - 2. Formato de un segmento
  - 3. Control de flujo y de error
  - 4. Gestión de una conexión TCP
  - Opciones TCP
  - 6. El control de la congestión TCP





#### 1. Servicios del nivel de transporte


- Proporciona comunicación lógica entre dos procesos de aplicación
- En una arquitectura de red puede haber varios protocolos de transporte disponibles
  - En Internet: TCP y UDP



- Direccionamiento de red (IP):
  - Comunicación lógica entre hosts
- Direccionamiento de transporte:
  - Comunicación lógica entre procesos
  - Se apoya en los servicios del nivel de red, puede mejorarlos



- Receptor: la información de las cabeceras permite entregar los datos al proceso correcto
  - Socket: Punto de acceso a los servicios de transporte.
  - Los atributos que diferencian los distintos sockets en Internet son la dirección IP y el número de puerto



- Valor de 16 bits (RFC 3232)
  - Cada servidor emplea un puerto diferente
  - El valor en el cliente no es importante



http://www.iana.org/assignments/port-numbers

Creación de sockets UDP

```
DatagramSocket cliente = new DatagramSocket();
DatagramSocket servidor = new DatagramSocket(6428);
```


- Un socket UDP se identifica por dos valores:
  - (Dirección IP, número de puerto)



- Creación de sockets TCP
  - Socket cliente = new Socket("www.serv.com",80);
     ServerSocket servidor = new ServerSocket(80);
     Socket servidorconectado = servidor.accept();
- Un socket TCP se identifica por al menos 2 valores:
  - Dirección IP y número de puerto local
- ... y un socket TCP conectado por 4 valores
  - Dirección IP y puerto local
  - Dirección IP y puerto remoto

 Un mismo número de puerto TCP puede emplearse simultáneamente en distintas conexiones

- Ej: (158.42.53.27, **1184**, 158.42.53.5, **80**) y (158.42.53.27, **9157**, 158.42.53.5, **80**)



IP: 158.42.53.27

IP: 158.42.53.5





1. Servicios del nivel de transporte

Aa

- 2. Transporte sin conexión: UDP
- 3. Fundamentos de la transferencia fiable de datos
- 4. Transporte orientado a la conexión: TCP
  - Concepto
  - 2. Formato de un segmento
  - Control de flujo y de error
  - Gestión de una conexión TCP
  - Opciones TCP
  - 6. El control de la congestión TCP



# UDP (*User Datagram Protocol*, RFC 768)

- Servicio de transferencia NO fiable
  - Sin conexión: sólo transferencia de datos
    - Cada segmento se trata de forma independiente
  - Sin garantía de entrega, ni orden
  - Sobrecarga mínima
- Permite difusiones

- Aplicaciones UDP:
  - Flujos multimedia
  - DNS, SNMP, RIP
- Transferencia fiable sobre UDP:
  - Debe implementarla la propia aplicación

### Encapsulado de segmentos UDP

Hasta 64 kB

Datos aplicación





UDP:

Añade cabecera

Pasa a IP

SEGMENTO UDP

Cabecera **UDP** 

Datos aplicación

IP: Añade cabecera

Envía a la red

DATAGRAMA IP


Cabecera IP

Cabecera **UDP** 

Datos aplicación









# Objetivo: detectar errores en los segmentos transmitidos

#### Emisor:

- Considera los datos como enteros de 16 bits
- Realiza la suma de todas las palabras empleando aritmética en complemento a uno:
  - Los acarreos se propagan, sumándose al bit menos significativo
- Calcula el complemento a uno del resultado y lo emplea como checksum


## Receptor:

- Realiza nuevamente la suma
- En caso contrario, el mensaje se considera erróneo

http://www.netfor2.com/checksum.html



- Hay que propagar el acarreo
- Ejemplo: suma de 2 enteros de 16 bits






- 1. Servicios del nivel de transporte
- 2. Transporte sin conexión: UDP
- 3. Fundamentos de la transferencia fiable de datos
- Ac

- 4. Transporte orientado a la conexión: TCP
  - Concepto
  - 2. Formato de un segmento
  - 3. Control de flujo y de error
  - 4. Gestión de una conexión TCP
  - Opciones TCP
  - 6. El control de la congestión TCP




- La transferencia fiable es un problema que se puede plantear en distintos niveles de la arquitectura
- Problema:
  - ¿Cómo conseguir transferencia fiable sobre una red que puede perder segmentos?
- Solución:
  - Proporcionar mecanismos que garanticen la detección y retransmisión de los datos perdidos o dañados

#### (a) Servicio proporcionado



(b) Implementación del servicio



- Canal fiable: entrega datos correctos y en orden
- Canal no fiable: errores de transmisión, congestión, encaminamiento, permutación, etc.



## Protocolo ARQ (<u>Automatic Repeat reQuest</u>)

- Emisor y receptor deben resolver unas cuestiones básicas:
  - Emisor
    - ¿Se ha recibido correctamente el segmento?
  - Receptor
    - ¿El segmento recibido es correcto?
      - Evaluación de un código redundante (checksum o similar)
    - ¿Qué hacer en caso de que no lo sea?






- Detección: código detector de error
- Recuperación basada en dos mecanismos complementarios
  - Reconocimientos dentro de un plazo de tiempo (Acknowledgements, ACKs)
    - El problema puede presentarse también en el ACK
  - Retransmisión si no llega el reconocimiento en un intervalo de tiempo acotado (timeout)




- Espera un tiempo limitado (temporizador)
- Reenvía el segmento si no llega su reconocimiento
- ¿Cómo detecta el receptor que ha recibido un duplicado?






- El transmisor sólo puede tener un segmento pendiente de reconocimiento
  - ¡¡Simple pero ineficiente!!
- Se pierde mucho ancho de banda









- Mejora de la eficiencia: varios segmentos por RTT (pipelining o procesamiento en cadena)
- Emisor
  - Almacena los segmentos pendientes de reconocimiento en la ventana de transmisión:
    - Tamaño variable limitado a N
  - La ventana incrementa su límite inferior al recibir ACKs y su límite superior con las nuevas transmisiones


#### Ventana máxima = 8














## Comparación de prestaciones








#### Ventana deslizante





ventana (bits) ≥ RTT \* Vtrans



- Los segmentos pueden perderse o llegar desordenados
- Y si llega un segmento fuera de orden?
  - Se rechaza: vuelta atrás
  - Se acepta: retransmisión selectiva
- Introducimos la ventana de recepción:
  - Tiene tamaño fijo
  - Incluye los números de secuencia de los segmentos que el receptor puede recibir




## Ventana de Transmisión

- Tamaño variable (límite) máximo a N)
- Segmentos con temporizador de retransmisión asociado

## Ventana de Recepción

- Vuelta atrás
  - Recepción ordenada (tamaño 1)
- Retransmisión selectiva
  - Recepción fuera de orden (tamaño k, 1< k <= N)
- Reconocimientos acumulativos

- Los protocolos estudiados pueden funcionar en ambos sentidos
- Cada extremo actúa simultáneamente como transmisor y como receptor
- Este modo de funcionamiento permite enviar los reconocimientos superpuestos (piggybacking)





- 1. Servicios del nivel de transporte
- 2. Transporte sin conexión: UDP
- 3. Fundamentos de la transferencia fiable de datos
- 4. Transporte orientado a la conexión: TCP
  - 1. Concepto
  - 2. Formato de un segmento
  - 3. Control de flujo y de error
  - 4. Gestión de una conexión TCP
  - Opciones TCP
  - 6. El control de la congestión TCP

A<sub>10</sub>




#### TCP (Transmission Control Protocol, RFC's 793, 1122, 1323, 2018, 2581)

- Servicio orientado a la conexión:
  - Punto a punto
  - Control de flujo
  - Servicio fiable (retransmisiones)
- Flujo de bytes ordenado entre aplicaciones
  - No tiene en cuenta las fronteras entre mensajes

- Datos full dúplex
  - Flujo de datos bidireccional en la misma conexión
  - MSS: maximum segment size
- Control de la congestión
- Mucha información de estado asociada a la conexión!!





MSS=Maximum Segment Size





- Longitud datagrama limitada
- IP = política sin garantías
  - 1. Pérdida de datagramas
  - Entrega desordenada y duplicados
  - 3. Errores en datagramas
- No identifica el proceso
- Congestión en la red


#### **TCP**

- Segmentación
- Control de flujo y de error
  - Retransmisiones
  - 2. Numeración
  - 3. Checksum


- Puertos
- Control de la congestión

La cuenta de datos se lleva en bytes:

• Todos los campos que se refieran a los datos contarán en bytes







URG	Puntero a datos urgentes es vàlido
ACK	El campo de reconocimiento es vàlido
PSH	El segmento solicita una operación PUSH
RST	Cierre abrupto de la conexión
SYN	Solicitud de inicio de conexión
FIN	Solicitud de cierre de conexión


Poco empleado  Asegura que los segmentos no han sido modificados en tránsito

Cálculo similar al checksum UDP


- Un segmento dañado se descarta
  - Tendrá que ser retransmitido



- En TCP se utilizan números de 32 bits
  - Número de secuencia:
    - Indica el número de orden del primer byte de datos que viaja en el segmento
  - Número de reconocimiento:
    - Indica el byte que el receptor espera recibir
    - Es acumulativo
    - Válido si el *flag* ACK = 1
    - Reconocimientossuperpuestos(piggybacking)







Como el tránsito de datos es bidireccional\* los reconocimientos pueden viajar **superpuestos** (*piggybαcking*)

\*aunque no se muestra así en la figura






- Cada extremo dispone de un buffer de recepción
- Los datos recibidos correctamente y en orden se almacenan en el buffer
- El proceso de aplicación lee los datos "a su ritmo"
  - Si es lento en las lecturas, el emisor podría provocar un desbordamiento del buffer
  - Solución: control de flujo mediante una ventana de recepción (V\_rec)
    - La ventana de recepción indica el espacio libre en el receptor
      - Es dinámica y puede tomar el valor cero




## Control de flujo TCP



- La ventana de transmisión no puede ser mayor que la de recepción
  - No se envía ningún dato que no "quepa" en el receptor
  - No se pueden aceptar nuevos datos del nivel superior si se alcanza el límite de la ventana





este segmento tiene que esperar a que se reconozca alguno de los anteriores

- ¿Qué pasa si el receptor se queda sin espacio?
  - $-V_rec = 0$
  - Problema
    - Posible bloqueo del emisor
  - Solución
    - El emisor puede aún enviar segmentos con 1 byte de datos
- Comparación con UDP
  - ¡¡Posible desbordamiento!!

Demostración: Kurose




## Utiliza ARQ:

- Reconocimientos (ACK) y retransmisiones
- Detección de los segmentos erróneos: checksum
- Ventana deslizante
  - Ventana de transmisión de tamaño máximo variable
    - Fijado por el receptor (campo ventana, V\_rec)
  - Si los datos no llegan en orden
    - Se pueden descartar: vuelta atrás
    - Se pueden aceptar: retransmisión selectiva



- Reconocimientos acumulativos:
  - Cuando se recibe un segmento dañado, los segmentos siguientes <u>NO se pueden</u> reconocer!!!
- Tras la recepción de los segmentos 3000, 4000, 5000, 7000, 8000 y 9000 el reconocimiento será 6000
- Cada recepción puede generar un reconocimiento



\* Suponiendo retransmisión selectiva



- No es necesario enviar un ACK por cada segmento recibido
- Reconocimientos retardados (RFC 1122, 2581)
  - El ACK se puede retrasar hasta:
    - Recibir otro segmento (se reconocen uno de cada dos)
    - Enviar un segmento de datos en sentido contrario
    - Que venza un temporizador (cada 500 milisegundos)
- Se reduce el tráfico de reconocimientos

- Al enviar un segmento se pone en marcha un temporizador (si no está ya en marcha)
  - Normalmente se emplea un único temporizador por RTT
- El reconocimiento del segmento desactiva su temporizador
- Si vence el temporizador se produce el reenvío de al menos un segmento
  - Todos en vuelta atrás

- ¿Cuál es el tiempo adecuado de espera para el temporizador (intervalo de timeout)?
  - Un intervalo mayor que el RTT
  - Pero ...
    - El RTT es variable: depende de los retrasos de la red
      - Cantidad de tráfico en cada uno de los routers
      - Velocidades de transmisión y propagación de cada una de las líneas empleadas
    - Es imposible calcular el RTT a priori
- Utilizaremos una predicción basada en la experiencia





## MuestraRTT


- Tiempo desde que se transmite un segmento hasta que se recibe su ACK asociado
  - Ignora las retransmisiones
- No se emplea directamente para calcular el RTT porque su valor puede ser atípico
  - Queremos una medida más suave que tenga en cuenta la historia anterior
    - La media es demasiado lenta en adaptarse a los cambios

# Ejemplo: estimación del RTT

EstimacionRTT =  $(1-\alpha)$ \*EstimacionRTT +  $\alpha$ \*MuestraRTT

- La influencia de las muestras anteriores decrece exponencialmente rápido
- Valor típico  $\alpha = 1/8$

RTT: gaia.cs.umass.edu to fantasia.eurecom.fr



Tiempo (s)



- Intervalo de timeout: EstimacionRTT más un margen de seguridad
- DevRTT nos da una medida de la variabilidad de la muestra
  - DevRTT =  $(1-\beta)$ \*DevRTT +  $\beta$ \*|MuestraRTT- EstimacionRTT|
  - Valor recomendado β=1/4

"Margen de seguridad"


Intervalo de timeout = EstimacionRTT + 4 \*DevRTT

#### Problema:

 Ambigüedad en el RTT cuando hay retransmisiones


#### Solución:

- No tener en cuenta las medidas del RTT de los segmentos retransmitidos
- Al retransmitir doblar el valor del temporizador
  - Exponential Backoff




#### Reconocimientos duplicados

- Se deben a la llegada de un segmento fuera de orden
  - Debido a entrega desordenada o pérdida
- Se envía un ACK por segmento recibido fuera de orden
  - ¡¡Inmediatamente!!



## Retransmisión rápida

- El intervalo de timeout suele ser grande
- Se puede acelerar las retransmisiones si cuando se reciben tres o más ACKs duplicados...
  - se retransmite el segmento perdido sin esperar a que venza su temporizador (*retransmisión rápida*, RFC 2581).





- 1. Servicios del nivel de transporte
- 2. Transporte sin conexión: UDP
- 3. Fundamentos de la transferencia fiable de datos
- 4. Transporte orientado a la conexión: TCP
  - Concepto
  - 2. Formato de un segmento
  - 3. Control de flujo y de error
  - 4. Gestión de una conexión TCP
  - Opciones TCP
  - 6. El control de la congestión TCP

 $A_{11}$ 







```
-s = new Socket("1.2.3.4",80);
```

- intercambio de mensajes
- Transmisión de datos
  - bidireccional
  - entrada.read(b)y salida.write(b)
- Cierre de la conexión
  - -s.close();



- Protocolo en dos fases
  - 1) Petición
  - 2) Aceptación
  - Problema: duplicados retrasados
- Protocolo en tres fases
  - 1) Petición
  - 2) Aceptación
  - 3) Reconocimiento
  - Cada extremo debe pedir y reconocer la petición del otro






#### Cliente

#### Servidor

```
ss= new ServerSocket(pto);
                          ss.accept();
S=new Socket(...);
```



Recibe **SYN+ACK** Envía ACK y+1



Recibe SYN Envía SYN y, ACK x+1


Recibe ACK

Conexión establecida





- RESET: aborta la conexión TCP
- Causas:
  - Número de secuencia imposible
  - El puerto destino no está en uso (no ServerSocket)



Conexión NO establecida

 Cierre de los dos flujos de datos de forma independiente


s.close();

Envía **FIN num.sec=x** 

Recibe ACK x+1
(Conexión semicerrada)

Recibe **FIN+ACK** Envía **ACK y+1** 

(Conexión cerrada)



(Informa a la aplicación)

Envía ACK x+1

s.close();

Envía FIN num.sec=y

Recibe **ACK** 

(Conexión cerrada)



## Ejemplo: Conexión-Desconexión

- □ A.48209 > B.pop3: S 3237421429:3237421429(0) win 5840 <mss 1460>
  - □ B.pop3 > A.48209: S 3331773798:3331773798(0) ack 3237421430 win 5792 <mss 1460>
- □ A.48209 > B.pop3: . ack 3331773799 win 5840
- B.pop3 > A.48209: P 3331773799:3331773850(52) ack 3237421430 win 5792
- $\blacksquare$  A.48209 > B.pop3: . ack 3331773851 win 5840
- A.48209 > B.pop3: F 3237421430:3237421430(0) ack 3331773851 win 5840
  - □ B.pop3 > A.48209: F 3331773851:3331773851(0)
    - ack 3237421431 win 5792
- □ A.48209 > B.pop3: . ack 3331773852 win 5840








- 1. Servicios del nivel de transporte
- 2. Transporte sin conexión: UDP
- 3. Fundamentos de la transferencia fiable de datos
- 4. Transporte orientado a la conexión: TCP
  - Concepto
  - 2. Formato de un segmento
  - 3. Control de flujo y de error
  - 4. Gestión de una conexión TCP
  - 5. Opciones TCP
  - 6. El control de la congestión TCP



- Principales opciones TCP:
  - Tamaño máximo de segmento (MSS)
  - Escala de ventana
  - Marcas de tiempo (timestamp)
  - Reconocimientos selectivos




- Intenta evitar la fragmentación de IP
- Cada extremo anuncia su MSS al establecer la conexión
  - No se le pueden enviar segmentos mayores que MSS
- Por defecto MSS = 536 octetos

## Opciones TCP: escala de ventana


- En TCP, la longitud máxima de ventana = 65.536 bytes
- El envío continuo requiere ventana >= RTT\*Vtrans
- El tamaño máximo de la ventana puede ser una limitación importante en redes de alta velocidad:
  - Si RTT=1ms y Vtrans=1 Gbps
    - RTT\*Vtrans=10<sup>6</sup> bits=125.000 bytes
- Con esta opción se especifica un k, ventana=2<sup>k</sup> x ventana
  - K <=14 → Máxima ventana escalada = 1 GB</p>

Permite calcular el RTT de forma más precisa (RFC 1323)



## **Opciones TCP: ACKs selectivos**

- Permite reconocer bloques de datos no contiguos (RFC 2018)
- Información SACKs:
  - Aparece primero el último bloque recibido (max. 4)
  - El límite superior del bloque SACK indica el siguiente octeto de datos que se espera






- 1. Servicios del nivel de transporte
- 2. Transporte sin conexión: UDP
- 3. Fundamentos de la transferencia fiable de datos
- 4. Transporte orientado a la conexión: TCP
  - Concepto
  - 2. Formato de un segmento
  - 3. Control de flujo y de error
  - 4. Gestión de una conexión TCP
  - Opciones TCP
  - 6. El control de la congestión TCP


 $A_{12}$ 

#### Causas básicas

Enlaces compartidos en los routers




 Tránsito a enlaces con menor ancho de banda que los precedentes



#### Consecuencias

- Grandes retardos en las colas cuando la tasa de llegada se aproxima a la capacidad del enlace
  - El incremento del RTT puede generar retransmisiones innecesarias
- Descarte de paquetes
  - Desperdicio de los recursos ya empleados
- Retransmisiones:
  - Incrementan a
    ún más el tráfico de la red





A más tráfico, más segmentos se pierden, y más retransmisiones se suman al tráfico de los nuevos segmentos a enviar por primera vez.

- El comportamiento de TCP no sólo garantiza la fiabilidad de la comunicación
- Además pretende:
  - Reducir la congestión
    - Sin disponer de información proporcionada por IP
    - Sólo con la información que se detecta en el terminal
  - Propiciar un reparto equitativo de la capacidad disponible entre todos los flujos TCP presentes

- El emisor deber resolver tres problemas:
  - 1. Cómo limitar el envío de tráfico
  - 2. Cómo detectar que existe congestión
  - 3. Cómo variar la tasa de transmisión en función de la congestión percibida



- Se basa en un límite adicional:
  - Ventana de congestión (VentanaCong)
    - Corresponde a una estimación de cuánto tráfico puede transmitir la red para cada conexión
    - La ventana de congestión depende de las condiciones de la red
    - La ventana de congestión limita el tamaño máximo de la ventana de transmisión (bytes de datos que se pueden enviar)
    - VentanaTransMax = mínimo(V\_rec, VentanaCong)



## 2. Cómo detectar que existe congestión

- TCP supone que la pérdida de un segmento se debe siempre a la congestión
  - Dos posibilidades:
    - Vencimiento de un temporizador (timeout)
    - Recepción de tres ACKs duplicados
  - ¿Debe reaccionarse igual?¿Tienen la misma gravedad?

## 3. Principios de funcionamiento

- Indicio negativo: pérdida de segmento
  - Reducir la tasa de envío
- Indicio positivo: recepción de un ACK que reconoce datos no reconocidos previamente
  - Incrementar la tasa de envío



- Tres algoritmos distintos para el emisor que intentan evitar la congestión de la red:
  - Arranque lento (Slow Start):
    - Cómo iniciar el flujo de datos a través de una conexión
  - Evitación de la congestión (Congestion Avoidance)
    - Aumento paulatino en caso de ventanas "grandes"
  - Recuperación rápida (Fast Recovery)
    - Cómo actuar cuando se pierde un paquete
    - Pérdidas por errores de transmisión < 1%
- En la práctica se implementan juntos



- Al comenzar la conexión se podría transmitir todos los segmentos de V\_rec
- Sin embargo se comienza "lentamente":
  - Inicialmente, VentanaCong = 2 MSS
- Crecimiento exponencial, por cada reconocimiento recibido (que reconozca nuevos datos):
  - VentanaCong = VentanaCong + 1 MSS


- Un límite adicional, Umbral
  - Inicialmente puede ser igual a V\_rec
- A partir de Umbral el crecimiento es lineal
  - Un MSS cuando se reciben todos los ACKs de la ventana de congestión
  - Muchas implementaciones realizan incrementos parciales, por cada ACK recibido
- El crecimiento se mantiene hasta que se detectan problemas:
  - Vence un temporizador
  - Se reciben 3 ACKs duplicados
- Entonces, se aplica recuperación rápida



- Si congestión (pérdida o 3 ACK's duplicados):
  - Umbral = max(ventana\_tx/2, 2 segmentos)
  - Si vence temporizador (pérdida)
    - VentanaCong = 1 segmento
  - Si 3 ACKs duplicados
    - VentanaCong = Umbral


## Evitación de congestión: ejemplo





## Ajuste de Umbral (pérdida)





- Cada conexión está limitada por:
  - El receptor: V\_rec
  - La estimación del emisor: VentanaCong
- La capacidad de una conexión se estima por:
  - Inicio progresivo: arranque lento y evitación de la congestión
  - Reducción al producirse una retransmisión:
    - Si vence el temporizador, se reduce el Umbral y se aplica arranque lento
    - Si llegan reconocimientos duplicados, se reduce el Umbral y la VentanaCong

- La capacidad de una conexión es desconocida
- TCP descubre esa capacidad mediante varios mecanismos:
  - Arranque lento
  - Evitación de la congestión
- TCP intenta conseguir el mejor rendimiento

