منصة التكامل التجاري الرقمي · بوابة الأعمال

دليل دورة العمل الكاملة

من التسجيل وإكمال الملف، إلى الكتالوج والفروع والعلاقة والعقد، ثم أمر الشراء والتسليم والاستلام والفاتورة، حتى دخول البضاعة مخزون التاجر — خطوة بخطوة، بأسماء الأزرار والحقول كما تظهر في المنصة.

المورد / المصنع · التاجر · المندوب · فريق المنصة

الإصدار: أكتوبر 2026 · مطابق لنسخة المنصة الحالية · جميع الأوقات المعروضة في المنصة بتوقيت الرياض

قبل أن تبدأ

كيف تقرأ هذا الدليل

كل خطوة تحدد من ينفّذها، وأين، وما الحقول والأزرار، وما الحالة بعدها.

رموز الدليل

زر اسم الزر كما يظهر · حقل اسم الحقل · حالة الحالة التي تظهر · قائمة عنصر في القائمة الجانبية · `/b2b/...` رابط الصفحة

المورد · التاجر · الطرفان · فريق المنصة · المندوب

عن رموز التحقق: كثير من الخطوات المهمة (قبول طلب علاقة، توقيع اتفاقية الإطار، قبول أمر الشراء، تأكيد الاستلام...) تتم بـ «**تأكيد برمز تحقق — قبول ملزم**»: تضغط **إرسال رمز التحقق** فيصلك رمز على جوالك أو بريدك المسجّل، تكتبه في رمز التحقق ثم تضغط زر التأكيد. بعض هذه الخطوات لا يقوم بها إلا **المفوّض بالتوقيع** عن المنشأة (انظر الجزء 4).

خريطة الدورة كاملة

1 · التسجيل إنشاء حساب المؤسسة	**2 · إكمال الملف** لوحة المالك	**3 · الاعتماد** فريق المنصة	**4 · الفروع والكتالوج والمخزون** المورد
5 · طلب علاقة تجارية قبول برمز تحقق	**6 · اتفاقية الإطار** توقيع مفوّضَي الطرفين	**7 · العقد / عرض السعر** الأسعار والشروط	**8 · أمر الشراء** التاجر
9 · قبول الأمر برمز تحقق المورد	**10 · إذن التسليم والشحن** المورد + المندوب	**11 · التسليم برمز QR** المندوب + التاجر	**12 · محضر الاستلام وتأكيده** التاجر
13 · دخول المخزون تلقائي	**14 · الفاتورة الضريبية** المورد	**15 · السداد** التاجر ثم تأكيد المورد	**16 · مرتجع / إشعار دائن** عند الحاجة

المحتويات

الجزء 1 — التسجيل وإنشاء الحساب

الجزء 2 — إكمال الملف في لوحة المالك

الجزء 3 — المراجعة والاعتماد

الجزء 4 — مساحة العمل والشروط والمفوّضون

الجزء 5 — المورد: الفروع والكتالوج والمخزون والأسطول

الجزء 6 — العلاقة التجارية

الجزء 7 — اتفاقية الإطار والعقد وعروض الأسعار

الجزء 8 — التاجر: إنشاء أمر الشراء

الجزء 9 — المورد: قبول الأمر

الجزء 10 — إذن التسليم والشحن والمندوب

الجزء 11 — الاستلام وتأكيد التاجر

الجزء 12 — دخول البضاعة المخزون

الجزء 13 — الفاتورة والسداد والتحصيل

الجزء 14 — المرتجع، التوريد الأماني، التأخر في السداد

ملحق — جداول الحالات والإشعارات

الجزء 1

التسجيل وإنشاء الحساب

نموذج واحد للمورد والتاجر، من أربع خطوات. التسجيل مخصص لصاحب المؤسسة.

1 فتح صفحة التسجيل — المورد والتاجر

الرابط: `/register` — العنوان: **«إنشاء حساب مؤسستك»** — «4 خطوات قصيرة، ثم تكمل ملفك من لوحة المالك.»

في أعلى النموذج شريط خطوات: **نوع النشاط ← بيانات المالك ← بيانات المؤسسة ← الموافقة والإرسال**، مع عدّاد «الخطوة N من 4». التنقل بالزرين السابق و التالي.

2 الخطوة 1: نوع النشاط — المورد والتاجر

اختر بطاقة نوع الحساب:

البطاقة	الوصف في الصفحة	أنواع النشاط المتاحة
تاجر	تشتري من الموردين وتدير الطلبات والاستلام والفواتير.	تاجر جملة / تجزئة أو مسوّق
مورد / مصنع	تبيع للتجار وتدير الكتالوج والطلبات الواردة والتحصيل.	مصنع (تبيع إنتاجك) أو مورد تاجر (تبيع بضاعة من إنتاج غيرك)
الاثنان معًا	تشتري وتبيع، وتنتقل بين المساحتين بعد الاعتماد.	مصنع أو مورد تاجر

ثم اختر نوع النشاط * — «للتصنيف والعرض فقط؛ نفس اتفاقية الإطار تُستخدم للجميع.»

شركات النقل: لا تسجّل من هنا؛ في نفس الصفحة صندوق «شركة نقل أو توصيل؟» وزر **سجّل كشركة نقل**.

3 الخطوة 2: بيانات المالك — المورد والتاجر

كل الحقول مطلوبة: اسم المالك الأول | اسم العائلة | البريد الإلكتروني | كلمة المرور | تأكيد كلمة المرور

بجانب كلمة المرور زر «إظهار كلمة المرور» ومؤشر قوة. استخدم 8 أحرف على الأقل.

4 الخطوة 3: بيانات المؤسسة — المورد والتاجر

اسم الكيان التجاري * | الدولة و المدينة * | عنوان الفرع الرئيسي الأولي * | الهاتف * | واتساب *

القطاعات المستهدفة مبدئيًا (اختياري)

الهاتف وواتساب: رقم جوال سعودي يبدأ بـ 05 (مثال: 0512345678).

5 الخطوة 4: الموافقة والإرسال المورد والتاجر

يظهر ملخص (نوع النشاط / المالك / البريد الإلكتروني / المؤسسة) وصندوق **«الشروط والأحكام واتفاقية الانضمام»** مع زر عرض. الوثائق حسب نوع الحساب:

نوع الحساب	الوثائق التي تقبلها
مورد	الشروط والأحكام العامة + اتفاقية انضمام المورد
تاجر	الشروط والأحكام العامة + اتفاقية انضمام التاجر
الاثنان معًا	الشروط والأحكام العامة + اتفاقية انضمام المورد + اتفاقية انضمام التاجر
مسوّق	الشروط والأحكام العامة + اتفاقية انضمام المسوّق

ضع علامة على المربع: قرأت وأوافق على الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية. — بدونها يبقى الزر معطلًا. ثم اضغط **إنشاء الحساب**.

> «بتحديد مربع الموافقة فإنك تقبل هذه الوثائق قبولًا ملزمًا (قبول الشروط — تعبير ملزم عن الإرادة). أي تعديل جوهري لاحق يُشعَر به قبل 7 أيام ولا يسري عليك إلا بقبولك.»

6 بعد الضغط على «إنشاء الحساب» المورد والتاجر

- يُنشأ حسابك ومؤسستك وملفك التجاري بحالة **لم يتم الإرسال بعد**، وتُسجَّل موافقتك على الشروط.
- تدخل تلقائيًا إلى **لوحة المالك** `/owner-console` مع رسالة: «أهلاً بك. أكمل بيانات المؤسسة والملفات المطلوبة ثم أرسلها للمراجعة.»

الدخول لاحقًا: من `/login` «بوابة الموردين والتجار»: البريد الإلكتروني كلمة المرور ثم **تسجيل الدخول** (خيار «تذكرني» ورابط «نسيت كلمة المرور؟»). إذا كان لديك ملف معتمد تذهب إلى مساحة العمل `/b2b`، وإلا إلى لوحة المالك.

الجزء 2

إكمال الملف في «لوحة المالك»

هنا تجهّز مؤسستك للمراجعة: البيانات، الملف التجاري، الفروع، الحسابات البنكية، المستندات، الفريق.

الرابط: `/owner-console` (للمالك فقط). في الأعلى مربع **«تقدم الإعداد»** (N من 6): بيانات المؤسسة · الفروع · المستندات · الحسابات البنكية · ملف التاجر · ملف المورد، مع «التالي:» الإجراء المقترح. التبويبات:

المؤسسة | **الملفات التجارية** | **الفروع** | **الحسابات البنكية** | **المستندات** | **الفريق والصلاحيات** | **سجل المراجعة**

بعد كل حفظ تظهر نافذة «تم بنجاح» أو «حدث خطأ» وزر **حسنا**.

1 تبويب «المؤسسة» ← بيانات المؤسسة الأساسية — المورد والتاجر

الاسم القانوني بالعربي * | الاسم القانوني بالإنجليزية | الاسم التجاري * | الدولة * | المدينة * | السجل التجاري | الرقم الضريبي | رقم ضريبة القيمة المضافة | ملاحظات عامة

الزر: **حفظ بيانات المؤسسة** ← «تم تحديث بيانات المؤسسة.»

> **مهم:** بعد التفعيل لا تُعدَّل البيانات النظامية (الاسم النظامي، السجل التجاري، الرقم الضريبي) — لتصحيحها تواصل مع إدارة المنصة. وللمورد: بدون **رقم ضريبة القيمة المضافة** لا يمكن إصدار فاتورة تحتسب الضريبة.

2 تبويب «الملفات التجارية» ← ملف التاجر / ملف المورد — المورد والتاجر

بطاقة لكل ملف: **«ملف التاجر»** و**«ملف المورد / المصنع»**. في كل بطاقة:

- القطاعات المناسبة لهذا الملف (اختيار متعدد)
- قنوات النشاط المستهدفة: مطاعم وكافيهات · بقالة وهايبر ماركت · صيدليات وعناية صحية · تجميل وعناية شخصية · ضيافة وفنادق · تجزئة عامة · سيارات وقطع غيار · مقاولات ومواد بناء · مكاتب وتوريد مؤسسي
- للمورد فقط: طبيعة المورّد (مصنع / مورد / مصنع ومورد)
- ملاحظات الملف

احفظ بـ **إضافة الملف** (أول مرة) أو **تحديث الملف**. يظهر شريط **«الجاهزية»** وقائمة **«النواقص الحالية»**.

3 تبويب «الفروع» ← الفروع ونطاق التشغيل — المورد والتاجر

نوع الفرع (رئيسي / مخزن / متجر / فرع / نقطة تسليم / موقع رف) | اسم الفرع بالعربي * | اسم الفرع بالإنجليزية | اسم مسؤول الفرع | هاتف مسؤول الفرع | الدولة * | المدينة * | العنوان * | موقع الفرع على الخريطة

الزر: **إضافة فرع** ← «تمت إضافة الفرع.»

> **للمورد:** فرع المورد (المستودع) هو مصدر الشحن، وموقعه على الخريطة يجعله محطة في خطوط سير المناديب. **للتاجر:** فرع التاجر هو «فرع التسليم» الذي يُختار عند أمر الشراء وتدخل فيه البضاعة إلى المخزون.

4 تبويب «الحسابات البنكية» — إلزامي للمورد

اسم البنك * | اسم الحساب * | رقم الحساب | IBAN | SWIFT | العملة (SAR) | تفاصيل إضافية

الزر: **إضافة حساب بنكي** ← «تمت إضافة الحساب البنكي.» — ملف المورد لا يُرسل للمراجعة بدون حساب بنكي واحد على الأقل.

5 تبويب «المستندات» ← المستندات المطلوبة — المورد والتاجر

نوع المستند: سجل تجاري · شهادة ضريبة القيمة المضافة · بطاقة ضريبية · رخصة · هوية / إقامة · مستند آخر

رفع الملف * (زر **اختر ملف** — صور أو PDF أو Excel، حتى 8 ميجابايت) | تاريخ الإصدار | تاريخ الانتهاء | ملاحظات

الزر: **رفع المستند**. حالة التحقق تظهر: **قيد الانتظار** ← **موثّق** (أو مرفوض / منتهي الصلاحية).

6 تبويب «الفريق والصلاحيات» (اختياري) — المورد والتاجر

طريقة إضافة الموظف: «ربط حساب موجود» أو «إنشاء حساب جديد»، ثم المسمى الوظيفي | الفرع الافتراضي | الحالة | اختيار الأدوار والصلاحيات ← **حفظ الموظف**. لكل موظف: **تعديل** | **إيقاف** | **حذف**.

7 إرسال الملف للمراجعة — المورد والتاجر

من تبويب «الملفات التجارية» اضغط **إرسال هذا الملف للمراجعة**. يتحقق النظام بالترتيب:

1. «أكمل بيانات المؤسسة الأساسية أولاً.»
2. «أضف فرعًا واحدًا على الأقل قبل إرسال الملف للمراجعة.»
3. «يجب رفع مستند واحد على الأقل قبل الإرسال للمراجعة.»
4. «اختر قطاعًا واحدًا على الأقل للملف التجاري.»
5. «حدد قناة نشاط واحدة على الأقل لهذا الملف.»
6. للمورد: «ملف المورد يتطلب إضافة حساب بنكي واحد على الأقل.»

عند النجاح: «تم إرسال الملف للمراجعة.» وتصبح الحالة **بانتظار مراجعة الأدمن**.

ملخص المورد

- بيانات المؤسسة + الرقم الضريبي
- ملف المورد (قطاعات، قنوات، طبيعة المورّد)
- فرع/مستودع على الخريطة
- مستند واحد على الأقل
- **حساب بنكي (إلزامي)**

ملخص التاجر

- بيانات المؤسسة
- ملف التاجر (قطاعات، قنوات)
- فرع تسليم واحد على الأقل
- مستند واحد على الأقل
- الحساب البنكي اختياري

الجزء 3

المراجعة والاعتماد

فريق المنصة يراجع الملف والمستندات، ثم يفعّل مساحة العمل.

1 صفحة الانتظار «تحت المراجعة» المورد والتاجر

الرابط: `/b2b/under-review` — أي صفحة في مساحة العمل تحوّلك إليها ما دام لا يوجد ملف معتمد. تعرض: «حالة الملف التجاري» و«الإجراء التالي المقترح» وزر **فتح لوحة المالك**، ومؤشرات «متوسط الجاهزية / النواقص الحالية / أحداث المراجعة»، و«التسلسل الزمني للمراجعة».

2 قرار المراجعة فريق المنصة

يراجع الفريق المستندات ويضع لكل مستند: قيد الانتظار / موثّق / مرفوض / منتهي الصلاحية، ثم يختار في «قرار المراجعة»: **اعتماد وتفعيل** أو **رفض** أو **إبقاء قيد المراجعة** أو **تعليق** مع «ملاحظة / سبب القرار».

القرار	ما تراه أنت
اعتماد وتفعيل	**ملف معتمد وجاهز** — تُفتح مساحة العمل `/b2b`
رفض	**مرفوض ويحتاج معالجة** — سبب الرفض يظهر في صندوق أحمر؛ عالجه ثم أعد **إرسال هذا الملف للمراجعة**

الحساب الهجين (الاثنان معًا): كل ملف يُعتمد منفصلًا، وبعد اعتماد الاثنين يظهر مبدّل المساحة في الشريط العلوي: المساحة (مورد / مصنع أو تاجر) ثم **تبديل**.

الجزء 4

مساحة العمل، الشروط، المفوّضون بالتوقيع، البروفايل

أول ما تفعله بعد الاعتماد.

القائمة الجانبية

المجموعة	العناصر
التشغيل	لوحة التحكم · أمر شراء جديد (للتاجر) · أوامر الشراء / أوامر الشراء الواردة (للمورد) · التسليم والاستلام · الفواتير · مذكرات المرتجع · التحصيل · الإعذارات · التوريد الأماني · سجل العهدة · التسويات
التجارة	دليل الموردين (للتاجر) · دليل التجار (للمورد) · العلاقات التجارية · اتفاقيات الإطار · عروض الأسعار · العقود · المسوّقون · مركز الإجراءات (للمورد) · صندوق الموافقات
الكتالوج والمخزون	كتالوج المورد والأسعار (للمورد) · المخزون والتقارير · الأسطول والمناديب · عقود التوصيل · النقل الداخلي (للمورد)
المستندات	مركز المستندات · ترقيم وقوالب المستندات · حوافظ النزاع · الشروط والاتفاقيات · سجل التدقيق · الشكاوى
المؤسسة	المؤسسة والفروع · المفوّضون بالتوقيع · فواتير خدمة المنصة · بروفايلي · تحت المراجعة

على الجوال يظهر شريط سفلي: الرئيسية · الأوامر · التسليم · الإجراءات · المزيد. قائمة الحساب: ملفي · صندوق الوارد · English · المظهر · تسجيل الخروج.

1 تعيين المفوّض بالتوقيع (خطوة أساسية) — مالك المنشأة

المفوّضون بالتوقيع `/b2b/organization/signatories`

> «المفوّض بالتوقيع وحده يقبل اتفاقية الانضمام ويوقّع اتفاقية الإطار ويختار السند لأمر عبر نافذ. يعيّنه مالك المنشأة مع رفع وثيقة التفويض.»

المالك مفوّض تلقائيًا. لإضافة عضو آخر: ارفع وثيقة التفويض ثم تعيين مفوّضًا. للإلغاء: سحب التفويض (يجب أن يبقى مفوّض واحد على الأقل). في نفس الصفحة بطاقة «بيانات التسجيل النظامية» بحالة مجمّدة بعد التفعيل.

2 الشروط والاتفاقيات المورد والتاجر

الشروط والاتفاقيات `/b2b/terms` — جدول «الوثائق السارية والمعلنة» (الوثيقة / الإصدار / النفاذ / يقبلها / الحالة: مقبول مطلوب القبول) وزر قراءة.

عند صدور إصدار جديد يُشعَر به قبل 7 أيام. للقبول: ضع علامة قرأت النصوص أعلاه وأقبلها. ثم قبول الشروط. إذا أصبح الإصدار نافذًا ولم تقبله فلن تتمكن من تنفيذ أي إجراء حتى تقبله (الاطلاع والتصدير متاحان).

3 بروفايلي (الواجهة العامة) المورد والتاجر

بروفايلي `/b2b/profile/edit`: إضافة غلاف تغيير الشعار بطاقة «نبذة» (تعديل ← حفظ) ومنشورات (نشر). زر عرض كما يراه الآخرون يعرض ملفك كما يظهر في الدليل مع «شهادات الثقة» (سجل تجاري، رقم ضريبي… موثّق).

4 المؤسسة والفروع (داخل مساحة العمل) المورد والتاجر

المؤسسة والفروع `/b2b/organization` — تبويبات: بيانات المؤسسة · الفروع · الحسابات والمستندات · الأعضاء والنشاط. التفاصيل في الجزء 5.

الجزء 5

المورد: الفروع والكتالوج والأسعار والمخزون والأسطول

تجهيز ما سيبيعه المورد ومن أين يشحن.

1 إضافة الفروع والمستودعات وتحديد موقعها — المورد

المؤسسة والفروع ← تبويب **الفروع** ← زر **إضافة فرع** (يظهر لمن لديه صلاحية إدارة الفروع).

الحقول: الاسم عربي * · الاسم إنجليزي · نوع الفرع (المقر الرئيسي / مستودع / متجر …) · جوال المسؤول · اسم المسؤول · ☐ جعله الفرع الافتراضي · العنوان · الموقع على الخريطة *

انقر على الخريطة لوضع الدبوس، أو افتح «إدخال الإحداثيات يدويًا» (خط العرض · خط الطول). ثم ← «تم حفظ الفرع» ← «تم حفظ بيانات الفرع.»

في جدول الفروع: عمود «الموقع» محدد / غير محدد، والإجراء تحديد الموقع أو تعديل.

> **لماذا الدبوس مهم؟** «كل فرع يحتاج دبوسًا على الخريطة ليظهر كمحطة في خطوط السير.» — المندوب يستلم البضاعة من هذا الموقع.

2 إضافة منتج إلى الكتالوج — المورد

كتالوج المورد والأسعار `/b2b/catalog` ← زر **إضافة منتج** — صفحة «منتج جديد» من أربع خطوات:

الخطوة	الحقول
1 · الاسم والوصف	اسم المنتج * (عربي/إنجليزي) · الوصف * و«تخصيصات متاحة (اختياري)»
2 · الصور	الصورة الرئيسية * (حتى 2MB) · صور إضافية
3 · التصنيف	الفئة * · مدينة الشحن *
4 · السعر والمخزون	«منتج بسيط» أو «منتج بخيارات» · التفاوض على السعر (سعر ثابت / قابل للتفاوض) · السعر · الكمية · «إضافة سعر عرض (اختياري)»: سعر العرض · العرض حتى · للمنتج بخيارات: «الخصائص» و«إضافة تركيبة»

الزر الأخير: **نشر المنتج** (وعند التعديل **حفظ التغييرات**).

3 قواعد الـSKU وشرائح الأسعار (جاهزية البيع للتجار) المورد

في جدول الكتالوج كل منتج يظهر جاهز أو ناقص (قطاعات / شرائح / قواعد طلب ناقصة). اضغط أكمل الإعداد أو إدارة لفتح صفحة «الشرائح والقواعد».

لكل SKU قائمة جاهزية: الـSKU نشط · القطاعات مربوطة · أقل كمية وخطوة الطلب · شرائح السعر العامة. ثم قسم «قواعد الطلب وشرائح المورد العامة»:

أقل كمية طلب | خطوة الطلب | حجم العبوة | باركود العبوة (EAN/GTIN) | التحقق بالباركود (□ إلزامي للمندوب) | القطاعات المؤهلة لهذا الـSKU

جدول «شرائح السعر العامة» ← إضافة شريحة: شرط السداد · من كمية · إلى كمية · السعر النهائي. ثم حفظ قواعد الـSKU والشرائح ← «تم حفظ شرائح الكمية وقواعد الـSKU بنجاح.»

> **من أين يأتي السعر؟** بالأولوية: **العقد ← العلاقة ← شرائح المورد ← السعر الافتراضي**. الأسعار الخاصة لتاجر معيّن تُضبط في محرر العقد (الجزء 7).

4 إدخال الرصيد الافتتاحي للمخزون المورد

المخزون والتقارير `/b2b/inventory` ← تعديل المخزون (أو أضف رصيدًا افتتاحيًا إن كان فارغًا):

الفرع | الصنف | نوع الحركة (رصيد افتتاحي / إضافة مخزون / سحب من المخزون / إثبات تالف / إثبات منتهي) | الكمية | مرجع / ملاحظة ← تنفيذ وتوثيق

جدول «الأرصدة الحالية»: الفعلي · المتاح · المحجوز · التالف · المنتهي. «المتوفر» في صفحة أمر الشراء عند التاجر يُقرأ من هنا.

5 الأسطول والمناديب (لمن يوصّل بنفسه) المورد

- **المناديب** `/b2b/fleet/drivers`: إضافة مندوب ← الاسم الأول، الاسم الأخير، البريد الإلكتروني، رقم الجوال (مطلوبة) + رقم الهوية، رخصة القيادة... ← حفظ المندوب.
- **المركبات** `/b2b/fleet/vehicles`: إضافة مركبة (رقم اللوحة، نوع المركبة: فان / شاحنة / شاحنة مبردة / دراجة نارية) ← حفظ المركبة.
- **تخصيص الأسطول** `/b2b/fleet/assignments`: «أسطولي الخاص» أو «شركة نقل خارجية».
- **خطوط السير** `/b2b/fleet/routes`: «إنشاء خط سير جديد» (التخصيص، المندوب، المركبة، تاريخ خط السير) ← إنشاء خط السير، ثم إسناد للمندوب فيظهر في تطبيقه.

> **عن رمز QR:** لا يوجد رمز QR خاص بالفرع. الرموز المستخدمة في المنصة اثنان: **رمز استلام الشحنة** الذي يعرضه التاجر للمندوب عند التسليم (الجزء 10)، و**رمز QR للفاتورة الضريبية** (الجزء 13).

الجزء 6

العلاقة التجارية بين المورد والتاجر

لا شراء بدون علاقة مقبولة. أي طرف يمكنه البدء.

1 إيجاد الطرف الآخر — الطرفان

التاجر: دليل الموردين `/b2b/suppliers_directory` — المورد: دليل التجار `/b2b/traders_directory`. بحث بالاسم، فلتر القطاع و«قطاعي فقط»، وعرض شبكة / قائمة.

في بطاقة كل مؤسسة: حالة العلاقة (علاقة نشطة / بانتظار الموافقة / بدون علاقة) وأزرار الملف · طلب علاقة · العلاقة · متابعة الطلب.

2 إرسال طلب علاقة تجارية — الطرف الطالب

`/b2b/relationship/create` — «إرسال طلب علاقة تجارية» ← قسم «بيانات الطلب»:

- الطرف الآخر * · (للحساب الهجين) دورك في هذه العلاقة *: تاجر (أنت تشتري) / مورد (أنت تبيع)
- نموذج التوريد المطلوب *: **توريد نقدي** · **توريد آجل** · **توريد أماني**
- للتوريد الآجل فقط: مدة الأجل (يوم) (1–365) · حد آجل (ريال) · توثيق الدين (إقرار إلكتروني فقط / سند لأمر عبر نافذ / الاثنان)
- ملاحظات (اختياري)

اضغط إرسال الطلب ← «أُرسل طلب العلاقة ... ينتظر قبول مفوّض الطرف الآخر برمز تحقق.» يأخذ الطلب رقمًا يبدأ بـ **REL-**.

إذا كان **المورد** هو من يقترح حدًا آجلًا، يُحفظ الطلب مسودة ويطلب منه تأكيده برمز تحقق قبل إرساله.

3 قبول الطلب أو رفضه — مفوّض الطرف المستقبِل

العلاقات التجارية ← افتح العلاقة ← صفحة «صحة العلاقة» ← بطاقة **«طلب فتح علاقة تجارية وتحديد حد التعامل»** (الحالة: مسودة / مقدّم / مقبول / مرفوض / معلّق).

- **القبول:** إرسال رمز التحقق ← رمز التحقق ← قبول الطلب. إذا كان المستقبِل هو المورد والطلب آجل، يظهر الحد الآجل الممنوح (ريال) و مدة الأجل الممنوحة (يوم) — له أن يمنح أقل من المطلوب.
- **الرفض:** رفض الطلب ← سبب الرفض (يظهر للطرف الآخر) ← تأكيد الرفض.

غير المفوّض يرى: «قبول الطلب للمفوّض بالتوقيع عن منشأتك.»

4 بعد القبول: صفحة العلاقة — الطرفان

- بطاقة **«اتفاقية إطار»** مع قراءة وتوقيع — «تُنشأ اتفاقية الإطار عند أول أمر شراء بين الطرفين.»
- بطاقة **«حد آجل ومدة الأجل»** (للمورد): حد آجل جديد (ريال) | مدة أجل جديدة (يوم) | نموذج التوريد | السبب (اختياري)
  ← تطبيق أو إنشاء ملحق. التخفيض يُطبَّق فورًا، والزيادة أو تغيير النموذج تحتاج **ملحقًا** يوقّعه الطرفان.
- للمورد: زر إصدار عرض سعر.
- حالة التوريد: التوريد قائم / التوريد معلّق / حلول الآجال.

في قائمة العلاقات التجارية: تبويبات الكل / معتمدة / بانتظار المراجعة / مسودة / موقوفة / محظورة / مغلقة، وأعمدة طرق الشراء والائتمان المتاح والمتأخر.

الجزء 7

اتفاقية الإطار، العقد، عروض الأسعار

الإطار القانوني بين الطرفين، ثم الأسعار والشروط التشغيلية.

1 اتفاقية الإطار — توقيع المفوّضَين

مفوّض المورد + مفوّض التاجر

تُنشأ الاتفاقية **تلقائيًا** مع أول أمر شراء بين الطرفين، ولا يُنفَّذ أي أمر قبل توقيعها من الطرفين. إذا حاول التاجر إنشاء أمر قبلها تظهر الرسالة: «لا يُنشأ أمر شراء قبل توقيع اتفاقية الإطار من مفوّضَي الطرفين. أُنشئت مسودة الاتفاقية وهي بانتظار التوقيع.»

اتفاقيات الإطار `/b2b/framework-agreements` — تبويبات: الكل / بانتظار توقيع الطرفين / بانتظار الطرف الآخر / سارية ← قراءة وتوقيع.

في صفحة الاتفاقية: بطاقة «توقيع المفوّضَين» (صف للمورد وصف للتاجر) وبطاقة «النص المجمّد» مع بصمته. للتوقيع: إرسال رمز التحقق ← رمز التحقق ← توقيع الاتفاقية.

> «قرأت نص الاتفاقية أدناه وأقبله عن منشأتي. تأكيد برمز تحقق — قبول ملزم.» — المنصة ليست طرفًا في الاتفاقية.

الحالة	المعنى
بانتظار توقيع الطرفين	لم يوقّع أحد بعد
بانتظار توقيع الطرف الآخر	«سُجّل توقيع منشأتك. بانتظار توقيع مفوّض الطرف الآخر.»
سارية — موقّعة من الطرفين	«اكتمل توقيع الطرفين. الاتفاقية سارية ومجمّدة، وأي تغيير لاحق يتم بملحق.»

زر طباعة يُنزّل «اتفاقية إطار للتوريد التجاري» PDF. الملاحق: صفحة «ملحق» ← توقيع الملحق — «يسري الملحق على الأوامر الجديدة فقط بعد توقيع مفوّضَي الطرفين.»

2 إنشاء عقد تجاري (أسعار وشروط تشغيل خاصة) المورد (أو التاجر)

العقود `/b2b/contracts` ← عقد جديد ← «إنشاء عقد جديد»:

القسم	الحقول
اختيار العلاقة والنمط	العلاقة التجارية * · النمط * (كاش / أجل / توريد أماني) ← تحديث القراءة
البيانات الأساسية للعقد	اسم العقد بالعربية / بالإنجليزية · تاريخ البداية · تاريخ النهاية · التجديد التلقائي
التسعير والكتالوج	الحد الأدنى لقيمة الطلب · ملاحظات التسعير · □ إلزام الكتالوج المسموح بالعقد · □ السماح بالرجوع لشرائح المورد العامة
السداد والتمويل	شرط السداد الحاكم · الدفعة المقدمة % · أيام الاستحقاق
التشغيل والفروع والخدمة	مدة التوريد بالأيام · نطاق التغطية · □ السماح بالتسليم الجزئي · □ تفعيل قيد الفروع · فروع التاجر المسموح بها · فروع المورد المسموح بها
المرتجع والتالف والمنتهي / بنود التوريد الأماني	دورية التسوية · رسوم الرف / الخدمة · طريقة إعادة التعبئة · دورية تقارير المبيعات

الأزرار: حفظ كمسودة أو إنشاء وإرسال للمراجعة.

أسعار خاصة للتاجر: من صفحة العقد ← «محرر البنود» (منشئ بنود العقد الحاكمة): قسم «الكتالوج المسموح وأسعار العقد» — لكل SKU: تفعيل · الحالة (مسموح / اختياري / محجوب) · شرط السداد · الحد الأدنى · الحد الأقصى · سعر العقد ← حفظ الكتالوج المسموح وتسعير العقد. والبنود: حفظ البنود الحاكمة.

اعتماد العقد: من قائمة العقود ← لوحة التفاصيل ← تغيير الحالة + «ملاحظة اختيارية» ← تحديث. الحالات: مسودة · تحت المراجعة · معتمد · نشط · موقوف · منتهي.

3 عرض السعر (اختياري — وهو طريق التوريد الأماني) المورد ثم التاجر

عروض الأسعار `/b2b/quotations` ← عرض سعر جديد (للمورد):

التاجر * | نموذج التوريد المقترح * | صالح حتى (توقيت الرياض) * | مكان التسليم المقترح | مدة التوريد المقترحة (يوم عمل) | ملاحظات

قسم «الأصناف» ← إضافة صنف: الصنف · الكمية · سعر الوحدة قبل الضريبة · الضريبة % (15 افتراضيًا). ثم حفظ وإرسال للتاجر أو حفظ كمسودة.

التاجر يفتح العرض ويرى الإجمالي قبل الضريبة / الضريبة / الإجمالي شامل الضريبة، ثم: إرسال رمز التحقق ← قبول وإنشاء أمر الشراء — يُنشأ أمر الشراء بحالة بانتظار قبول المورد.

المورد يمكنه إلغاء العرض. بعد انتهاء الصلاحية: «انتهت صلاحية عرض السعر فلا يُقبل. تعديل السعر أو التمديد = عرض جديد برقم جديد.»

> **التوريد الأماني:** لا يُختار من صفحة «أمر شراء جديد»؛ يأتي من عرض سعر يختار فيه المورد «توريد أماني» كنموذج توريد، ثم يقبله التاجر.

الجزء 8

التاجر: إنشاء أمر الشراء

أمر شراء موجّه من أربع خطوات: النمط ← المورد ← العقد ← المنتجات.

قبل البدء: يجب أن تكون العلاقة مقبولة، واتفاقية الإطار موقّعة من الطرفين، ولديك فرع تسليم واحد على الأقل.

1 فتح «أمر شراء جديد» التاجر

أمر شراء جديد `/b2b/order_entry`. صندوق «أمر شراء موجّه»: «اختر النمط ثم المورد ثم العقد، وبعدها الكميات.» — «يظهر فقط الموردون والعقود والمنتجات المؤهلة فعلًا.» — «كل منع أو قيد يظهر سببه في ⓘ بجانبه.»

شريط التقدم: **نمط الشراء ← المورد ← العقد ← المنتجات**. وأزرار في الأعلى: التشخيص طلبات التأهيل.

2 البطاقة 1: نمط الشراء وفرع التسليم التاجر

اختر النمط: **كاش** (ادفع عند الطلب أو التسليم) · **أجل** (ادفع لاحقًا حسب شرط السداد). كل بطاقة تُظهر متاح · N أو غير متاح.

ثم قطاع النشاط و فرع التسليم (الفرع الافتراضي مُعلَّم «· افتراضي»).

إن لم يكن النمط مفعّلًا: «هذا النمط غير مفعّل لحسابك» ← اكتب ملاحظة ← إرسال الطلب (طلب تأهيل يراجعه فريق المنصة).

3 البطاقة 2: اختر المورد التاجر

قائمة الموردين المؤهلين مع «N عقد مؤهل» وشارة جاهز / غير جاهز (و«الأسباب» في ⓘ). اضغط اختيار للتغيير: «تغيير المورد».

4 البطاقة 3: اختر العقد التاجر

العقود المؤهلة مع شارة الفرع مغطى / الفرع غير مغطى و«سياسة العقد». في الكاش يمكن المتابعة بدون عقد: «لا عقود مطابقة — يمكن المتابعة كاش بدون عقد».

5 البطاقة 4: المنتجات والكميات ثم الإرسال التاجر

شرط السداد | ملاحظات | وجدول: SKU · حدود الطلب («أدنى N · خطوة N») · المتوفر · سعر الوحدة · الكمية .

أسفل الجدول «الإجمالي التقديري» — «الكمية × سعر الوحدة الحالي. السعر النهائي يُحسب عند الإرسال.» ثم اضغط **إرسال أمر الشراء** .

رسائل التحقق: «أدخل كمية لصنف واحد على الأقل.» · «الكمية يجب أن تكون أكبر من صفر.»

6 النتيجة التاجر

- تنتقل إلى **أوامر الشراء** مع «تم إنشاء أمر الشراء بنجاح. #الرقم».
- إذا اجتاز الفحص الائتماني: **مرسل** ؛ وإن احتاج مراجعة: **قيد المراجعة** — «تم إنشاء أمر الشراء لكن يحتاج مراجعة ائتمانية / إدارية.»
- شارة الأمر: **بانتظار القبول** . ويصل المورد إشعار: **«أمر شراء جديد»**.

> **قد يُرفض الأمر تلقائيًا إذا:** لم تُوقَّع اتفاقية الإطار، أو كان التوريد معلّقًا بسبب تأخر في السداد، أو تجاوز الأمر الآجل الحد الائتماني المتاح (الحد – غير المسدد).

7 صندوق الموافقات (إن كان لدى مؤسستك اعتماد داخلي) الطرفان

صندوق الموافقات `/b2b/approvals` — تبويبات: الكل / أوامر الشراء / العقود. لكل طلب: **اعتماد** وقائمة (فتح المستند / مسار المستندات / رفض). الرفض: سبب الرفض ← **تأكيد الرفض** .

> إذا كان الاعتماد هو **قبول المورد النهائي للأمر** فهو يحتاج رمز تحقق — افتح الأمر واقبله من صفحته (الجزء 9).

الجزء 9

المورد: استلام أمر الشراء وقبوله

القبول يتم برمز تحقق ويجمّد الأمر ببنوده وأسعاره.

1 قائمة الأوامر الواردة — المورد

أوامر الشراء الواردة `/b2b/orders` — تبويبات: الكل / بانتظار الموافقة / معتمد / جاهز / تم التسليم / مرفوض / ملغي. أعمدة: الأمر · التاجر · الحالة · الائتمان · الأصناف · الإجمالي · التاريخ. من القائمة ⋯: التفاصيل · مسار المستندات · إنشاء إذن تسليم.

2 صفحة الأمر وقبوله برمز التحقق — المورد

افتح الأمر `/b2b/order/{رقم}/show`. شريط المراحل: **الاعتماد ← الشحن ← الاستلام ← الفاتورة ← السداد**، وشارات: نموذج التوريد، اتفاقية الإطار، عرض السعر، الإقرار الآجل.

بطاقة **«قرارك على هذا الطلب»** وأزرارها: اعتماد · قيد المراجعة · جاهز للشحن · رفض · إلغاء.

عند اعتماد يُفتح صندوق القبول:

> «قبول أمر الشراء: تأكيد برمز تحقق — قبول ملزم. يُجمَّد الأمر ببنوده وأسعاره، والأمر الآجل يولّد إقرارًا إلكترونيًا بالتوريد الآجل.»

إرسال رمز التحقق ← رمز التحقق ← اعتماد — قبول الأمر (أو تراجع). النتيجة: معتمد وشارة مقبول وشارة «قُبل برمز تحقق»، ويصل التاجر: **«تم اعتماد طلبك»**.

أخطاء الرمز: «اطلب رمز التحقق أولًا.» · «انتهت صلاحية رمز التحقق. اطلب رمزًا جديدًا.» · «رمز التحقق غير صحيح.» · «تجاوزت عدد المحاولات. اطلب رمزًا جديدًا.»

> **تنبيه:** القبول يكون من صفحة الأمر نفسها (الزر في قائمة الأوامر لا يطلب الرمز). واعتماد الأمر لا ينشئ فاتورة تلقائيًا.

3 الرفض أو الإلغاء — المورد · أو التاجر

سبب الرفض (يظهر للطرف الآخر) ← تأكيد الرفض. التاجر يستطيع إلغاء الطلب قبل قبوله.

بعد القبول يطلب التاجر الإلغاء: طلب إلغاء ← سبب طلب الإلغاء (يظهر للمورد) ← إرسال طلب الإلغاء. المورد يرى «التاجر يطلب إلغاء هذا الطلب» ويختار قبول الإلغاء أو رفض الإلغاء. لا إلغاء بعد وصول شحنة: «استخدم الاعتراض أو المرتجع.»

4 الإقرار الإلكتروني بالتوريد الآجل (للأوامر الآجلة) مفوّض التاجر

يُنشأ تلقائيًا عند قبول المورد لأمر آجل، ويصل إشعار «إقرار إلكتروني بالتوريد الآجل بانتظار المفوّض». الصفحة «إقرار إلكتروني بالتوريد الآجل» (دليل إثبات، ليس سند تنفيذ): مبلغ الأمر · مدة الأجل ← إرسال رمز التحقق ← قبول الإقرار.

الحالة: بانتظار قبول المفوّض ← مقبول. زر طباعة.

الجزء 10

إذن التسليم، الشحن، المندوب، ورمز الاستلام

من مستودع المورد إلى باب التاجر.

1 إنشاء إذن التسليم — المورد

من صفحة الأمر (بعد الاعتماد): **إنشاء إذن تسليم**:

فرع المورد | فرع التاجر | (أو «الفرع الافتراضي لأمر الشراء») | مرجع/مسار إثبات | (**رفع ملف**) | ملاحظات التنفيذ | وجدول: الكمية المطلوبة · المتاح للشحن · كمية الشحن.

اضغط **إنشاء إذن التسليم** ← «تم إنشاء إذن التسليم بنجاح.» الحالة **مسودة**، ويصل التاجر: **«إذن تسليم جديد»**.

> **الكاش:** في الطلب النقدي يجب إصدار الفاتورة وسدادها قبل الشحن: «طلب نقدي: يجب إصدار فاتورة وسدادها قبل شحن الطلب.»

2 تخصيص المندوب وخط السير — المورد

التسليم والاستلام `/b2b/deliveries` — تبويبات: الكل / بانتظار الشحن / في الطريق / تم التسليم / مغلقة / مرفوضة. مراحل: التجهيز ← التحميل ← التسليم ← الاستلام.

إذا ظهر «لم يتم تخصيص مندوب بعد»: **تخصيص لخط سير** ← اختر «خط سير اليوم» ← **تخصيص** (أو **إنشاء خط سير**) ← «تم تخصيص التسليم لخط السير بنجاح».

بدون مندوب (توصيل يدوي): **تأكيد الشحن** ثم **تأكيد التسليم**، أو **إلغاء الشحنة** مع سبب (نفاد المخزون / إلغاء الطلب / خطأ في الطلب / مشكلة في النقل / طلب التاجر / سبب آخر).

عند الشحن تُحجز الكمية من مخزون المورد («حجز للتسليم») ويتحول الأمر إلى **جاهز**.

3 المندوب: الاستلام من المستودع — المندوب

في تطبيق المندوب: يصل لمحطة الاستلام ← «وصلت» ← يسجّل الكميات المحمّلة والصور/الأختام ← يؤكد الاستلام من المخزن. عندها يُشحن الإذن تلقائيًا (**تم الإرسال**) ويصل التاجر: **«شحنتك في الطريق»**، والمورد: «تم تحميل البضاعة من المخزن».

لا يمكن التسليم قبل هذه الخطوة: «لم يتم تأكيد الاستلام من المخزن لهذه الشحنة بعد.» وإذا حُمّل أقل من المطلوب يُسجَّل الفرق نقصًا في محضر الاستلام.

4 التاجر: التتبع المباشر ورمز استلام الشحنة (QR) التاجر المندوب

من قائمة التسليم: تتبع ← صفحة `/b2b/delivery/{رقم}/tracking` «تتبع تسليم رقم ‹›». الحالات: بانتظار الإرسال ← المندوب في طريقه إليك ← الشحنة في الطريق ← تم التسليم بنجاح. معلومات: المندوب · جوال المندوب · المركبة · الوصول المتوقع، و«الجدول الزمني» و«بنود الشحنة».

عند وصول المندوب يظهر **رمز QR**:

> «رمز استلام الشحنة — اعرض الرمز للمندوب ليمسحه أو أعطه الرقم» · «صالح حتى HH:MM · المندوب عند الباب الآن»

ويصلك إشعار: «المندوب وصل للموقع. رمز استلام الشحنة: NNNN. أعطه للمندوب فقط.» الرمز صالح 30 دقيقة.

المندوب يمسح الرمز أو يُدخل الرقم («امسح رمز التاجر أو أدخل الكود.»)، ويسجّل الكميات المسلّمة: «المسلّم + المرتجع + التالف يجب أن يساوي المحمّل».

للأمان: لا تعطِ الرمز إلا للمندوب الموجود فعلًا عند الباب مع البضاعة.

5 صفحة إذن التسليم الطرفان

`/b2b/delivery/{رقم}/show` «إذن التسليم»: من الفرع · إلى الفرع · تم الشحن في · تم التسليم في · مرجع الإثبات، ومؤشرات المشحون / المقبول / المرفوض. أزرار التتبع المباشر المسار المستندي. حالات الإذن: مسودة ← تم الإرسال ← تم التسليم ← مغلق.

الجزء 11

محضر الاستلام وتأكيد التاجر

توثيق ما وصل فعلًا: المقبول والنقص والمعيب.

1 تسجيل محضر الاستلام — المندوب (تلقائي) — أو التاجر

إذا سلّم المندوب عبر التطبيق يُنشأ المحضر تلقائيًا (سُجّل بواسطة: الناقل). أو يسجّله التاجر يدويًا من صفحة إذن التسليم ← بطاقة **«إنشاء محضر استلام»**:

مرجع/مسار إثبات · ملاحظات الاستلام · اسم المستلم لدى التاجر وجدول لكل بند: المشحون · المستلم · غير المقبول · منه نقص · منه معيب · ملاحظة النقص أو العيب

ثم **تسجيل محضر الاستلام** ← «تم إنشاء محضر الاستلام بنجاح.»

القواعد: «البند غير مقبول كاملًا: سجّل كمية النقص أو ملاحظة العيب.» · «سجّل ملاحظة العيب للكمية المعيبة.»

النتيجة: المحضر **قبول كامل** أو **قبول جزئي** أو **رفض**؛ الإذن **مغلق**؛ الأمر **تسليم جزئي** أو **تم التسليم**.

المحضر يأخذ رقمًا يبدأ بـ **GRN-**.

2 تأكيد التاجر للاستلام — التاجر

`/b2b/receipts` «محاضر الاستلام» ← افتح المحضر ← بطاقة **«تأكيد التاجر للاستلام»**:

> «راجع الكميات والنقص والعيب... بعد التأكيد يُجمَّد المحضر ولا يُعدَّل؛ أي تصحيح بمذكرة مرتجع أو إشعار دائن.»

الطريقة 1: رمز التحقق

إرسال رمز التحقق ← رمز التحقق ← **تأكيد الاستلام**

الطريقة 2: صورة مع إقرار

افتح «أو: صورة مع إقرار» ← صورة البضاعة المستلمة ← ☐ الإقرار ← **تأكيد بالصورة والإقرار**

نص الإقرار: «أقر بأنني استلمت البضاعة... الإبلاغ عن العيب الظاهر خلال 48 ساعة عبر المنصة، والعيب الخفي لا يسقط بهذه المهلة.»

بعد التأكيد: «تم تأكيد الاستلام وتجميد محضر الاستلام.» الحالة **أكده التاجر**، ويصل المورد: **«أكد التاجر الاستلام»**. زر **تنزيل PDF** لنسخة المحضر.

3 إذا مرت 48 ساعة بدون تأكيد — الطرفان

تظهر الحالة **وصل ولم يُؤكَّد** ويصل المورد إشعار بذلك:

> «وصل ولم يُؤكَّد: مضت 48 ساعة على تسجيل التسليم دون تأكيد التاجر. هذا ليس قبولًا نهائيًا، ولا تصدر فاتورة آجلة أو أمانية قبل التأكيد.»

الجزء 12

دخول البضاعة إلى مخزون التاجر

تلقائي — لا يحتاج أي زر.

1 الترحيل التلقائي للمخزون تلقائي

لحظة تسجيل محضر الاستلام:

الجهة	الحركة	الكمية
المورد (فرع الشحن)	«خروج بعد التسليم»	الكمية المقبولة
التاجر (فرع التسليم)	«دخول بعد الاستلام»	الكمية المقبولة
المورد	«مرتجع مرفوض من التسليم»	الكمية المرفوضة تعود للمتاح

> «إذن التسليم يحجز الكمية من المتاح. بعد محضر الاستلام تنتقل الكمية المقبولة للجهة المستلمة، والمرفوضة تعود للمتاح.»

2 متابعة المخزون التاجر

المخزون والتقارير `/b2b/inventory` — مؤشرات: الرصيد الفعلي · المتاح · المحجوز · التالف · المنتهي، وجدول «الأرصدة الحالية» (الصنف · الفرع · ...) مع زر **الحركة**.

دفتر حركة المخزون `/b2b/inventory/transactions` : الحركات · إجمالي الداخل · إجمالي الخارج · الصافي، مع فلاتر نوع الحركة / نوع المرجع / رقم المرجع. كل حركة تشير إلى مرجعها (محضر استلام).

للتسويات اليدوية: **تعديل المخزون** ← نوع الحركة ← **تنفيذ وتوثيق**.

الجزء 13

الفاتورة الضريبية والسداد والتحصيل

الفاتورة تصدر من الكميات المستلمة المقبولة.

1 إصدار الفاتورة — المورد

من صفحة محضر الاستلام ← بطاقة **«إصدار فاتورة من الاستلام المقبول»**: تاريخ الفاتورة · العملة · ربط بإذن تسليم و«القابل للفوترة» و كمية الفاتورة ← **إصدار الفاتورة** ← «تم إصدار الفاتورة بنجاح من كميات الاستلام المقبولة.» ويصل التاجر: **«فاتورة جديدة»**.

> **شروط:** لا فاتورة بدون أمر شراء. وفي التوريد **الآجل والأماني**: «لا فاتورة قبل محضر استلام أكده التاجر». ولا تُحتسب ضريبة القيمة المضافة إلا إذا كان للمورد رقم ضريبي مسجّل.

2 صفحة الفاتورة — الطرفان

الفواتير `/b2b/invoices` (المستحق · المتأخر · مسددة) ← افتح الفاتورة. عنوانها **«فاتورة ضريبية»** وتعرض: البائع (المورد) · الرقم الضريبي للبائع · المشتري (التاجر) · الرقم الضريبي للمشتري · نموذج التوريد · ضريبة القيمة المضافة · اتفاقية الإطار · محضر الاستلام · بصمة المستند، و**رمز QR للفاتورة الضريبية**.

أزرار: تنزيل PDF · **سداد** وقائمة (طباعة / مذكرة مرتجع). تبويبات: البنود · الاستحقاقات · إشعارات الدفع · التحصيلات.

تاريخ الاستحقاق يظهر بالأحمر عند التأخر.

حالات الفاتورة: صادرة ← مسدد جزئيًا ← مسدد (أو متأخر).

3 السداد — التاجر

زر **سداد** ← بطاقة «سداد الفاتورة»: الاستحقاق المستهدف · المبلغ · طريقة الدفع · تاريخ الدفع · إلى حساب · المرجع · إثبات الدفع · ملاحظات ← **إرسال إشعار الدفع** ← «تم إرسال إشعار الدفع إلى المورد للمراجعة والتأكيد.»

4 تأكيد التحصيل — المورد

على إشعار الدفع: **اعتماد** أو **رفض** (نافذة «رفض الإشعار» ← تأكيد الرفض). أو يسجّل التحصيل مباشرة: بطاقة «تسجيل تحصيل المورد» — الاستحقاق · طريقة الدفع (تحويل بنكي / نقدًا / شيك / بوابة دفع) · المبلغ · تاريخ الاستلام · الحساب البنكي · مرجع العملية ← **تسجيل التحصيل**.

التحصيل `/b2b/collections` : **تأكيد**. عند السداد الكامل: **«تم سداد الفاتورة»**، والأمر يصبح مغلق بعد الفوترة والسداد الكاملين. 🎉 **اكتملت الدورة.**

الجزء 14

المرتجع، التوريد الأماني، التأخر في السداد

الحالات الخاصة بعد الاستلام.

1 مذكرة المرتجع والإشعار الدائن — الطرفان

مذكرات المرتجع `/b2b/return_notes` أو من قائمة الفاتورة «مذكرة مرتجع» ← «مذكرة مرتجع جديدة»:

السبب (عيب / تصحيح نقص / غير مباع في الأمانة / اتفاق الطرفين) الفاتورة إن صدرت (أو «قبل الفاتورة (لم تصدر بعد)») «المتاح للإرجاع (من المستلم)» الكمية المراد إعادتها حالة البضاعة ملاحظات ← **إرسال للطرف الآخر**.

الطرف الآخر: **قبول المرتجع** (برمز تحقق) أو سبب الرفض ← **رفض المرتجع**. إذا كانت هناك فاتورة يصدر **إشعار دائن** مرتبط تلقائيًا (CN-). ثم يسجّل المورد **تسجيل استلام البضاعة المرتجعة**.

الحالات: مطلوب ← مقبول / مرفوض ← صُدر إشعار دائن ← أُعيدت البضاعة. الكمية لا تتجاوز المستلم.

2 التوريد الأماني وسجل العهدة — الطرفان

البضاعة تبقى ملكًا للمورد حتى بيعها. **سجل العهدة** `/b2b/custody_ledger` «سجل العهدة — توريد أماني»: وارد · مباع · مرتجع · تالف/منتهي · المتبقي عهدة · مهلة الإعادة.

شروط الأمانة (قبل قبول الأمر فقط): الجرد كل (يوم) (14) توريد الحصيلة خلال (يوم) (14) إعادة غير المباع خلال (يوم) (60) تكلفة الإرجاع على ← **تثبيت الشروط في الأمر**. فاتورة البيع من المبيعات المسجلة: **إصدار فاتورة البيع**. صفحة **التوريد الأماني**: شحنات التوريد الأماني · تقارير المبيعات · الجرد · مرتجع / تالف / منتهي.

3 التأخر في السداد — المورد

بعد تاريخ الاستحقاق بيوم يصل التاجر «تذكير بالسداد». من صفحة الفاتورة بطاقة «التأخر في السداد»:

1. **إصدار إعذار أول** — مهلة 5 أيام عمل.
2. إن لم يُسدَّد: يُعلَّق التوريد تلقائيًا **التوريد معلّق** وتتوقف الأوامر غير المنفذة مؤقتًا.
3. **إصدار إعذار ثانٍ وحلول الآجال** — حلول الآجال.
4. عند السداد الكامل يعود التوريد تلقائيًا، أو يضغط المورد **استئناف التوريد**.

كل الإعذارات في **الإعذارات**. ولأي نزاع: **حوافظ النزاع** تجمع كل المستندات المجمّدة في ملف واحد.

ملحق

جداول الحالات والإشعارات

مرجع سريع.

حالات أمر الشراء

الحالة	المعنى	من يحرّكها
مرسل	أرسله التاجر واجتاز الفحص الائتماني	التاجر
قيد المراجعة	يحتاج مراجعة ائتمانية / إدارية	النظام / المورد
معتمد	قبله المورد برمز تحقق	المورد
جاهز	جاهز للشحن / شُحن إذن التسليم	المورد
تسليم جزئي / تم التسليم	بعد محضر الاستلام	تلقائي
مغلق	فُوتر وسُدّد بالكامل	تلقائي
مرفوض / ملغي	مع سبب ظاهر للطرف الآخر	المورد / التاجر

حالات المستندات الأخرى

المستند	الحالات
إذن التسليم	مسودة · تم الإرسال · تم التسليم · مغلق · مرفوض
محضر الاستلام	قبول كامل · قبول جزئي · رفض · معترض عليه — التأكيد: بانتظار تأكيد التاجر · أكده التاجر · وصل ولم يُؤكَّد
الفاتورة	مسودة · صادرة · مسدد جزئيًا · مسدد · متأخر · ملغي
التحصيل	معلق · مؤكد · مرفوض
مذكرة المرتجع	مطلوب · مقبول · مرفوض · صُدر إشعار دائن · أُعيدت البضاعة
اتفاقية الإطار	بانتظار توقيع الطرفين · بانتظار توقيع الطرف الآخر · سارية — موقّعة من الطرفين
حالة التوريد في العلاقة	التوريد قائم · التوريد معلّق · حلول الآجال

ترقيم المستندات

البادئة	المستند
-REL	طلب علاقة تجارية

-FA	اتفاقية إطار
-QT	عرض سعر
-PO	أمر شراء
-ACK	إقرار إلكتروني بالتوريد الآجل
-DN	إذن تسليم
-GRN	محضر استلام
-INV	فاتورة
-RN- / CN	مذكرة مرتجع / إشعار دائن

أهم الإشعارات (الجرس)

المرحلة	يصل المورد	يصل التاجر
أمر الشراء	أمر شراء جديد · ألغى التاجر الطلب · طلب إلغاء للطلب	طلبك قيد المراجعة · تم اعتماد طلبك · طلبك جاهز للشحن · تم رفض طلبك
عرض السعر	قُبل عرض السعر	عرض سعر جديد
الشحن	تم تحميل البضاعة من المخزن	إذن تسليم جديد · شحنتك في الطريق · المندوب وصل للموقع (رمز الاستلام)
الاستلام	أكد التاجر الاستلام · وصل ولم يُؤكَّد	تم التسليم بنجاح
الفاتورة	تم سداد الفاتورة	فاتورة جديدة · تذكير بالسداد · إعذار أول / ثانٍ
المرتجع	طلب مرتجع جديد · تمت الموافقة على المرتجع · تم رفض المرتجع	

المصطلحات القانونية المعتمدة في المنصة: «قبول الشروط — تعبير ملزم عن الإرادة» للقبول بالضغط، و«تأكيد برمز تحقق — قبول ملزم» للقبول برمز. «التوريد الأماني» بمعنى البضاعة التي تبقى ملكًا للمورد حتى بيعها. المنصة ليست طرفًا في الاتفاقيات بين المورد والتاجر.