PHIẾU GIAO BÀI THỰC HÀNH 03

Môn học:	**VẬN HÀNH MẠNG WIN2008 SERVER** **GV: Tô Huỳnh Thiên Trường**
Công việc:	**GIẢI PHÁP KẾT NỐI HỆ THỐNG TỪ XA DÀNH CHO NHÂN VIÊN DOANH NGHIỆP VỚI WINDOWS SERVER 2008 VÀ WINDOWS 7**

❖ **Mục tiêu bài Lab:**

- Triển khai mô hình kết nối từ xa của máy tính nhân viên vào mạng nội bộ
- Kết nối hệ thống mạng phân tán về vị trí địa lí
- Bảo mật session làm việc của người dùng khi kết nối vào mạng nội bộ

❖ **Nội dung bài Lab:**

- Cấu hình trên VPN Server (reconnect VPN)
- Cấu hình trên máy client (reconnect VPN)

❖ **Chuẩn bị:**

- Máy 1 (Domain Controller): sử dụng HDH Windows Server 2008 R2, với domain tên là abc.com. Cấu hình TCP/IP (xem lại bài cách dựng domain)
- Máy 2 (VPN server): sử dụng hệ điều hành Window server 2008 R2, đã gia nhập domain abc.com. Cấu hình TCP/IP với 2 net 1 net nối với Máy 1 net còn lại đại diện cho vùng internet nối với Máy 3
- Máy 3 (Client): sử dụng HDH Windows 7. Cấu hình TCP/IP
- Tạo uer trên DC cho phep Dial in

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

Bước 01: Cấu hình trên VPN Server (reconnect VPN)

1.1 Cài đặt Certificate Services trên VPN Server

- Mở Server Manager → Nhấn phải vào Roles → Add Roles → Chọn vào Active Directory Certificate Services → Next → Next → Trong Select Roles Services → Chọn thêm vào Certification Authority Web Enrollment → Next → Các hộp thoại tiếp theo lựa chọn mặc định và đặt tên CA là: HVtech → Tiếp tục để mặc định → Nhấn Install → Nhấn Close

1.2 Cấu hình Server Authentication Certificate

- Start → Administrative Tools → Certification Authority → Right click Certificate Templates → Manage → Right click IPSEC → Chọn Duplicate Template → Chọn Windows Server 2003 Enterprise → Tab General → Đặt tên template là: VPN Reconnect → Trong Tab Request Handling → chọn Allow private key… → Tab Subject Name → Chọn vào Supply in the request → Hộp thoại hiện lên nhấn OK → Tab Extensions → chọn Application Policies → Edit → click Add → Chọn Server Authentication → OK → OK → Chọn Key Usage → Edit → Kiểm tra đã được chọn vào Digital Signature → Cancel → OK → Trong Certification Authority → Right click Certificate Templates → New → Certificate template to issue → Chọn VPN Reconnect → OK

1.3 Server Authentication certificate bằng IE

- Mở Internet Explore → Nhập địa chỉ http://localhost/certsrv → Chọn Request new certificate → chọn Advanced certificate request → Chọn Create and submit a request to this CA… → click Yes → click Yes → Trong phần Certificate Template → Chọn VPN Reconnect → Certificate Name: VPNServer.hvtech.Local (Tên này Client dùng để truy cập) → Trong phần Key Option → Chọn vào mark key as exportable → nhấn Submit → chọn Install certificate

1.4 Move Certificate vào Computer

- Start → gõ MMC → Trong Console1 → File → Add/Remove snap-in →
- Chọn Certificate → Nhấn Add → Chọn My user account → Finish.
- Chọn Certificate → Nhấn Add → Chọn Computer account → Next → Finish → Nhấn OK
- Trong Console1 → Chọn Certificates (Current user) → Chọn Personal → Certificates → Right click vào VPNServer.Local → Chọn All Task → Export → Next → Chọn Yes, export the private key → Next → Next → Đặt password tùy ý → Trong File to Export → Nhấn Browse → Lựa chọn vị trí lưu, ví dụ Desktop → Next → Finish → Thông báo của hệ thống đã export thành công.
- Trong Console1 → Chọn Certificates (Local Computer) → Chọn Personal → Certificates → Right click Certificates → Chọn All Task → Import → Next → Browse → Desktop → Lựa chọn file type: Personal Information Exchange → Chọn file Cert → Open → Next → Nhập vào password đã được thiết lập phía trên → Next → Các hộp thoại tiếp theo để mặc định → Finish → Kiểm tra Certificate đã được move thành công

1.5 Cài đặt Routing and Remote Access

- Server Manager → Right click Roles → Add Roles → Network policy and access services → Next → Routing and Remote Access Services → Next → Nhấn Install → Close.

1.6 Cấu hình VPN Client-To-Site

- Start → Administrative Tools → Mở Routing and remote access → Right click VPNServer → Chọn Configure and enable … → Next → Chọn Remote Access → Next → Chọn vào VPN → Next → Chọn Network Interface kết nối ra internet → Next → Trong IP address assignment → Chọn From a specified… → click New → Nhập địa chỉ cần cấp → OK → Next → Next → Finish → OK

Bước 02: Cấu hình trên máy client (reconnect VPN)

2.1 Cấu hình Host File

- Start → nhập đường dẫn %windir%\system32\drivers\etc\hosts → Thêm vào dòng cuối cùng trong file này là ip – domain name VPN Server và ip – domain name CA server.

2.2 Client cấu hình Trust Root certificate

- Mở Internet Explore → nhập vào đường dẫn http://203.137.1.1/certsrv →

Chọn Download a CA Certificate… → Chọn Download CA Certificate → Lưu file lại vào đĩa C.

- Start → MMC → Trong Console1 → Chọn File → Add/Remove Snap-in → Chọn Certificate → Add → Chọn Computer Account → Next → Finish → OK.
- Right click Certificate → Chọn All Task → Import → Next → Browse → Chọn file cần Import → Các hộp thoại kết tiếp để mặc định → Kết quả đã Trust Root CA → Nhấn OK.
- Right click Certificate → Chọn All Task → Import → Next → Browse → Chọn file cần Import → Các hộp thoại kết tiếp để mặc định → Kết quả đã Trust Root CA→ Nhấn OK.

2.3 Tạo Remote Connection với VPN Reconnect

- Start → Control Panel → Chọn View network status and tasks → Chọn Setup a new connection or network → Chọn Connect to a workplace → Chọn Use my Internet Connection (VPN) → Chọn I'll setup and Internet Connection later → Trong Internet Address nhập vào tên cert xin cho VPN Server → Nhập username và password đã tạo trên DC là minhtuyen/P@ssword → Đã tạo connection

2.4 Kiểm tra kết nối VPN Reconnect

- Trong Network and sharing center → Change adapter settings → Right click VPN Connection → Chọn Connect → click Connect để kết nối → Khi kết nối thành công và truy cập dữ liệu vào DC thành công.

Kiểm tra kết nối: Giả lập tình huống bị sự cố khi kết nối bằng cách rút dây mạng ra và nhận được báo lỗi → Khi gắn dây mạng lại hoặc kết nối bằng Wireless đến Access Point thì tự động kết nối lại mà không cần tương tác