插槽系统与交互规则

图层上下具备缝隙，当用户进入拖拽模式时（Press 时），插入条会基于指针所在缝隙位置进行长度变化；用户释放指针后，将基于规则将图层移动至占位条所谓的层级

插槽热区示意

占位条

进入拖拽移动模式时显示插入条，占位条位置决定图层移动目的地

开启拖拽前置条件：
1. 用户持续按住指针左键
2. 指针位置到达「上/下」边界时，黑色占位条出现

占位条位置规则

占位条位置判定：
1. 以紫线为基准，划分每个页面/分组
2. 指针热点超过紫线时，基于指针所在区域，占位条向上/下移动

占位条长度规则与插入位置

1. 图层嵌套等级、插槽、占位条强关联，当指针移入不同插槽时，存在不同长度变化
2. 占位条所处区域与长度，决定图层移动目的地
3. 占位条默认长度与当前图层的 svg-div 左对齐（每级 -24 长度）

占位条默认长度 – 同级移动

嵌套内图层可以基于占位条的左右移动进入或跳出当前嵌套层级，开启拖拽移动时，处于当前图层内占位条默认位置

默认占位条长度

跨级移动 – 向内移动

同级上方图层具备「嵌套能力」，此时向右移动到达 24px 将进入「Button5」

向内移动条件：**当前 Frame 未嵌套/嵌套已展开**

未嵌套情况 1

未嵌套情况 2：「Button 1.2」未嵌套

嵌套已展开

已嵌套未展开的 Frame，不支持向内移动进行嵌入

支持移动到 Button1.2 同级

不支持移动到 Button1.2 内部

跨级移动 – 向外移动

单选图层情况

仅当被移动图层处于当前层级的末尾时，可以向外移动，此时向左移动到达 24px 将于「Button 3」平级

*禁定图层也可以进行拖拽移动

特殊规则

！何时无法向外移动

当图层不处于当前层级的末尾时，无法向外移动

子组件拖拽不生效

当图层 = instance 时，移动 instance 内的图层不生效，并提示 toast

当图层为具备嵌套关系，且已经展开的对象时，图层下插槽 = 该图层的子级层级，而非该图层层级