Manuel tsock

1. Option d'utilisation

L'usage général de l'application **tsock** est le suivant :

- tsock -p [-options] port met en œuvre un <u>puits</u> d'information en attente sur le port port
- **tsock -s [-options] host port** met en œuvre en œuvre une <u>source</u> d'information vers un puits s'exécutant sur la station **host** en attente sur le port **port**.

Les options communes au puits et à la source sont :

- -u : utilise le service fourni par UDP ; par défaut, le service fourni par TCP est utilisé
- -I ## : longueur des données à émettre / longueur <u>maximale</u> des données à lire par l'application tsock émettrice / réceptrice ; par défaut, cette longueur est de 30 octets
- -w : supprime l'affichage à l'écran des données émises / lues

Les options spécifiques à la source (-s) sont :

- -n ##: définit le nombre d'émissions de données (par défaut : 10)
- -d : impose au service de transport TCP d'envoyer les données sans délai
- -t ## : définit la taille des buffers d'émission du protocole de transport en charge du transfert ; par défaut : taille définie par le système

Les options spécifiques au puits (-p) sont:

- -n ##: définit le nombre de réceptions (par défaut : infini)
- -t ## : définit la taille des buffers de réception du protocole de transport en charge du transfert ; par défaut : taille définie par le système

2. Format des données émises

Les données émises par le programme source sont composées de la manière suivante :

- la taille totale d'une donnée est de 30 octets par défaut et peut être modifiée par l'option –l ##
- une donnée est composée de deux champs :
 - le premier représente le numéro de la donnée ; il est codé en ASCII sur cinq positions et prend pour valeur : ----0, 1, ..., 99999 (« » désignant un blanc) ;
 - le second champ consiste en la répétition d'un même caractère ASCII : la 1^{ère} donnée émise contient la répétition du caractère 'a', la 2^{ème} 'b', ..., la 26^{ème} 'z', la 27^{ème} 'a', etc.

Exemple

Format de la 3^{ème} donnée émise de longueur 20 :

1 56 20	
3 ccccccccccccccc	

Format de la 29^{ème} donnée émise de longueur 25 :

1_56	25
29 cccccc	ccccccccccccc

3. Affichage des données émises et reçues

Exécuté en tant que Source, le programme tsock affiche :

- sur la première ligne, les informations suivantes :
- SOURCE : taille de la donnée émise, n° de port utilisé localement, valeur des options, protocole de transport utilisé --> nom de la machine destinataire
- puis pour chaque donnée émise :
- SOURCE : Envoi n° xxxxx (yyyyy) [*...*]
- où xxxxx est le numéro de l'envoi (codé en ASCII sur 5 positions), yyyyy est la taille de la donnée envoyée et *...* désigne les caractères contenus dans la donnée émise.

Exécuté en tant que Puits, le programme tsock affiche :

- sur les deux premières lignes, les informations suivantes :
- PUITS : taille de la donnée reçue, n° de port utilisé localement, valeur des options, protocole de transport utilisé
- PUITS : connexion acceptée avec <@ IP de la machine source>
- puis pour chaque donnée reçue :
- PUITS: Réception n°xxxxx (yyyyy) [*...*]
- où xxxxx est le numéro de la réception, yyyyy est la taille de la donnée reçue envoyée et *...* désigne les caractères contenus dans la donnée reçues.

Exemple de session tsock (entre les machines dumas et gauthier)