# **FONCTION AUTORISÉE MINISHELL:**

Pour les structures présentes dans certaines fonctions, vous trouverez des informations en fin de fichiers.

- → ACCESS: int access(const char \*pathname, int mode);
  - ◆ Librairies à inclure:
    - #include <unistd.h>
  - ◆ La fonction vérifie si le le path en fonction du/des mode(s) sélectionnés renseigne en paramètres est valides.
  - Valeur de mode:
    - R OK: Lecture.
    - W\_OK : Ecriture.
    - X\_0K : Exécution.
    - F\_0K: Existence.
  - ◆ Retour: La fonction renvoie 0 si les permissions demandées sont disponibles ou -1 si l'accès est refusé ou si une erreur survient.
- → ADD HISTORY: void add\_history(const char \*line);
  - ◆ Librairies à inclure:
    - #include <readline/history.h
  - ◆ La fonction prend en paramètre une chaîne de caractère qu'elle va ajouter à l'historique actuel des commandes.
  - ◆ Retour: La fonction ne renvoie rien.
- → CHDIR: int chdir(const char \*path);
  - ◆ Librairies à inclure:
    - #include <unistd.h>
  - ◆ La fonction prend en paramètre une chaîne de caractère représentant le chemin vers le répertoire où l'on souhaite se déplacer. Ce chemin peut être absolu (commençant par /) ou relatif par rapport au répertoire courant.
  - ◆ Retour: La fonction renvoie 0 en cas de succès et -1 en cas d'échecs. En cas d'erreurs, errno et défini:
    - EACCES (13): Permission refusée pour accéder au répertoire spécifié.
    - ENOENT (2): Le répertoire spécifié n'existe pas.
    - ENOTDIR (20): Une partie du chemin spécifié n'est pas un répertoire.
- → CLOSE: int close(int fd);
  - ◆ Librairies à inclure:
    - #include <unistd.h>
  - ◆ La fonction prend en paramètre un descripteur de fichiers que l'on veut fermer.

- ◆ Retour: La fonction renvoie 0 en cas de succès et -1 en cas d'échecs. En cas d'erreurs, errno et défini:
  - EBADF (9): Le descripteur de fichier fd est invalide ou n'est pas ouvert.
  - EINTR (4): La fermeture a été interrompue par un signal avant d'être complétée.
  - EI0 (5): Une erreur d'entrée/sortie a été détectée lors de la fermeture du fichier.

# → CLOSEDIR: int closedir(DIR \*dirp);

- ◆ Librairies à inclure:
  - #include <dirent.h>
- ◆ La fonction ferme le flux de répertoire pointé par dirp, un pointeur de type \*DIR (structure représentant un répertoire ouvert), qui doit avoir été préalablement ouvert avec la fonction opendir().
- ◆ **Retour:** La fonction renvoie 0 en cas de succès et -1 en cas d'échecs. En cas d'erreurs, errno et défini:
  - EBADF (9): Le descripteur de fichier dirp est invalide ou n'est pas ouvert.

# → DUP: int dup(int oldfd);

- ◆ Librairies à inclure:
  - #include <unistd.h>
- ◆ La fonction crée une copie du descripteur de fichier oldfd et retourne le plus petit descripteur de fichier disponible. Ce nouveau descripteur de fichier fait référence à la même ressource que oldfd (fichier ou autre) et partage le même offset de lecture/écriture et les mêmes droits d'accès.
- ◆ Retour: La fonction renvoie le nouveau fd duplique en cas de succès et -1 en cas d'échecs. En cas d'erreurs, errno et défini:
  - EBADF (9): Le descripteur de fichier oldfd est invalide ou n'est pas ouvert.
  - EINTR (4): La fermeture a été interrompue par un signal avant d'être complétée.
  - EMFILE (24): Le processus a atteint la limite de descripteurs de fichiers ouverts.

## → <u>DUP2</u>: int dup2(int oldfd, int newfd);

- ◆ Librairies à inclure:
  - #include <unistd.h>
- ◆ La fonction est similaire à dup, mais il permet de spécifier explicitement le descripteur de fichier dupliqué dans newfd. Si newfd est déjà ouvert, dup2 le ferme d'abord avant de le rendre une copie de oldfd, sauf si newfd est identique à oldfd (dans ce cas, aucun changement n'est effectué).

- ◆ Retour: La fonction renvoie newfd en cas de succès et -1 en cas d'échecs. Si oldfd = newfd, alors la fonction renvoie newfd. En cas d'erreurs, errno et défini:
  - EBADF (9): Le descripteur de fichier oldfd est invalide ou n'est pas ouvert.
  - EINTR (4): La fermeture a été interrompue par un signal avant d'être complétée.
  - EMFILE (24): Le processus a atteint la limite de descripteurs de fichiers ouverts.
- → EXECVE: int execve(const char \*pathname, char \*const argv[], char \*const envp[]);
  - ◆ Librairies à inclure:
    - #include <unistd.h>
  - ◆ pathname : C'est le chemin absolu ou relatif vers l'exécutable que vous voulez exécuter. Il doit pointer vers un fichier exécutable.
  - ◆ argv : C'est un tableau de chaînes de caractères (tableau de char \*) qui représente les arguments passés au programme. Par convention, le premier élément de argv (c'est-à-dire argv[0]) est le nom du programme lui-même. Ce tableau doit se terminer par un pointeur NULL.
  - envp : C'est un tableau de chaînes de caractères qui représente l'environnement à passer au nouveau programme. Chaque chaîne doit être au format clé=valeur, et ce tableau doit également se terminer par un pointeur NULL.
  - ◆ Retour: La fonction ne renvoie rien en cas de succès (le processus est remplacé par le nouveau programme) et -1 en cas d'échecs. En cas d'erreurs, errno et défini:
    - EACCES (13): Le fichier spécifié n'est pas exécutable ou les permissions d'accès sont insuffisantes
    - ENOENT (2): Le fichier spécifié par pathname n'existe pas.
    - EFAULT (14): Le chemin d'accès ou l'un des tableaux argv ou envp pointe en dehors de l'espace d'adressage accessible.
    - ENOMEM (12): Il n'y a pas assez de mémoire pour charger le nouveau programme.
    - EINVAL (22): L'un des arguments est invalide, par exemple si argy ou envp ne se termine pas par NULL.
- → EXIT: void exit(int status);
  - Librairies à inclure:
    - #include <stdlib.h>
  - ◆ La fonction prend un entier qui représente le code de retour du programme. Il est transmis au système d'exploitation pour indiquer l'état final du programme.

- → FORK: pid fork(void);
  - ◆ Librairies à inclure:
    - #include <unistd.h>
  - ◆ La fonction duplique le processus actuel (le parent) et crée un nouveau processus (le fils/enfant). Le processus enfant est une copie presque identique du processus parent, mais avec un identifiant de processus (PID) distinct.
  - Retour:
    - **Dans le parent:** La fonction renvoie le PID du processus enfant en cas de succès et -1 en cas d'échecs.
    - **Dans l'enfant:** La fonction renvoie 0.
    - Errno:
      - EAGAIN (11): Il n'y a pas assez de ressources, l'utilisateur a atteint le nombre maximal de processus.
      - ENOMEM (12): Il n'y a pas assez de mémoire pour créer un nouveau processus.
- → FSTAT: int fstat(int fd, struct stat \*buf);
  - ◆ Librairies à inclure:
    - #include <unistd.h>
    - #include <sys/types.h>
    - #include <sys/stat.h>
  - ◆ La fonction est utilisée pour obtenir des informations sur un fichier déjà ouvert via un descripteur de fichier. Elle est similaire à la fonction \*stat, mais elle s'applique à un fichier déjà référencé par un descripteur (c'est-à-dire après l'ouverture du fichier avec un appel à open). Ces fonctions appartiennent à la bibliothèque standard C, notamment définies dans <sys/stat.h> (Voir le man pour la structure).
  - ◆ Retour: La fonction renvoie 0 en cas de succès et -1 en cas d'échecs et errno est défini:
    - EFAULT (14): Le pointeur buf invalide.
    - EBADF (9): Le descripteur de fichier fd est invalide ou n'est pas ouvert.
    - EOVERFLOW (75): Certaines valeurs dans la structure \*stat ne peuvent pas être représentées dans les types de données utilisés.
- → GETCWD: char \*getcwd(char \*buf, size\_t size);
  - ◆ Librairies à inclure:
    - #include <unistd.h>
  - ◆ La fonction est utilisée pour obtenir le chemin absolu du répertoire de travail actuel dans un programme. Elle prend en paramètres Un pointeur vers un buffer où le chemin absolu du répertoire de travail actuel sera stocké et La taille (en octets) du buffer. Cette taille doit être suffisante pour contenir le chemin complet, y compris le caractère nul \0 de fin de chaîne..

- ◆ Retour: La fonction renvoie retourne un pointeur vers buf cas de succès et NULL en cas d'échecs et errno est défini:
  - EACCES (13): Permission refusée pour lire le répertoire courant ou un des répertoires parents.
  - ERANGE (34): La taille du buffer est insuffisante pour contenir le chemin absolu.
  - EFAULT (14): Le pointeur buf pointe en dehors de l'espace d'adressage accessible.
  - ENOMEM (12): Il n'y a pas assez de mémoire.
- → GETENV: char \*getenv(const char \*name);
  - ◆ Librairies à inclure:
    - #include <stdlib.h>
  - ◆ La fonction récupère la valeur d'une variable d'environnement qui est spécifié par name.
  - ◆ Retour: la fonction retourne un pointeur vers une chaîne de caractères contenant sa valeur en cas de succès (cette chaîne ne doit pas être modifiée). Elle renvoie NULL en cas d'échecs.
- → IOCTL: int ioctl(int fd, unsigned long request, ...);
  - Librairies à inclure:
    - #include <unistd.h>
    - #include <sys/ioctl.h>
  - ◆ La fonction est utilisée pour configurer des périphériques matériels, contrôler des canaux de communication et effectuer des opérations spécifiques qui ne peuvent pas être réalisées avec des fonctions standard comme read ou write.
  - ◆ Elle prend en paramètres:
  - ★ fd : Un descripteur de fichier, généralement obtenu après l'ouverture d'un périphérique ou d'un fichier avec open().
  - ◆ request : Un code de commande (ou un numéro de requête) qui spécifie l'opération à effectuer. Ce code est généralement défini par des macros spécifiques à chaque type de périphérique ou opération. Par exemple, pour les périphériques de type terminal, des codes comme TIOCGWINSZ peuvent être utilisés pour obtenir la taille du terminal.
  - ...: Ce sont des arguments supplémentaires, qui dépendent de la commande demandée. Par exemple, si l'on obtient la taille du terminal, un struct sera passé pour y stocker les informations retournées par la commande.
  - ◆ Retour: Elle renvoie 0 en cas de succès et -1 en cas d'échecs errno est défini:
    - ENOMEM (12): Il n'y a pas assez de mémoire.

- EINVAL (22): Cette erreur indique que la commande request passée à ioctl n'est pas reconnue ou est invalide pour le périphérique ou l'opération cible.
- EBADF (9): Le descripteur de fichier est invalide ou n'est pas ouvert.
- EI0 (5): Si une opération d'entrées/sorties échoue.
- EPERM (1): En cas d'opération non permises.
- ENOTTY (25): Cette erreur indique que l'opération demandée n'est pas supportée par le périphérique auquel le descripteur de fichier fait référence.

# → ISATTY: int isatty(int fd);

- Librairies à inclure:
  - #include <unistd.h>
- ◆ La fonction vérifie si un fichier ou fd correspond à un terminal. Elle est principalement utilisée pour déterminer si l'entrée/sortie standard est connectée à un terminal (tty) ou à un autre type de fichier (comme un fichier ou un pipe).
- ◆ Retour: Elle renvoie 1 si le fd fait référence à un terminal, 0 si le fd ne fait pas référence à un terminal. Si une erreur est survenue, -1 est renvoyé et errno est défini:
  - EBADF (9): Le descripteur de fichier est invalide ou n'est pas ouvert.
  - ENOTTY (25): Bien que isatty retourne 0 lorsque le descripteur de fichier ne correspond pas à un terminal, en cas d'erreur plus générale, errno peut être défini sur ENOTTY, indiquant que le fichier n'est pas un terminal. Toutefois, ce cas est assez rare, car la fonction retourne typiquement 0 dans ce cas, sans avoir à ajuster errno.

## → KILL: int kill(pid\_t pid, int sig);

- ◆ Librairies à inclure:
  - #include <signal.h>
- ◆ La fonction envoie un signal à un processus. Elle prend en paramètre le signal à envoyer. C'est un nombre qui représente un signal spécifique, comme SIGKILL, SIGTERM, SIGSTOP, etc... La constante SIGKILL permet d'arrêter un processus de manière brutale, tandis que SIGTERM est un signal de terminaison demandé plus "propre". Mais également le PID du processus à lequel vous voulez envoyer un signal. Ce paramètre peut être :
  - Un **PID positif** : cela désigne un processus spécifique à qui envoyer le signal.
  - **0** : cela signifie envoyer le signal à tous les processus dans le même groupe de processus que celui appelant kill().
  - -1 : le signal est envoyé à tous les processus pour lesquels l'appelant a la permission, sauf certains processus système.
  - Un PID négatif (autre que -1): un groupe de processus dont le PID absolu est égal à cette valeur.

- ◆ Retour: Elle renvoie 0 en cas de succès et -1 en cas d'échecs errno est défini:
  - ESRCH (9): le processus spécifié par pid n'existe pas.
  - EPERM (1): l'utilisateur n'a pas les droits nécessaires pour envoyer le signal.
  - EINVAL (22): le signal spécifié n'est pas valide.
- → LSTAT: int lstat(const char \*pathname, struct stat \*statbuf);
  - ◆ Librairies à inclure:
    - #include <sys/stat.h>
  - ◆ La fonction permet d'obtenir des informations sur un fichier ou un lien symbolique, mais contrairement à stat(), elle permet de récupérer les informations sur le lien symbolique lui-même, et non sur le fichier auquel il pointe. Elle prend en paramètre le chemin du fichier ou du lien symbolique pour lequel on souhaite obtenir les informations (pathname). Mais aussi la structure \*stat qui recevra les informations sur le fichier ou le lien symbolique.
  - ◆ Retour: Elle renvoie 0 en cas de succès et -1 en cas d'échecs errno est défini:
    - ENOENT (2): Le fichier ou le lien symbolique n'existe pas.
    - EACCESS (13): Permission refusée pour accéder au fichier ou au lien
    - EINVAL (22): Argument invalide, généralement en cas de mauvais chemin de file.
    - ENOMEM (12): Mémoire insuffisante pour allouer la structure \*stat.
    - ENAMETOOLONG (36): Le nom du fichier ou le chemin est trop long.

## → OPENDIR: DIR \*opendir(const char \*name);

- ◆ Librairies à inclure:
  - #include <dirent.h>
- ◆ La fonction ouvre le répertoire dont le chemin est donné par l'argument name, qui est une chaîne de caractères représentant le chemin d'accès au répertoire (absolu ou relatif).
- ◆ Retour: Elle renvoie un pointeur sur une structure de type \*DIR qui représente un répertoire ouvert. Cette structure est ensuite utilisée par des fonctions comme readdir() pour lire le contenu du répertoire. En cas d'échec, elle retourne NULL, errno est défini:
  - EACCES (13): Le processus n'a pas les permissions nécessaires pour ouvrir le répertoire.
  - ENOENT (2): Le répertoire spécifié n'existe pas.
  - ENOTDIR (20): Le chemin spécifié ne correspond pas à un répertoire.
  - ENOMEM (12): Mémoire insuffisante pour allouer une structure \*DIR.

- → PERROR: void perror(const char \*s);
  - ◆ Librairies à inclure:
    - #include <errno.h>
  - ◆ La fonction est utilisée pour afficher un message d'erreur lié à une fonction système qui a échoué. Elle affiche une chaîne de caractères spécifiée par l'utilisateur suivie du message d'erreur correspondant à la valeur actuelle de la variable errno.
- → PIPE: int pipe(int pipefd[2]);
  - ◆ Librairies à inclure:
    - #include <unistd.h>
  - ◆ La fonction est utilisée pour créer un canal de communication unidirectionnel entre deux processus. Cela permet à un processus d'écrire des données dans le tuyau, et à un autre de les lire.
    - pipefd[0] : le descripteur de fichier pour la lecture à partir du tuyau.
    - **pipefd[1]** : le descripteur de fichier pour l'écriture dans le tuyau.
  - ◆ Retour: Elle renvoie 0 en cas de succès et en cas d'échec, elle retourne -1, errno est défini:
    - ENFILE (23): Le système a atteint la limite du nombre total de descripteurs de fichiers ouverts.
    - EMFILE (24): Le processus a atteint la limite maximale du nombre de descripteurs de fichiers ouverts.
    - ENOMEM (12): Mémoire insuffisante pour allouer le pipe.
- → READDIR: struct dirent \*readdir(DIR \*dirp);
  - ◆ Librairies à inclure:
    - #include <dirent.h>
  - ◆ La fonction est utilisée pour lire les entrées d'un répertoire, une à une. Elle permet de parcourir les fichiers et sous-répertoires dans un répertoire spécifié.
  - Elle prend en paramètre:
    - Un pointeur vers un objet DIR, qui représente un répertoire ouvert. Ce pointeur est retourné par la fonction opendir(), qui ouvre le répertoire.
  - ◆ Retour: Elle renvoie un pointeur vers une structure \*dirent représentant l'entrée du répertoire en cas de succès et en cas d'échec, elle retourne NULL, errno est défini:
    - EBADF (9): Si dirp n'est pas un descripteur de répertoire valide (par exemple, si le répertoire a été fermé).
    - EINVAL (22): Si dirp est un pointeur NULL ou non valide.
- → READLINE: char \*readline(const char \*prompt);

- ◆ Attention, lors de la compilation il faut inclure le flag "-lreadline".
- Librairies à inclure:
  - #include <readline/readline.h>
  - #include <stdio.h>
- ◆ Affiche l'invite de commande avec le prompt renseigne en paramètres.
- ◆ Elle attend que l'utilisateur saisisse une ligne de texte, puis appuie sur "Entrée". Pendant cette saisie, l'utilisateur peut utiliser les touches fléchées pour éditer la ligne, supprimer du texte, etc., car readline gère l'édition de ligne.
- ◆ La fonction retourne un pointeur vers une chaîne de caractères allouée dynamiquement. Il est important de libérer cette mémoire manuellement lorsque la chaîne n'est plus nécessaire.
- ◆ Les lignes saisies sont souvent stockées dans un historique grâce à la fonction add\_history(), permettant à l'utilisateur d'accéder à des commandes précédentes en utilisant les flèches haut/bas.
- ◆ Retour: La fonction renvoie la ligne lue en cas de succès ou NULL en cas d'erreur ou de fin de fichiers.

# → RL CLEAR HISTORY: clear\_history(void);

- ◆ Attention, lors de la compilation il faut inclure le flag "-lreadline".
- ◆ Librairies à inclure:
  - #include <readline/readline.h>
  - #include <readline/history.h>
- ◆ La fonction supprime l'historique de readline.
- ◆ Retour: La fonction renvoie 0 en cas de succès ou -1 en cas d'erreur.

## → RL\_ON\_NEW\_LINE: void rl\_on\_new\_line(void);

- ◆ Attention, lors de la compilation il faut inclure le flag "-lreadline".
- ◆ Librairies à inclure:
  - #include <readline/readline.h>
- ◆ La fonction est utilisée pour gérer les entrées de l'utilisateur en ligne de commande. Cette fonction est utilisée pour signaler à Readline qu'une nouvelle ligne de texte a été lue.
- Retour: La fonction ne renvoie rien.

# → RL REDISPLAY: void rl\_redisplay(void);

- ◆ Attention, lors de la compilation il faut inclure le flag "-lreadline".
- ◆ Librairies à inclure:
  - #include <readline/readline.h>

- ◆ La fonction permet à l'utilisateur d'éditer la ligne de commande tout en affichant correctement l'historique et les caractères déjà saisis.
- ◆ Elle se base sur l'état actuel du buffer de ligne (la ligne que l'utilisateur est en train de taper).
- ◆ Si le curseur est déplacé ou si le contenu de la ligne change, la fonction peut être appelée pour réactualiser l'affichage dans le terminal.
- ◆ Elle peut aussi être utilisée pour réinitialiser l'affichage en cas de problème graphique, par exemple, après que l'affichage ait été corrompu par un autre processus ou par un traitement de terminal.
- ◆ Retour: La fonction ne renvoie rien.
- → RL\_REPLACE\_LINE: int rl\_replace\_line(const char \*text, int clear\_undo);
  - ◆ Attention, lors de la compilation il faut inclure le flag "-lreadline".
  - ◆ Librairies à inclure:
    - #include <readline/readline.h>
  - ◆ La fonction remplace la ligne actuelle en mémoire par la chaîne text. Elle en paramètre:
    - **text** : une chaîne de caractères qui va remplacer la ligne actuelle dans le buffer.
    - **clear\_undo** : un entier qui détermine si l'undo doit être effacé (1 pour effacer, Ø pour garder les données d'undo).

•

- ◆ Retour: La fonction renvoie 0 en cas de succès et -1 en cas d'échecs, errno est défini:
  - EINVAL (22): L'argument est invalide.
  - ENOMEM (12): Erreur mémoire.
- → <u>SIGACTION:</u> int sigaction(int signum, const struct sigaction \*act, struct sigaction \*oldact);
  - ◆ Librairies à inclure:
    - #include <signal.h>
  - ◆ La fonction est utilisée pour définir un gestionnaire de signal pour un signal donné. Elle en paramètre:
    - **signum**: Le numéro du signal que vous voulez intercepter (par exemple, SIGINT, SIGTERM).
    - act : Un pointeur vers une structure \*sigaction qui définit le nouveau gestionnaire de signal et d'autres options de gestion du signal.

- **oldact**: Un pointeur vers une structure \*sigaction où l'ancien gestionnaire sera stocké. Ce paramètre peut être NULL si vous ne souhaitez pas sauvegarder l'ancien gestionnaire.
- ◆ Retour: La fonction sigaction renvoie 0 si elle réussit et -1 en cas d'erreur. Si une erreur se produit, errno est défini
  - EINVAL (22): Le signal spécifié est invalide.
  - ENOMEM (12): Erreur mémoire.
  - EFAULT (14): Un problème d'accès mémoire (par exemple, des pointeurs invalides dans act ou oldact).
- → SIGADDSET: int sigaddset(sigset\_t \*set, int signum);
  - ◆ Librairies à inclure:
    - #include <signal.h>
  - ◆ La fonction permet d'ajouter un signal à un ensemble de signaux. Elle en paramètre:
    - sigset\_t \*set : Un pointeur vers un ensemble de signaux. Un ensemble de signaux est une structure de données utilisée pour manipuler plusieurs signaux de manière atomique.
    - signum : Le signal que vous souhaitez ajouter à l'ensemble. Cela peut être un signal comme SIGINT (interruption) ou SIGTERM (arrêt), etc...
  - ◆ Retour: La fonction sigaddset renvoie 0 si elle réussit et -1 en cas d'erreur. Si une erreur se produit, errno est défini
    - EINVAL (22): L'argument signum n'est pas un signal valide ou le signal n'est pas pris en charge par le système.
    - EFAULT (14): Si l'argument set n'est pas un pointeur valide (pointeur vers un emplacement mémoire inaccessible).
- → SIGEMPTYSET: int sigemptyset(sigset\_t \*set);
  - ♦ Librairies à inclure:
    - #include <signal.h>
  - ◆ La fonction initialise l'ensemble de signaux de la structure pointés par set et le vide de tous les signaux.
  - ◆ Elle est souvent utilisée avant d'ajouter des signaux à un ensemble avec sigaddset.
  - ◆ **Retour:** La fonction sigemptyset renvoie 0 si elle réussit et -1 en cas d'erreur. Si une erreur se produit, errno est défini (cas très rare).
    - EFAULT (14): Si l'argument set est NULL.
- → SIGNAL: void (\*signal(int signum, void (\*handler)(int)))
   (int);
  - ◆ Librairies à inclure:
    - #include <signal.h>

- ◆ La fonction permet de définir un gestionnaire de signal pour un signal spécifique.
- Elle prend en paramètres.
  - signum: Le numéro du signal à capturer (ex. SIGINT, SIGTERM).
  - handler : Un pointeur vers la fonction de gestion du signal ou une valeur spéciale :
    - o SIG\_IGN: Ignore le signal.
    - o SIG\_DFL : Rétablit le comportement par défaut du signal.
    - Une fonction utilisateur prenant un int en paramètre (le numéro du signal).
- ◆ Retour: La fonction signal renvoie l'ancienne fonction de gestion du signal, en cas d'échec, elle retourne SIG\_ERR, errno est défini:
  - EINVAL (22): Si le signal donné est vide ou si l'on tente de redéfinir un signal qui ne peut pas être capturé comme (SIGKILL ou SIGSTOP).
- → STAT: int stat(const char \*pathname, struct stat \*statbuf);
  - ◆ Librairies à inclure:
    - #include <sys/types.h>
    - #include <sys/stat.h>
    - #include <unistd.h>
  - ◆ La fonction récupère les informations d'un fichier désigné par pathname et les stocke dans la structure \*stat.
    - signum : Le numéro du signal à capturer (ex. SIGINT, SIGTERM).
    - handler: Un pointeur vers la fonction de gestion du signal ou une valeur spéciale:
      - SIG\_IGN: Ignore le signal.
      - SIG\_DFL : Rétablit le comportement par défaut du signal.
      - Une fonction utilisateur prenant un int en paramètre (le numéro du signal).
  - ♠ Retour: La fonction stat renvoie 0 et -1 en cas d'échecs, errno est défini:
    - ENOENT (2): Fichier inexistant.
    - EACCESS (13): Permission refusée pour accéder au fichier.
    - ENOTDIR (20): Le chemin spécifié ne correspond pas à un répertoire.
    - ENAMETOOLONG (36): Le nom du fichier ou le chemin est trop long.
- → STRERROR: char \*strerror(int errnum);
  - ◆ Librairies à inclure:
    - #include <errno.h>
  - ◆ La fonction permet de retourner une chaîne de caractères décrivant le message d'erreur correspondant à une valeur donnée d'errno.

- ◆ **Retour:** La fonction renvoie la chaîne de caractères descriptive du code errnum renseigne en paramètres.
- → TCGETATTR: int tcgetattr(int fd, struct termios \*termios\_p);
  - ◆ Librairies à inclure:
    - #include <termios.h>
  - ◆ La fonction permet d'obtenir les attributs d'un terminal, c'est-à-dire ses paramètres de contrôle comme la vitesse de transmission, le mode d'affichage, ou encore les caractères spéciaux utilisés par le terminal.
  - Elle prend en paramètres:
    - fd: C'est un descripteur de fichier associé au terminal.
       Habituellement, cela peut être un descripteur comme STDIN\_FILENO
       (0), STDOUT\_FILENO (1), ou STDERR\_FILENO (2).
    - termios\_p : Pointeur vers une structure \*termios dans laquelle les attributs actuels du terminal seront stockés.
  - ♦ Retour: La fonction strerror renvoie 0 et -1 en cas d'échecs, errno est défini:
    - EBADF (9): Le descripteur de fichier fd est invalide ou n'est pas ouvert.
    - ENOTTY (25): Le fd renseigne ne correspond pas à un terminal.
- → TCSETATTR: int tcsetattr(int fd, int optional\_actions, const struct termios \*termios\_p);
  - ◆ Librairies à inclure:
    - #include <termios.h>
  - ◆ La fonction est utilisée pour configurer les paramètres d'un terminal sous Linux ou un système Unix. Elle modifie les attributs de la session de terminal.
  - ◆ Elle prend en paramètres:
    - fd: C'est un descripteur de fichier du terminal à configurer.
       Habituellement, cela peut être un descripteur comme STDIN\_FILENO
       (0), STDOUT\_FILENO (1), ou STDERR\_FILENO (2) ou d'un fd ouvert avec open().
    - optional\_actions : Ce paramètre spécifie quand les changements doivent être appliqués. Il peut avoir trois valeurs possibles :
      - TCSANOW : Applique immédiatement les changements.
      - TCSADRAIN : Applique les changements après que toutes les sorties de données aient été envoyées.
      - TCSAFLUSH : Applique les changements après avoir vidé les tampons de lecture et d'écriture.
    - termios\_p : Pointeur vers une structure \*termios qui contient les nouveaux paramètres du terminal.
  - ♠ Retour: La fonction tcsetattr renvoie 0 et -1 en cas d'échecs, errno est défini:
    - EBADF (9): Le descripteur de fichier fd est invalide ou n'est pas ouvert.
    - ENOTTY (25): Le fd renseigne ne correspond pas à un terminal.

• EINVAL (12): L'argument optional\_actions est invalide.

# → TGETENT: int tgetent(char \*bp, const char \*name);

- ◆ Attention, lors de la compilation il faut inclure le flag "-Incurses" après le nom de l'exécutable (Ex: cc \$(FLAG) \$(OBJET) -o \$(NAME) -Incurses).
- ◆ Librairies à inclure:
  - #include <termcap.h>
- ◆ La fonction permet d'accéder aux informations sur les capacités des terminaux.
- ◆ Elle prend en paramètres:
  - bp: Pointeur vers une zone mémoire où seront stockées les informations sur le terminal. Si vous passez NULL pour bp, la fonction utilise une zone de mémoire statique interne.
  - name : Le nom du terminal (souvent obtenu via la variable d'environnement TERM).
- ◆ Retour: La fonction tgetent renvoie 1 si elle a réussi a charger la description du terminal, 0 si aucune entrée n'a été trouvé et -1 en cas d'échecs, errno est défini:
  - ENOENT (2): Le fichier termcap n'existe pas.
  - EACCES (13): Le fichier termcap existe mais vous n'avez pas les permissions pour y accéder.
  - ENOMEM (22): Une allocation mémoire échoue.

# → TGETFLAG: int tgetflag(char \*id);

- ◆ Attention, lors de la compilation il faut inclure le flag "-lncurses" après le nom de l'exécutable (Ex: cc \$(FLAG) \$(OBJET) -o \$(NAME) -lncurses).
- ♦ Librairies à inclure:
  - #include <termcap.h>
- ◆ La fonction est utilisée pour interroger une capacité booléenne d'un terminal. Elle prend en argument une chaîne de caractères id, représentant l'identifiant de la capacité, et vérifie si cette capacité est présente dans la base de données des terminaux chargée avec tgetent.
- ◆ Retour: La fonction tgetflag renvoie 1 si la capacité est présente et 0 si elle ne l'est pas.

#### → TGETNUM: int tgetnum(char \*id);

- ◆ Attention, lors de la compilation il faut inclure le flag "-Incurses" après le nom de l'exécutable (Ex: cc \$(FLAG) \$(OBJET) -o \$(NAME) -Incurses).
- ◆ Librairies à inclure:
  - #include <termcap.h>

- ◆ La fonction interroge une capacité numérique du terminal spécifiée par id, une chaîne de deux caractères représentant l'identifiant de la capacité. Ces capacités numériques sont des propriétés comme le nombre de lignes (1i), le nombre de colonnes (co)...
- ◆ Retour: La fonction tgetnum renvoie la valeur numérique de la capacité trouvée. Si la capacité n'est pas définie elle renvoie -1.

# → TGETSTR: char \*tgetstr(char \*id, char \*\*area);

- ◆ Attention, lors de la compilation il faut inclure le flag "-Incurses" après le nom de l'exécutable (Ex: cc \$(FLAG) \$(OBJET) -o \$(NAME) -Incurses).
- ◆ Librairies à inclure:
  - #include <termcap.h>
- ◆ La fonction est utilisée pour récupérer une séquence de contrôle ou une capacité de chaîne d'un terminal. Elle permet d'obtenir des commandes spécifiques au terminal, telles que les séquences d'échappement qui déclenchent des actions comme le déplacement du curseur, l'effacement de l'écran, ou l'activation de modes particuliers.
- ◆ Elle prend en paramètres:
  - id : Il s'agit de la chaîne de deux caractères représentant l'identifiant de la capacité. Par exemple, "c1" pour la capacité "clear screen" (effacer l'écran).
  - area : C'est un pointeur qui pointe vers une zone mémoire où la séquence de contrôle sera stockée. Cette zone doit être suffisamment grande pour contenir la chaîne retournée. La variable area est mise à jour après chaque appel pour pointer vers la fin de la chaîne copiée, afin d'éviter d'écraser les données existantes.
- ◆ Retour: La fonction tgetstr renvoie un pointeur sur cette chaîne si la capacité de la chaîne est trouvée. Si elle n'est pas définie, elle renvoie NULL.

## → TGOTO: char \*tgoto(const char \*cap, int col, int row);

- ◆ Attention, lors de la compilation il faut inclure le flag "-Incurses" après le nom de l'exécutable (Ex: cc \$(FLAG) \$(OBJET) -o \$(NAME) -Incurses).
- ◆ Librairies à inclure:
  - #include <termcap.h>
- ◆ La fonction génère une séquence de contrôle qui déplace le curseur à une position donnée sur l'écran du terminal, selon les capacités du terminal. Elle utilise un modèle de chaîne de caractères fourni par une capacité (comme "cm" pour le déplacement du curseur) et remplace les paramètres variables par les valeurs spécifiées (la colonne et la ligne).
- ◆ Elle prend en paramètres:
  - cap : Une chaîne de caractères représentant une capacité du terminal (par exemple, "cm" pour le déplacement du curseur).

- col : La colonne où placer le curseur.
- row: La ligne ou placer le curseur.
- ◆ Retour: La fonction tgoto renvoie un pointeur vers la séquence de contrôle générée. Si une erreur survient, elle renvoie NULL.
- → TPUTS: int tputs(const char \*str, int affcnt, int (\*putc)(int));
  - ◆ Attention, lors de la compilation il faut inclure le flag "-Incurses" après le nom de l'exécutable (Ex: cc \$(FLAG) \$(OBJET) -o \$(NAME) -Incurses).
  - ◆ Librairies à inclure:
    - #include <term.h>
  - ◆ La fonction sert à envoyer une séquence de contrôle au terminal. Elle prend en charge les séquences qui dépendent du nombre de lignes affectées par l'opération (comme le défilement ou le nettoyage d'une partie de l'écran). Elle gère également les pauses nécessaires entre certains caractères pour éviter d'envoyer des séquences trop rapidement au terminal, ce qui peut être utile sur des terminaux lents.
  - Elle prend en paramètres:
    - str : Chaîne de caractères contenant la séquence de contrôle à envoyer au terminal (souvent obtenue via tgetstr ou tgoto).
    - affcnt: Nombre de lignes affectées par l'opération. Pour des opérations comme le défilement, ce paramètre indique combien de lignes sont déplacées. Pour d'autres séquences qui n'affectent pas directement plusieurs lignes, il peut être mis à 1.
    - row: Un pointeur vers une fonction qui sera utilisée pour envoyer chaque caractère au terminal. Cette fonction doit accepter un caractère sous forme d'entier et le transmettre à la sortie.
  - ◆ Retour: La fonction tputs renvoie 0 en cas de succès et -1 en cas d'échecs.

#### → TTYNAME: char \*ttyname(int fd);

- ◆ Librairies à inclure:
  - #include <unistd.h>
- ◆ La fonction retourne le chemin d'accès au fichier du terminal associé au descripteur de fichier fd.
- Retour: La fonction ttyname retourne un pointeur vers une chaîne de caractères contenant le chemin absolu du terminal associé au descripteur de fichier donné. En cas d'échecs, elle renvoie NULL, errno est défini:
  - EBADF (9): Le fd donné n'est pas valide, il n'est pas ouvert ou ne correspond pas à un terminal.
  - ENOTTY (25): Mémoire insuffisante pour allouer les ressources nécessaires.
  - ENOTTY (25): Le fd est valide mais ne correspond pas à un terminal (par exemple, un fichier ou un socket).

# → TTYSLOT: int ttyslot(void);

- ◆ Librairies à inclure:
  - #include <unistd.h>
- ◆ Retour: La fonction ttyslot retourne l'index du terminal courant dans le fichier /var/run/utmp ou /etc/utmp (qui contient les informations sur les utilisateurs connectés). Elle est souvent utilisée pour identifier le terminal utilisé par un processus. La fonction renvoie 0 si le terminal n'a pas pu être trouvé dans le fichier utmp et -1 si une erreur est survenue, errno est défini:
  - ENOENT (2): Le fichier utmp n'a pas pu être trouvé. Le fichier /var/run/utmp n'existe pas sur le système.
  - EBADF (9): Le fd donné n'est pas valide, il n'est pas ouvert ou ne correspond pas à un terminal.
  - ENOTTY (25): Le terminal courant n'a pas pu être trouvé dans le fichier utmp.
  - ENOMEM (12): Il n'y a pas assez de mémoire pour traiter la requête

# → <u>UNLINK:</u> int unlink(const char \*pathname);

- ◆ Librairies à inclure:
  - #include <unistd.h>
- ◆ La fonction supprime un lien (link) vers un fichier, ce qui peut être un fichier régulier, un fichier spécial ou un lien symbolique. Lorsque le dernier lien vers un fichier est supprimé, et qu'aucun processus ne l'a ouvert, le fichier est effectivement supprimé du système de fichiers.
- ◆ Retour: La fonction unlink renvoie 0 en cas de succès et -1 en cas d'échecs, errno est défini:
  - EPERM (1): Opération non permise.
  - ENOENT (2): Aucun fichier ou répertoire correspondant trouvé. Le chemin donné dans pathname n'existe pas.
  - EACCES (13): Permission refusée. L'utilisateur n'a pas les droits d'écriture sur le répertoire contenant le fichier ou les droits de suppression du fichier.
  - EBUSY (16): Le fichier est actuellement utilisé ou monté dans un autre contexte, donc il ne peut pas être supprimé.
  - ENOTDIR (20): Une composante du chemin est censée être un répertoire mais ne l'est pas.
  - EISDIR (21): Tentative de supprimer un répertoire. unlink ne fonctionne que sur des fichiers réguliers et des liens symboliques, pas sur des répertoires.
  - EINVAL (22): Argument invalide, par exemple si un lien non valide est passé à unlink.
  - EROFS (30): Le fichier se trouve sur un système de fichiers monté en lecture seule, donc il est impossible de le modifier ou de le supprimer.
  - ENAMETOOLONG (36): Le nom de fichier ou chemin est trop long.

- EL00P (40): Trop de redirections de liens symboliques lors de la résolution du chemin.
- → WAIT: pid\_t wait(int \*wstatus);
  - ◆ Librairies à inclure:
    - #include <sys/wait.h>
    - #include <unistd.h>
  - ◆ La fonction suspend l'exécution du processus appelant jusqu'à ce qu'un de ses processus enfants se termine ou change d'état (arrêté, terminé, ...).
  - Elle prend en paramètre:
    - wstatus: Un pointeur vers un entier où sera stocké le statut de terminaison du processus enfant. Si ce pointeur est NULL, l'information sur le statut est ignorée.
      - Elle permet de récupérer le statut de terminaison d'un processus enfant grâce à des macros comme WIFEXITED(wstatus), WEXITSTATUS(wstatus),...
  - ◆ Retour: La fonction wait renvoie le PID (process ID) du processus enfant qui s'est terminé ou a changé d'état en cas de succès et -1 en cas d'échecs, errno est défini:
    - EINTR (4): L'appel système a été interrompu par un signal avant que l'état d'un processus enfant ne soit modifié.
    - ECHILD (10): Aucun processus enfant n'existe pour le processus appelant. Cela se produit si le processus appelant n'a pas de processus enfant.
    - EINVAL (22): Le statut fourni n'est pas valide.
- → WAIT3: pid\_t wait3(int \*wstatus, int options, struct rusage \*rusage);
  - ◆ Librairies à inclure:
    - #include <sys/wait.h>
    - #include <sys/resource.h>
    - #include <unistd.h>
  - ◆ La fonction attend la terminaison d'un processus enfant et renvoie des informations sur son statut de terminaison (comme la fonction wait), mais elle fournit également des informations sur l'utilisation des ressources du processus enfant grâce à une structure \*rusage.
  - ◆ Elle prend en paramètre:
    - wstatus: Un pointeur vers un entier où sera stocké le statut de terminaison du processus enfant. Si ce pointeur est NULL, l'information sur le statut est ignorée.
      - Elle permet de récupérer le statut de terminaison d'un processus enfant grâce à des macros comme WIFEXITED(wstatus), WEXITSTATUS(wstatus),...

- options : Une combinaison d'options qui modifient le comportement de la fonction. Par exemple :
  - WNOHANG : Ne pas attendre si aucun enfant n'est encore terminé, retourne immédiatement.
  - WUNTRACED : Retourne si un enfant a été arrêté mais pas encore terminé.
- \*rusage : Un pointeur vers une structure \*rusage dans laquelle seront stockées les informations sur l'utilisation des ressources du processus enfant (temps processeur, mémoire, etc.). Si ce pointeur est NULL, ces informations ne sont pas collectées.
- ◆ Retour: La fonction wait3 renvoie le PID (process ID) du processus enfant qui s'est terminé ou a changé d'état en cas de succès et -1 en cas d'échecs, errno est défini:
  - EINTR (4): L'appel système a été interrompu par un signal avant que l'état d'un processus enfant ne soit modifié.
  - ECHILD (10): Aucun processus enfant n'existe pour le processus appelant.
  - EINVAL (22): Argument(s) invalide(s). Par exemple, si une mauvaise combinaison d'options ou un mauvais pointeur.
- → WAIT4: pid\_t wait4(pid\_t pid, int \*wstatus, int options, struct rusage \*rusage);
  - ◆ Librairies à inclure:
    - #include <sys/wait.h>
    - #include <sys/resource.h>
    - #include <unistd.h>
  - ◆ La fonction attend qu'un processus enfant se termine ou change d'état, comme waitpid, tout en offrant la possibilité de récupérer des informations sur l'utilisation des ressources du processus enfant via une structure \*rusage. Elle est similaire à wait3, mais elle permet de spécifier un PID précis à surveiller.
  - ◆ Elle prend en paramètre:
    - pid:
      - Si pid > 0 : La fonction attend le processus avec le PID spécifié.
      - Si pid == 0 : La fonction attend un processus enfant du même groupe de processus que le processus appelant.
      - Si pid == -1 : La fonction attend n'importe quel processus enfant.
      - Si pid < -1: La fonction attend n'importe quel processus enfant du groupe de processus avec un PID égal à la valeur absolue de pid.

- wstatus: Un pointeur vers un entier où sera stocké le statut de terminaison du processus enfant. Si ce pointeur est NULL, l'information sur le statut est ignorée.
  - Elle permet de récupérer le statut de terminaison d'un processus enfant grâce à des macros comme WIFEXITED(wstatus), WEXITSTATUS(wstatus),...
- options: Une combinaison d'options qui modifient le comportement de la fonction. Par exemple:
  - WNOHANG : Ne pas attendre si aucun enfant n'est encore terminé, retourne immédiatement.
  - WUNTRACED : Retourne si un enfant a été arrêté mais pas encore terminé.
- \*rusage : Un pointeur vers une structure \*rusage dans laquelle seront stockées les informations sur l'utilisation des ressources du processus enfant (temps processeur, mémoire, etc...). Si ce pointeur est NULL, ces informations ne sont pas collectées.
- ◆ Retour: Si un processus enfant se termine ou change d'état, la fonction renvoie le PID de ce processus. Elle renvoie -1 en cas d'échecs, errno est défini:
  - EINTR (4): L'appel système a été interrompu par un signal avant que l'état d'un processus enfant ne soit modifié.
  - ECHILD (10): Aucun processus enfant n'existe pour le processus appelant ou aucun processus enfant correspondant au critère de pid.
  - EINVAL (22): Argument(s) invalide(s). Par exemple, si une mauvaise combinaison d'options ou un mauvais pointeur.
- → WAITPID: pid\_t waitpid(pid\_t pid, int \*wstatus, int options);
  - ◆ Librairies à inclure:
    - #include <sys/wait.h>
    - #include <sys/types.h>
    - #include <unistd.h>
  - ◆ La fonction permet à un processus parent d'attendre la terminaison ou un changement d'état d'un processus enfant. Contrairement à wait, elle permet de spécifier un processus enfant particulier en utilisant son pid et offre des options pour contrôler son comportement.
  - Elle prend en paramètre:
    - pid:
      - Si pid > 0 : La fonction attend le processus avec le pid spécifié.
      - Si pid == 0 : La fonction attend un processus enfant du même groupe de processus que le processus appelant.
      - Si pid == -1 : La fonction attend n'importe quel processus enfant.

- Si pid < -1 : Attendre tout processus enfant appartenant au groupe de processus dont l'ID est égal à -pid.
- wstatus: Un pointeur vers un entier où sera stocké le statut de terminaison du processus enfant. Si ce pointeur est NULL, l'information sur le statut est ignorée.
  - Elle permet de récupérer le statut de terminaison d'un processus enfant grâce à des macros comme WIFEXITED(wstatus), WEXITSTATUS(wstatus),...
- options: Une combinaison d'options qui modifient le comportement de la fonction. Par exemple:
  - WNOHANG: Ne pas attendre si aucun processus enfant n'est encore terminé, retourne immédiatement.
  - WUNTRACED : Retourne également si un processus enfant a été arrêté, mais pas encore terminé.
- ◆ Retour: La fonction renvoie le PID du processus enfant qui a changé d'état. Elle renvoie -1 en cas d'échecs, errno est défini:
  - EINTR (4): L'appel système a été interrompu par un signal avant que l'état d'un processus enfant ne soit modifié.
  - ECHILD (10): Aucun processus enfant correspondant au pid spécifié n'existe.
  - EINVAL (22): options spécifie une valeur invalide.
  - ENOMEM (12): L'implémentation ne dispose pas des ressources suffisantes pour effectuer l'appel.
- → WRITE: ssize\_t write(int, fd, const void \*buf, size\_t count);
  - ◆ Librairies à inclure:
    - #include <unistd.h>
  - ◆ La fonction est utilisée pour écrire des données depuis un buffer en mémoire vers un fichier ou un autre descripteur de fichier
  - ◆ Retour: La fonction renvoie le nombre d'octets écrit dans le fd renseigne. Elle renvoie -1 en cas d'échecs, errno est défini:
    - EINTR (4): L'appel a été interrompu par un signal avant que des données ne soient écrites.
    - EIO (5): Une erreur d'entrée/sortie s'est produite.
    - EBADF (9): Le descripteur de fichier fd est invalide ou n'est pas ouvert en écriture.
    - EAGAIN (11): Le descripteur de fichier a été ouvert en mode non-bloquant, et l'écriture bloquerait.
    - ENOMEM (12): Mémoire insuffisante.
    - EFAULT (14): Le pointeur buf pointe vers un espace mémoire invalide.
    - EINVAL (22): Paramètre invalide, comme une taille négative de count.

- EFBIG (27): La taille du fichier a dépassé la limite maximale autorisée.
- ENOSPC (28): Il n'y a plus d'espace sur le périphérique ou dans le système de fichiers pour écrire les données.
- EPIPE (32): Tentative d'écrire dans un pipe ou un socket pour lequel le lecteur a été fermé.

# **LEXIQUE:**

Signal	Valeur décimale	<u>Description</u>
SIGHUP	1	Terminal fermé
SIGINT	2	Interruption (Ctrl + C)
SIGQUIT	3	Fin de processus + core dump (Ctrl + \)
SIGILL	4	Instruction illégale
SIGABRT	6	Abandon (abort)
SIGFPE	8	Erreur arithmétique (division par zéro, etc…)
SIGKILL	9	Fin de processus forcée (non interceptable)
SIGSEGV	11	Erreur de segmentation
SIGPIPE	13	Ecriture sur un pipe sans lecteur
SIGALRM	14	Expiration de la fonction alarm* ?
SIGTERM	15	Terminaison normale
SIGUSR1	10	Signal utilisateur 1
SIGUSR2	12	Signal utilisateur 2

\*alarm: C'est une fonction de la librairie unistd.h prototype comme suit:

unsigned int alarm(unsigned int seconds);

- Cette fonction programme un signal SIGALRM après seconds secondes.
- Il ne peut y avoir qu'une seule alarme active par processus.
- Retour: La fonction alarm() renvoie nombre de secondes restantes si un alarm() était déjà programmée, sinon 0. Si un alarm() est appelé avec seconds = 0, cela annule toute alarm() en attente.

```
Structure *DIR :
struct DIR
{
               fd.
                              // Descripteur de fichier pour le répertoire
  int
                              // Position actuelle dans le répertoire
  long
               loc;
                              // Taille du buffer
  long
               size:
  char
               *buf;
                              // Buffer pour les entrées du répertoire
                              // Prochaine entrée dans le répertoire
  struct dirent *next:
};
<u>Structure *dirent :</u>
struct dirent
  ino t
                      d ino:
                                      // Numéro d'inode (identifiant de fichier)
  off t
                      d_off;
                                      // Décalage jusqu'à la prochaine entrée
  unsigned short
                      d reclen;
                                      // Longueur de l'entrée
  unsigned char
                      d_type;
                                      // Type de fichier (fichier, répertoire, lien symbolique, ...)
  char
                      d name[256]; // Nom de fichier
};
Structure *dirent :
struct sigaction
{
  void
               (*sa_handler)(int);
                                                            // Pointeur vers la fonction de
gestion du signal
               (*sa_sigaction)(int, siginfo_t *, void *);
                                                            // Handler pour signaux avec
  void
informations supplémentaires
  sigset_t
               sa mask;
                                                            // Ensemble de signaux à bloquer
pendant le handler
  int
               sa_flags;
                                                             // Options de comportement pour
la gestion du signal
               (*sa_restorer)(void);
                                                                 Utilisé
                                                                           uniquement
                                                                                           pour
compatibilité dans certaines architectures
};
<u>Structure *stat :</u>
struct stat
{
               st_dev;
                              // ID du périphérique contenant le fichier
  dev_t
               st ino;
                              // Numéro d'inœud
  ino t
               st mode:
                              // Permissions et type de fichier
  mode t
               st nlink;
                              // Nombre de liens physiques
  nlink_t
                              // Identifiant de l'utilisateur propriétaire
  uid_t
               st_uid;
                              // Identifiant du groupe propriétaire
  gid_t
               st_gid;
               st_rdev;
  dev_t
                              // ID du périphérique (si fichier spécial)
```

```
off_t
              st size;
                             // Taille en octets
                             // Taille de bloc d'E/S préférée
  blksize_t
              st_blksize;
                             // Nombre de blocs alloués
  blkcnt t
              st blocks;
  time_t
              st_atime;
                             // Dernier accès
                             // Dernière modification
  time t
              st mtime;
  time t
              st ctime:
                             // Dernier changement d'état
};
<u>Structure *termios :</u>
struct termios
{
  tcflag t
                             // Modes d'entrée
              c iflag;
                             // Modes de sortie
  tcflag t
              c_oflag;
  tcflag_t
              c_cflag;
                             // Modes de contrôle
  tcflag t
              c Iflag;
                             // Modes locaux
  cc_t
              c_cc[NCCS]; // Caractères de contrôle
  speed t
              c ispeed;
                             // Vitesse d'entrée
  speed t
              c ospeed;
                             // Vitesse de sortie
};
Structure *rusage :
struct rusage
{
  struct timeval ru utime;
                             // Temps d'utilisation CPU en mode utilisateur
  struct timeval ru_stime;
                             // Temps d'utilisation CPU en mode noyau
              ru maxrss;
                             // Mémoire maximale résidente
  long
  long
              ru_ixrss;
                             // Mémoire partagée
  long
                             // Mémoire privée
              ru idrss;
              ru isrss;
                             // Mémoire de la pile
  long
                             // Nombre de défauts de pages mineurs
              ru_minflt;
  long
              ru majflt;
                             // Nombre de défauts de pages majeurs
  long
                             // Nombre d'opérations de swap
  long
              ru_nswap;
                             // Nombre de lectures du système de fichiers
              ru inblock;
  long
              ru_oublock;
                             // Nombre d'écritures sur le système de fichiers
  long
  long
              ru msgsnd;
                             // Nombre de messages envoyés
  long
              ru_msgrcv;
                             // Nombre de messages reçus
              ru_nsignals;
                            // Nombre de signaux reçus
  long
                             // Nombre de changements de contexte volontaires
  long
              ru nvcsw;
              ru nivcsw;
                             // Nombre de changements de contexte involontaires
  long
};
```