Модуль systemd

Модуль systemd — это набор базовых модулей для обеспечения работы системы Linux. Он предоставляет диспетчер системы и служб, который запускает остальную часть операционной системы 1 .

Основные функции systemd в CentOS 7:

- работа с сокетами операционной системы (связи типа ``точка-точка" между процессами операционной системы);
- работа с сокетами приложений D-Bus. (связи типа ``точка-точка" между приложениями);
- работа с внешней периферией (устройствами ввода-вывода, девайсами, могут быть запущены, когда определенный тип оборудования подключается или становится доступным);
- контроль путей до основных папок операционной системы;
- снимки системных состояний (фактически снимок юнитов *systemd*) и восстанавливать предыдущее состояние системы и отслеживание ошибок;
- управление точками монтирования и автомонтирования (при разбиение файловой системы);
- параллелизация запуска системных сервисов;
- работа с транзакциями (обмена запросами и ответами) между юнитами. Модуль systemd ищет зависимости юнитов и создает временную транзакцию для проверки целостности. Если транзакция прошла с ошибкой, systemd автоматически пытается исправить ее и удалить не требующиеся задания из нее до формирования сообщения об ошибке;
- выполнение скриптов SysV (предшественника systemd).

В основе работы *systemd* лежит концепция модулей (так называемых юнитов), описывающих отдельные его аспекты работы. Вот основные типы модулей *system* (даннные типы модулей могут быть получены при помощи запроса systemctl -t help):

- *service* системный сервис
- *target* группа юнитов systemd
- *automount* точка автомонтирования файловой системы
- *device* файл устройства, распознанного ядром
- *mount* точка монтирования файловой системы
- *path* файл или директория в файловой системе

¹ Перевод документации по sytemd можно найти тут http://www2.kangran.su/~nnz/pub/s4a/s4a latest.pdf Оригинал тут https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/html/system_administrators_guide/chap-managing_services_with_systemd

- *scope* процесс, созданный извне
- *slice* группа иерархически организованных юнитов, управляющая системными процессами
- *snapshot* сохраненное состояние менеджера *systemd*
- *socket* сокет межпроцессного взаимодействия
- *swap* Свап-устройство или свап-файл (файл подкачки)
- *timer* таймер *systemd*

Файлы модуйлей находятся в каталогах:

- /usr/lib/systemd/system/ (модули, предоставляемые пакетами при их установке и установленные пакеты *rpm*, имеют наименьший приоритет)
- /run/systemd/system/ (модули, созданные в рантайме, средний приоретет)
- /etc/systemd/system/ (модули, устанавливаемые системным администратором, имеет наибольший приоритет).

Каждый модуль имеет название состоящие из двух частей (само название и суфикс, соответствующий типу модуля). Так например hanpumep sshd.socket – представляет собой сокет ssh.

В системе *centOs* 7 команды *systemd* не требуют указания полного имени модуля, достаточно только его названия например *sshd.socket* и *sshd* будут интерпретированы одинаково. Однако в некоторых случаях полное название указывать рекомендуется. Также следует отметить, что при запросах к точкам монтирования */home* – название преобразуется в в юнит *.mount.* (*/home* равнозначно *home.mount*), а указание */dev/sda2* соответствует юниту *dev-sda2.device*.

Типичная структура модуля system выглядит так, как это показано ниже

[Unit]

Description=Daemon to detect crashing apps

After=syslog.target

[Service]

ExecStart=/usr/sbin/abrtd

Type=forking

[Install]

WantedBy=multi-user.target

В приведенном примере секция *Unit* содержит общую информацию о сервисе. Такая секция есть не только в сервис-юнитах, но и в других юнитах (например, при управлении устройствами, точками монтирования и т.д.). В примере мы даем описание сервиса и указываем на то, что демон должен быть запущен после *syslog*. В секции *Service* непосредственно содержится информация о сервисе. Используемый параметр ExecStart указывает на исполняемый файл сервиса. В *Туре* указывается, как

сервис уведомляет *systemd* об окончании запуска. Секция *Install* содержит информацию о группе (так называемой цели), в которой сервис должен стартовать. В данном случае сервис должен быть запущен, когда будет активирована группа *multi–user.target*.

Модули systemd могут быть заменены, а также можно создавать и свои модули). Чтобы полностью заменить файл юнита /usr/lib/systemd/system/юнит, создайте файл с таким же именем /etc/systemd/system/юнит и перезапустите юнит для обновления символических ссылок: # systemctl reenable юнит

Задание написать свой файл сервиса systemd. Для тестирования скопировать его в /etc/systemd/system/uмя_cepвuca.service. Для того, чтобы systemd узнал о сервисе выполните команду systemctl daemon-reload. Получите информацию о созданном вами сервисе.

Набор команд systemctl

Главная команда для мониторинга и управления *systemd* — *systemctl*. Фактически это набор команд, предназначенных для решения таких задач, как управление отдельными сервисами и группами сервисов (целями, включая их взаимосвязи), управление энергопитанием, и предоставление функционала для удаленной работы с машиной.

Так, например запрос текущего состояние системы: systemctl status,

запрос списка запущенных модулей (юнитов): systemctl list-units

Также список установленных модулей можно получить при помощи запроса systemctl list-unit-files

Состояние каждого модуля может быть получено при помощи запроса вида systemctl status имя модуля (например, systemctl status rsyslog или systemctl status dev/sda)

При помощи команды systemctl можно запускать, перезапускать и останавливать каждый из модулей (проверка при помощи команды is-active):

systemctl start, stop, restart и reload (перезапуск конфигурации)

также можно разрешать и запрещать автозапуск каждого из модулей при помощи команд systemctl enable, diable, и проверка при помощи команды is-enable

запрещать запуск/остановку модулей (максировать) при помощи команд systemctl mask и unmask

Управление питанием реализуется при помощи одного из следующих запросов: systemctl halt, reboot, poweroff, suspend, hibernate, hybrid-sleep.

При задействовании таких команд как *enable*, *disable* и *mask*, чтобы соответственно запустить, остановить или маскировать указанный юнит сразу при выполнении команды, а не после перезагрузки следует использовать опцию *--now*, например *systemctl enable --now* юнит.

Следует отметить, что после внесения изменений в *systemd*— для того, чтобы они были видны, требуется перезагрузка сервиса при помощи запроса *systemctl daemon-reload*.

Для управления удаленной машиной по SSH используйте команду systemctl — host user_name@host_name command,

где user_name — имя пользователя, host_name — имя хоста, которым осуществляется удаленное управление, а command — выполняемая команда systemd.

Задание: получите информацию о сервисе rsyslog попробуйте его перезагрузить, перезагрузить его конфигурацию, выключить и включить – обратите внимание на изменения в статусе сервиса – сделайте выводы.

Группировка сервисов по целям

Каждый модуль systemd поддерживает объединение группы модулей вместе по их взаимным зависимостям и в качестве стандартизированных точек синхронизации. Такое объединение называется целью (target). Каждая цель имеет имя и предназначена для выполнения конкретных задач; при этом несколько целей могут быть активны одновременно. Целями могут быть, например poweroff.target (runlevel0.target) — завершение работы и отключение системы или multi—user.target (runlevel2.target, runlevel3.target, runlevel4.target) — настройка неграфической многопользовательской системы.

Информация о текущих целях может быть получена при помощи запроса systemctl list-units –type target

для просмотра вообще всех целевых юнитов используется команада $systemctl\ list-units$ — $type\ target$ — all.

Поменять цель можно при помощи запроса # systemctl isolate (например systemctl isolate graphical.target)

Узнать текущую цель по умолчанию можно так: systemctl get-default

Для установки новой цели загрузки по умолчанию # systemctl set-default multi-user.target

Взаимосвязи внутри каждой цели нужны для обеспечения их последовательного запуска и установления путей транзакций. Например модуль graphical.target, использующийся для старта графической сессии, запускает системные сервисы GNOME Display Manager (gdm.service) и Accounts Service (accounts—daemon.service) и активирует multi—user.target. В свою очередь multi—user.target запускает другие системные сервисы, такие как Network Manager (NetworkManager.service) или D-Bus (dbus.service) и активирует другие целевые юниты basic.target. Запрос поиска всех сервисов запускаемых до/после интересующего:

systemctl list-dependencies --after auditd.service или before auditd.service

Для запуска различных целей по расписанию используется системный сервис cron. Он позволяет задавать расписание для запуска пользовательских и системных программ. Конфигурационный файл хранится в /var/spool/cron/. Файл представляет собой набор команд с указанием времени их периодического запуска. Каждая строка имеет вид

0 5 * * 1 cd /var/tmp/updater;./run_update.sh

В начале строки указывается действующее расписание для запуска скрипта, во второй части - строка запуска команды. Расписание имеет вид минуты, часы, день, месяц, день недели. Приведенный пример интерпретируется как запуск скрипта обновления в 05:00 каждый понедельник.

Каждой цели соответствует приоритет уровня его запуска. В таблице 1 приведены такие уровни.

Уровень Цель systemd Примечания запуска runlevel0.target, Выключение системы poweroff.target 1, s, single runlevel1.target, Однопользовательский уровень запуска rescue.target 2, 4 runlevel2.target, Уровни запуска, определенные runlevel4.target, multiпользователем/специфичные для узла. По умолчанию user.target соответствует уровню запуска 3 3 runlevel3.target, multi-Многопользовательский режим без графики. user.target Пользователи, как правило, входят в систему при помощи множества консолей или через сеть runlevel5.target, Многопользовательский режим с графикой. Обычно graphical.target эквивалентен запуску всех служб на уровне 3 и графического менеджера входа в систему runlevel6.target, Перезагрузка reboot.target Аварийная оболочка emergency emergency.target

Таблица 1 – уровни запуска целей *systemd*

При создании пользовательских целей предполагается, что создается новый модульцель с названием /etc/systemd/system/цель, который берет за основу один из существующих уровней запуска (например, /usr/lib/systemd/system/graphical.target, создаёте каталог /etc/systemd/system/ graphical.target.wants, а после этого — символические ссылки на те службы из каталога /usr/lib/systemd/system/, которые вы хотите включить при загрузке.

Задание1: 1 Получите значение цели по умолчанию

- 2 Вывидите ссылку на цель по умолчанию ls -l /etc/systemd/system/default.target
- 3 Поменяйте цель по умолчанию на multi-user.target (команда isolate)
- 4 Перейдите в режим восстановления (rescue.target)
 - Проверить работу режима можно запросом systemctl --no-wall rescue
- 5 Верните обратно первоначальную цель по умолчанию.

Задание 2: создайте новую цель и добавьте ее в *systemd*.