Espectroscopía Óptica Doble Resonante

Daniel Castillo Castro

Centro de Óptica e Información Cuántica, Universidad Mayor, Camino la Pirámide 5750, Huechuraba, Santiago de Chile.

(Dated: 23 de abril de 2020)

En este informe se realiza una revisión bibliográfica sobre los fundamentos y el estado del arte de la espectroscopía óptica doble resonante. Esta técnica espectroscópica es llamada así porque utiliza 2 resonancias (1 óptica y 1 del espín electrónico o nuclear). Se introduce el formalismo por el cual se logra esta doble resonancia usando bombeo óptico de señales de microondas o de radiofrecuencia. Luego se estudia cómo esta técnica sirve para estudiar los niveles atómicos y subniveles magnéticos en defectos de sólidos cristalinos. Además se introduce la noción de sensibilidad de una medición, que es fundamental al diseñar experimentos realistas, además de mostrar ejemplos del uso de la técnica para centros de color.

CONTENTS

I.	Bombeo Optico y Técnicas de doble resonancia.		
	A.	Introducción	1
	В.	Fundamentos	2
		1. Bombeo Óptico	2
		2. Producción de Doble Resonancia	3
		3. Doble Resonancia usando Microondas	3
		4. Doble Resonancia usando Radiofrecuencia	4
		5. Doble Resonancia Óptica-Óptica	4
II.	Detección Óptica de Resonancia Paramagnética de Electrones		
		Introducción	E)
		Fundamentos	5
		1. Estudio de defectos con alta selectividad	5
		2. Absorción y emisión de Excitones	5
		3. Aproximación Franck-Condon	ϵ
		4. EPR detectada con Dicroísmo Magnético Circular de Método de Absorción	ϵ
		5. Reglas de Selección para transiciones dipolares con polarización circular	7
III.	Sensibilidad en Sistemas de Doble Resonancia		
	A.	Detección de estados fundamental y excitado con Bombeo Óptico	7
	В.	Detección de EPR en Luminiscencia de recombinación	ç
	С.	Detección de EPR de estados triplete	6
	D.	Sensibilidad de mediciones de doble resonancia	10
	E.	Sensibilidad en Dicroísmo Magnético de Absorción	10
	F.	Sensibilidad en EPR ópticamente detectado	11
IV.	Ejemplos		
	A.	Espectro de Excitación de MCDA de Defecto	12
	В.	Medición de Tiempo de Relajación para una red de espínes	12
	С.	Determinación de estado de espín	12
	D.	Espectroscopía de Estados de Rydberg	13
	E.	Bombeo de Emisión Estimulada	13
	F.	Etiquetado de Polarización	14
V.	Ag	radecimientos	14

I. BOMBEO ÓPTICO Y TÉCNICAS DE DOBLE RESONANCIA.

A. Introducción

La siguiente sección está basada en el capítulo 5 de (?) y en literatura que ejemplifica su contenido.

- 1. El **Bombeo Óptico** es un cambio detectable de población de niveles de núcleos atómicos o moleculares respecto al equilibrio térmico por absorción o radiación de luz.
- 2. El Bombeo existe desde antes de la aparición del laser, aunque su aparición ha permitido bombeos mucho más selectivos y efectivos y por consiguiente, mayores cambios de población.
- 3. La **Doble Resonancia Óptica-Óptica** es el método de hacer resonar el haz de bombeo (a una frecuencia de transición dada) con una segunda onda electromagnética.
- 4. La segunda onda puede tener frecuencia de microondas, de onda de radio o de Laser visible dependiendo del caso.
- 5. La Doble Resonancia ya se ha usado antes de la invención del Laser para el estudio de transiciones atómicas, usando bombeo de átomos incoherentes y radiofrecuencia para evaluar transiciones de Zeeman.
- La aparición del Laser permitió que pudiese aumentar el número de casos en los que la técnica se puede ocupar.

B. Fundamentos

1. Bombeo Óptico

- El efecto de un bombeo óptico en un sistema molecular depende de las propiedades del Laser de bombeo y del ancho de banda y probabilidad de transición.
- 2. Para poder bombear un nivel atómico o molecular se requiere que el Laser se emita en un rango de frecuencias de ancho cercano al producto escalar entre vector y velocidad de onda.

$$\Delta\omega = \omega_0 - \mathbf{k} \cdot \mathbf{v} = \omega_L \pm \frac{\Delta\omega_L}{2}$$
 (1)

- \bullet $\Delta\omega$: Ancho de Línea de Transición Molecular
- ω_0 : Frecuencia del nivel a excitar
- k: Vector de Onda
- v: Velocidad de Onda
- ullet ω_L : Frecuencia promedio del Laser de bombeo
- $\Delta\omega_L$: Ancho de banda del Laser del bombeo
- 3. Un aspecto del bombeo óptico a considerar es la variación de la población en niveles dados.
- A suficientemente alta intensidad del Laser se puede saturar la transición molecular.
- 5. Lo que se buscará será hallar dicha intensidad de saturación y qué tan fina o sensiblle puede ser la selectividad de estados a poblar.
- 6. Se puede poblar un nivel usando bombeo de Laser y cumpliendo las reglas de selección, incluso con una intensidad débil, aprovechando que los Laser se pueden usar como aproximaciones a un número de onda único, de acuerdo a 1.
- 7. Por lo general experimentalmente los estados moleculares $|k\rangle$ están escasamente poblados a equilibrio térmico.
- 8. En las redes cristalinas existen simetrías cristalográficas que pueden ser detectadas usando la técnica de bombeo ópticos, detectándolas a través de los espectros de fluorescencia.
- En otras palabras, la selectividad del bombeo óptico depende del ancho de banda del Láser y de la densidad lineal del espectro de absorción.
- 10. Si varias líneas de absorción se superponen con el perfil espectral del Láser, se puede bombear simultáneamente a más de un nivel, pudiendo poblarse todos ellos.

- 11. Pero si el láser es lo suficientemente delgado es capaz de poblar *un solo nivel* (algo muy difícil y absolutamente necesario para caracterizar claramente dichos niveles).
- 12. Para poder poblar con precisión un nivel $|k\rangle$ con una transición desde $|i\rangle$ se requieren teóricamente las siguientes condiciones:

$$E_k - E_i = \hbar\omega_0 \tag{2}$$

- E_k : Energía del estado $|k\rangle$
- E_i : Energía del estado $|i\rangle$

$$v_z = \frac{\omega - \omega_0 \pm \gamma}{k} \tag{3}$$

- ullet v_z : Velocidad de grupo requerida para la molécula
- k: Módulo del Vector de Onda
- γ : Áncho de línea del Laser
- 13. Por lo tanto, la absorción de una banda delgada de Laser a estas moléculas excitadas lleva a una señal de doble resonancia sin Efecto Doppler.
- 14. ¿Qué ocurre si se pobla con un Laser un estado degenerado tipo $|J,M\rangle$ (Momento angular J con degeneración M)?
- 15. La densidad de población no uniforme N(J, M) de un átomo o molécula depende de cierta orientación del sistema, aunque en equilibrio térmico tienden a poblarse con igual probabilidad.
- 16. El Laser puede excitar y provocar absorción de fotones para un estado bien definido, pero al haber un estado degenerado en equilibrio térmico se poblan todos los estados posibles por igual.
- 17. Eligiendo una polarización correcta del laser (alineada con la orientación), se pueden alcanzar poblaciones iguales para los respectivos estados $|\pm M\rangle$, lo que es llamado alineamiento de la población.
- La orientación o alíneamiento se pueden producir poblando un estado superior o inferior con su respectiva transición de bombeo.
- 19. Si el ancho de banda del Laser es demasiado pequeño para resolver la estructura hiperfina, uno de los niveles degenerados al azar podría llenarse.
- 20. Por lo tanto, el ancho de banda del Laser es sumamente importante si se quiere poblar un estado bien especificado, sea degenerado o no.

21. Para una transición $|J_1, M_1\rangle \rightarrow |J_2, M_2\rangle$, si no existe un campo magnético para cada J posible hay 2J+1 estados degenerados y sus números de fotones en equilibrio térmico son una suma equiprobable:

$$n^{0}(J) = \sum_{M=-J}^{J} N^{0}(J, M) \Rightarrow N^{0}(J, M) = \frac{N(0)}{2J+1}$$
 (4)

- $n^0(J)$: Número de partículas para J fijo
- J: Momento angular
- $N^0(J, M)$: Número de partículas para J y M fijos
- N(0): Valor constante de número de partículas para J y M fijo en equilibrio térmico.
- 22. La ecuación diferencial para el bombeo óptico es:

$$\frac{dN_1}{dt} = \sum_{N_2} P_{12}(N_2 - N_1) + \sum_k (R_{k1}N_k - R_{1k}N_1) \quad (5)$$

- P_{12} : Probabilidad de transición de 1 a 2.
- R_{k1} y R_{1k} : Tasas de relajación en el nivel k
- 23. La probabilidad óptica de bombeo:

$$P_{12} = |\langle J_1 M_1 | \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} | J_2 M_2 \rangle|^2 \tag{6}$$

- P₁₂: Probabilidad óptica de bombeo
- $|J_iM_i\rangle$: Estado de números cuánticos J_i y M_i
- D: Momento de Transición Dipolar
- E: Campo Eléctrico del Laser de Bombeo
- 24. Las moléculas que estén orientadas paralelamente al campo eléctrico tienen mayor probabilidad de transición.
- 25. Si el Laser es lo suficientemente intenso, la diferencia de población termina llegando a un valor de saturación S

$$\Delta N^S = \frac{\Delta N^0}{1+S} \tag{7}$$

- ΔN^S : Diferencia de población de Saturación
- \bullet $\Delta N^0 :$ Diferencia de población previa a la Saturación
- S: Valor de Saturación
- 26. S y P_{12} se hacen mayores cuando ${\bf D}$ es paralelo a ${\bf E}$
- 27. La saturación se produce a menor intensidad si **E** es perpendicular a **D**.
- 28. La saturación es inversamente proporcional a la orientación de la red.

29. La **Sección transversal** del bombeo se puede ver como una tasa del entre probabilidad de transición y número de fotones:

$$P_{12}(N_2 - N_1) = \sigma_{12}N_{nh}(N_2 - N_1) \tag{8}$$

- σ_{12} : Sección transversal.
- N_{ph} : Número de fotones
- 30. También se puede obtener σ para estados degenerados.

$$\sigma(J_1 M_1, J_2 M_2) = \sigma_{J_1 J_2} C(J_1 M_1, J_2 M_2) \tag{9}$$

- $\sigma(J_1M_1, J_2, M_2)$: Sección transversal para una transición entre estados con J_1 , M_1 , J_2 y M_2 fijos.
- \bullet $\sigma_{J_1J_2}$: Sección Transversal de 8 multiplicado por constantes
- $C(J_1M_1, J_2M_2)$: Coeficientes Clebsch-Gordan para $J_1, M_1, J_2 y M_2$

2. Producción de Doble Resonancia

- Las aplicaciones de la doble resonancia aumentan con la combinación de técnicas espectroscópicas de Laser con rayos moleculares y de radiofrecuencia.
- 2. Aplicaciones: Medición de dipolos magnéticos o eléctricos, factores de Landé y separaciones hiperfinas en sistemas moleculares.
- 3. 2 niveles distintos $|i\rangle$ y $|k\rangle$ que están conectados por una transición óptica se pueden separar en subniveles $|i_n\rangle$ y $|k_m\rangle$, considerando ahora una transición entre n y m subniveles.

3. Doble Resonancia usando Microondas

- 1. Aplicación: Medición de largos y ángulos de enlaces, configuraciones de equilibrio nuclear, separaciones fina e hiperfina e interacciones de partículas rotantes.
- 2. El uso de microonda está limitado a transiciones entre niveles térmicamente poblados (generalmente entre estados fundamentales).
- 3. A temperatura ambiente la razón $\beta\hbar\omega$ es muy pequeña para frecuencias de microondas, por lo que la tasa de números de fotones en los 2 estados es

$$\frac{N_k}{N_i} = \frac{g_k}{g_i} e^{-\beta\hbar\omega_{ik}} \tag{10}$$

• N_k : Número de fotones en estado excitado (en adelante $|k\rangle$)

- N_i : Número de fotones en estado fundamental (en adelante $|i\rangle$)
- g_k : Degeneración del estado $|k\rangle$
- g_i : Degeneración del estado $|i\rangle$
- ω_{ik} : Frecuencia de transición de $|i\rangle$ a $|k\rangle$
- 4. Por 10, se puede simplificar la diferencia de potencia producida por la microonda

$$\Delta P = -P_0 \sigma_{ik} \left[N_i - \frac{g_i N_k}{g_k} \right] \Delta x$$

$$\simeq -P_0 N_i \sigma_{ik} \Delta x \beta \hbar \omega_{ik}$$
(11)

- ΔP : Diferencia de potencia
- P_0 : Presión inicial
- σ_{ik} : Sección transversal de la transición de $|i\rangle$ a $|k\rangle$
- \(\Delta x \): Desplazamiento peque\(\tilde{n} \) del haz de microondas
- 5. Como $\beta\hbar\omega_{ik} << 1$, la potencia es pequeña, porque la absorción inducida y la emisión cercana se balancea.

4. Doble Resonancia usando Radiofrecuencia

- Si a una transición |i⟩ → |k⟩ se le hace resonar con una radiofrecuencia La población de |k⟩ luego de bajar vuelve a subir, produciendo un alza de la absorción del Laser de bombeo, lo que aumenta la intensidad de fluorescencia.
- 2. ω_{rf} es una señal de doble resonancia, cuya frecuencia es proporcional a la diferencia de energía requerida para la transición:

$$\omega_{rf} = \omega_{nj} = \frac{E(k) - E(i)}{\hbar} \tag{12}$$

- \bullet ω_{rf} : Frecuencia de la radiofrecuencia
- ω_{nj} : Frecuencia de la transición $|i\rangle \rightarrow |k\rangle$
- E(k): Energía de $|k\rangle$
- E(i): Energía de $|i\rangle$
- 3. Cada fotón de Radiofrecuencia absorbido lleva a un fotón óptico más absorbido desde el bombeo.
- 4. Se observa como factor de amplificación el cociente entre las frecuencias entre ambos fotones:

$$V = \frac{\omega_{opt}}{\omega_{rf}} \simeq \frac{3 \cdot 10^{15} Hz}{10^7 Hz} = 3 \cdot 10^8$$
 (13)

- V: Factor de amplificación
- ullet ω_{opt} : Frecuencia óptica obtenida

- ω_{rf} : Frecuencia de la radiofrecuencia
- 5. Al ser V de 8 órdenes de magnitud, la doble resonancia se vuelve detector de fotones muy sensible.
- 6. Como las transiciones de microondas bajan la población del nivel superior, la frecuencia de la transición tiene signo opuesto a encontrada en 10.

$$\omega_2 = \frac{E(i) - E(k)}{\hbar} = -\omega_1 = -\omega_{inj} \tag{14}$$

- ω_2 : Frecuencia de la transición de microondas
- ω_1 : Frecuencia de señal de doble resonancia
- Para ver efecto Zeeman se debe posicionar la muestra en el máximo de campo magnético de la radiofrecuencia.
- 8. Análogamente, si se quiere ver efecto Stark, debe ponerse en el máximo de campo eléctrico de la misma
- 9. Esto será clave si se quiere, por ejemplo, separar estados degenerados.
- Usar un Laser como luz incidente para espectroscopía tiene como ventajas:
- 11. a) Se puede usar en toda clase de átomos o moléculas excitables por un Laser (no solo átomos con momento dipolar permanente.
 - b) Se pueden poblar y despoblar los estados sin importar la intensidad del Laser incidente aumentando la tasa de transición
 - c) La detección de las transiciones en radiofrecuencia es mucho más sensible que con un detector de ionización universal.
 - d) Se obtiene menos ruido en la señal que con otras técnicas por la selectividad de la excitación.

5. Doble Resonancia Óptica-Óptica

- 1. La interacción simultánea de una molécula con 2 ondas ópticas, cada una ajustada a una transición molecular distinta, pero compartiendo un nivel común, pudiendo ser la transición hacia un nivel superior o inferior, define una doble resonancia **Óptica-Óptica**
- 2. Existen 3 tipos de transiciones de este tipo:
- 3. a) **Proceso tipo V**: Despoblar un nivel bajo $|i\rangle$ con los 2 haces hacia 2 niveles superiores $|k_1\rangle$ y $|k_2\rangle$. Observar los efectos en ambos niveles.

- b) Excitación tipo <: Excitar un nivel superior e inferior desde un nivel intermedio. Permitiendo el acceso a niveles superiores.
- c) Excitación tipo Λ : Proceso de estimulación Raman resonante, donde se produce transferencia coherente del estado $|1\rangle$ a estados superiores $|m\rangle$.

II. DETECCIÓN ÓPTICA DE RESONANCIA PARAMAGNÉTICA DE ELECTRONES

A. Introducción

La siguiente sección está basada en el capítulo 4 de (?) como base teórica, y en diferentes papers que ejemplifican lo expuesto.

- Se puede detectar indirectamente una repoblación inducida por microondas de niveles paramagnéticos de Zeeman por un cambio en la polarización o la intensidad de la luz absorbida o emitida por este.
- Ambas propiedades pueden cambiar por la existencia de la doble resonancia analizada en el capítulo anterior.
- Esto produce una medición de alta sensibilidad de defectos en sistemas cristalinos, que es útil para encontrar sus estructuras.

B. Fundamentos

1. Estudio de defectos con alta selectividad

- 1. Con detección óptica cada defecto se puede investigar separadamente, a menos que existan defectos con las mismas propiedades ópticas (poco común en la práctica, aunque se supone muchas veces en la teoría).
- 2. Los subniveles magnéticos se pueden poblar selectivamente eligiendo condiciones experimentales o mecanismos físicos adecuados.
- 3. Básicamente se puede usar absorción óptica (vista anteriormente), fluorescencia o emisión de fosforescencia de un defecto.
- 4. Como un ejemplo descriptivo, las absorciones y emisiones con anchos de 0, 1-0, 3eV se pueden observar como **interacciones fonón-fonón** (uno del defecto y otro del cristal).
- 5. La aparición de un defecto en un sistema cristalino produce evidentemente un cambio en las simetrías del sistema alrededor suyo.

- 6. Algunas transiciones posibles: Absorción con Shift de Stokes (con su máximo a cierta distancia del máximo de emisión), Transiciones ionizantes (muy vistas en semiconductores) y Recombinación de Luminiscencia (Incidir con luz a la muestra, combinar las emisiones resultantes).
- 7. Cualquiera de las 3 interacciones puede producir un electrón en una banda, y un hueco en la otra.
- 8. Ambas pueden formar estados ligados excitónicos, conocidos como **Excitones** que pueden ser atrapados en impurezas o defectos y generan luminiscencias con una energía fotónica cerca de las bandas.

2. Absorción y emisión de Excitones

- Si el excitón es atrapado en un defecto paramagnético, la emisión o absorción resonante puede usarse para detectar ópticamente las frecuencias de espectro de EPR del defecto.
- 2. Habiendo un defecto pueden haber transiciones ópticas por fonones o transiciones de banda inalcanzables sin su presencia.
- 3. Por lo tanto la emisión medida se obtiene luego de una fotoexcitación del defecto o de crear un par electrón-hueco con luz.
- 4. En cristales iónicos y semiconductores, la mayoría de los estados defectos son sensibles a la posición de iones y/o átomos.
- 5. Considerando las Coordenadas de Configuración, los estados electrónicos se acoplan a las vibraciones de los átomos o espínes vecinos en la red, lo que se conoce como Acoplamiento líneal.
- 6. El acoplamiento lineal puede representarse teóricamente usando que en $|i\rangle$ la energía del defecto se puede aproximar a la energía potencial elástica de un resorte

$$E_i(Q) = \frac{\kappa Q^2}{2} \tag{15}$$

- E_q : Energía en estado $|i\rangle$
- ullet κ : Constante de dimensionalidad
- Q: Desplazamiento en la coordenada de configuración.
- 7. Entonces al pasar a $|k\rangle$ la energía es:

$$E_k(Q) = E_{ik} + \frac{\kappa Q^2}{2} - AQ = E_{ik} - \frac{A^2}{2\kappa} + \frac{\kappa}{2}(Q - \frac{A}{\kappa})$$
 (16)

• $E_k(Q)$: Energía del estado excitado

- E_{ik} Energía de interacción entre $|i\rangle$ y $|k\rangle$.
- \bullet ΔQ : Cambio pequeño en el desplazamiento
- $A = \kappa \Delta Q$: Diferencia de acoplamiento entre electrón y red cristalina por ΔQ
- La diferencia de acoplamiento entre los niveles también se puede describir usando el Parámetro adimensional Huang-Rhys:

$$S = \frac{A^2}{2\kappa} \frac{1}{\hbar \omega} = \frac{\kappa \Delta Q^2}{2\hbar \omega} \tag{17}$$

- S: Parámetro Huang-Rhys
- ullet ω : Frecuencia de fotón emitido.
- 9. Para este modelo los estados vibracionales tienen una energía de $(n + \frac{1}{2})\hbar\omega$.
- 10. En este modelo $\omega_e = \omega_g$, lo que por lo general no es cierto, pero sirve como primera aproximación al problema.
- 11. Por lo tanto se puede decir que la función de onda del estado vibracional depende de las coordenadas electrónicas (r) y nucleares (Q).
- 12. El factor Huang-Rhys también se puede definir considerando la energía entre niveles

$$\hbar\omega_{mn} = E_{ge} - \frac{A^2}{2\kappa} + (m-n)\hbar\omega \tag{18}$$

- ullet m: Número de fotones en $|k\rangle$
- n: Número de fotones en $|i\rangle$
- $\hbar\omega_{mn}$: Energía entre niveles dependiente de n y m.
- 13. Si n = 0 y $m \neq 0$ es una **Absorción** y si en cambio $n \neq 0$ y m = 0 es una **emisión**.

3. Aproximación Franck-Condon

 Para la relación entre interferencia y número de estados excitados se obtiene una distribución de Poisson.

$$P_{m0} \propto |\langle k, m | | i, 0 \rangle|^2 = \frac{e^{-S} S^m}{m!}$$
 (19)

- P_{m0} : Probabilidad de m fotones excitados
- $|k, m\rangle$: Estado producto de $|k\rangle$ y m fotones
- $|i,0\rangle$: Estado producto de $|i\rangle$ y 0 fotones
- S: Factor de Huang-Rhys
- 2. A temperaturas finitas, los estados cuánticos de mayores vibraciones ocupan la parábola de $|i\rangle$ de acuerdo a estadísticas de Boltzmann.

3. El llamado **Zero Phonon Line** (**ZPL**) (diferencia entre energías de $|k,0\rangle$ y $|i,0\rangle$) decrece a $e^{-S(2n+1)}$, obteniéndose finalmente una distribución de Bose Einstein que hace variar el ancho de línea.

$$W(T)^{2} = W(0)^{2} coth(\beta \hbar \omega)$$
 (20)

- ullet W(T): Ancho de Línea a Temperatura T
- W(0): Ancho de Línea a Temperatura 0
- $\beta = (k_B T)^{-1}$

Obteniéndose de esta forma los **Espectros de Absorción y de Emisión**

- 4. EPR detectada con Dicroísmo Magnético Circular de Método de Absorción
 - 1. El **Dicroísmo** se define como el acto de dividir ópticamente un haz en 2 (o más) haces de distinta longitud de onda.
 - 2. El Dicroísmo magnético circular de la absorción (MCDA). es la aplicación del dicroísmo en luz de microondas para medir EPR de $|i\rangle$ a través de su cambio en longitud de onda.
 - 3. El MCDA es útil para medir EPR en centros de color experimentalmente.
 - 4. Se busca la resonancia con el fin de determinar estructura de defectos en semiconductores.
 - 5. El Dicroísmo Magnético se debe a la absorción de luz polarizada a izquierda y derecha, obteniéndose Efecto Zeeman para ambas absorciones.
 - 6. El efecto del MCDA se evalúa a través de la variable ϵ

$$\epsilon = \frac{\omega d}{2c} (k_r - k_l) \tag{21}$$

- \bullet ϵ : Variable de MCDA
- ullet ω : Frecuencia de fotón emitido
- d: Ancho del cristal
- c: Velocidad de la luz
- k_r : Módulo de vector de onda a polarización derecha
- k_l : Módulo de vector de onda a polarización izquierda
- 7. Se puede redefinir la constante ϵ de manera que se puede obtener de la intensidad (variable medible experimentalmente):

$$(k(E) = \frac{\hbar c}{2\epsilon} \alpha(E)) \Rightarrow \epsilon = \frac{d}{4} (\alpha_r - \alpha_l)$$
 (22)

- k(E): Módulo de vector de onda dependiente del Campo magnético
- $\alpha(E)$: Factor Dieléctrico dependiente del campo eléctrico.
- α_r : Factor dieléctrico para el Campo Polarizado a la derecha
- α_l: Factor dieléctrico para el Campo Polarizado a la izquierda
- 8. La intensidad producto del dicroísmo decae respecto al campo y al ancho del cristal.

$$I_{r,l} = I_0 e^{-\alpha_{r,l} \cdot d} \tag{23}$$

- \bullet $I_{r,l}$: Intensidad resultante luego de la MCDA
- \bullet $I_0 :$ Intensidad de la luz incidente a la muestra
- 9. Entonces el factor α se puede definir como dependiente solo de valores medibles:

$$\alpha_{r,l} = \frac{1}{d} ln(\frac{I_0}{I_{r,l}}) \tag{24}$$

- $\alpha_{r,l}$: Factor dieléctrico luego de la MCDA
- d: Ancho del cristal
- 10. Definiéndose la Intensidad Promedio I_0

$$I_0 = \frac{I_r + I_l}{2} \tag{25}$$

Y también la **Diferencia de Intensidad** ΔI

$$\Delta I = I_l - I_r \tag{26}$$

- I_r : Intensidad del haz polarizado derecho
- I_l : Intensidad del haz polarizado izquierdo

Se obtiene una definición de ϵ solo dependiente de las intensidades.

$$\epsilon \simeq \frac{\Delta I}{4I_0} \tag{27}$$

- 11. Por lo tanto ϵ se puede obtener con un modulador de tensión y Técnicas Lock-In.
- 5. Reglas de Selección para transiciones dipolares con polarización circular
 - 1. El factor ϵ es un número complejo que se puede dividir en sus partes real e imaginaria:

$$\epsilon = \epsilon_P(P) + i\epsilon_d(B_0) \tag{28}$$

- P: Polarización
- B_0 : Campo magnetico inicial

- $\epsilon_P(P)$: Parte Paramagnética, dependiente de la polarización de spin.
- $\epsilon_d(B_0)$: Parte de Efecto Zeeman, dependiente de B_0
- 2. Para el ejemplo de espín $\frac{1}{2}$, la parte paramagnética es proporcional a la Polarización, que sigue la estadística de Bose-Einstein

$$\epsilon_P(P) \propto P = \frac{n_{-\frac{1}{2}} - n_{\frac{1}{2}}}{n_{-\frac{1}{2}} + n_{\frac{1}{2}}} = tanh(\frac{Bg_e\mu_B B_0}{2})$$
 (29)

- P: Polarización
- $n_{\frac{-1}{2}}$: Número de partículas de espín $\frac{-1}{2}$
- \bullet $n_{\frac{1}{2}} :$ Número de partículas de espín $\frac{-1}{2}$
- B: Campo Magnético Externo
- Para un sistema de 2 niveles se puede definir una parte paramagnética más general, proporcional a 30

$$\alpha_0(E_0)d \cdot \left(\frac{G_r(E) - G_l(E)}{G_r(E + G_l(E))}\right) \left(\frac{n_{-\frac{1}{2}} - n_{\frac{1}{2}}}{n_{-\frac{1}{2}} + n_{\frac{1}{2}}}\right)$$
(30)

- $\alpha_0(E_0)$: factor dieléctrico para el campo inicial
- $G_r(E)$: Función de Correlación para el campo polarizado derecho
- $G_l(E)$: Función de Correlación para el campo polarizado izquierdo
- El segundo factor es la sección transversal de probabilidad de transición.
- 5. El experimento mencionado es altamente sensible comparado con EPR convencional y espectroscopía de absorción.
- 6. Con el EPR ópticamente detectado se puede hallar una correlación directa entre el espectro de absorción y el espectro de EPR de un defecto.

III. SENSIBILIDAD EN SISTEMAS DE DOBLE RESONANCIA

Esta sección es para detallar el concepto de **Sensibilidad** de una medición de doble resonancia está basada en (?) como base, además de referencias como ejemplo.

A. Detección de estados fundamental y excitado con Bombeo Óptico

 La resonancia paramagnética detectada ópticamente también se puede medir detectando los cambios de la emisión óptica, cuya escala es a nivel de microondas.

- Los métodos que se mencionarán no son útiles en semiconductores a menos que los estados excitados de los defectos estén entre las bandas y exista un ciclo de bombeo cerrado.
- 3. Si los ciclos son resonantes en las bandas, o si hay solo transiciones ionizantes, se produce una pérdida completa de la **Memoria de espín** (conexión entre la magnetización de $|i\rangle$ en equilibrio térmico y la magnetización en otro estado al que se por el bombeo) porque los electrones y huecos se termalizan allí.
- 4. En principio se puede revertir el sentido de las transiciones ópticas típicas de un esquema de espectroscopía de doble resonancia de la absorción a la emisión.
- Los estados iniciales entonces serían los estados excitados y relajados, mientras que los finales serían los fundamentales y no relajados.
- En lugar de medir el dicroísmo magnético circular de la absorción se mide la llamada Polarización Magnética Circular de la Emisión (MCPE).
- La condición para ver una resonancia en el |k⟩ sería que los subniveles magnéticos se ocupan diferentemente.
- Las microondas cambiarían entonces la distribución de estas ocupaciones, haciéndolo durante el tiempo de vida radiativo de los estados excitados.
- Con una transición de microondas lo suficientemente rápida, se pueden lograr cambios de ocupación dentro del tiempo radiativo.
- Es posible también llenar selectivamente subniveles magnéticos como resultado de la existencia de diferentes probabilidades radiativas para los distintos subniveles.
- 11. Por lo tanto, se puede lograr poblado selectivo usando bombeo óptico y efectos de la memoria de espín.
- 12. El ciclo requerido de bombeo consiste en 4 procesos consecutivos:
 - a) **Absorción**: Entendida como transición dentro de los estados excitados no relajados.
 - b) Transición no Radiativa: Desde los estados excitados no relajados hasta los estados excitados relajados.
 - c) Transición Radiativa (Emisión): Desde los estados excitados relajados a los estados fundamentales no relajados.

- d) Transición no Radiativa: Desde los estados fundamentales no relajados al $|i\rangle$ relajado (Dobletes de Kramers).
- 13. La polarización del espín del $|i\rangle$ se puede cambiar cambiando el ciclo de bombeo óptico, si se considera una memoria de espín no perfecta.
- 14. Se dice que la memoria de espín es **positva** si la magnetización del $|i\rangle$ mantiene su signo luego del bombeo.
- 15. La memoria en tanto es **negativa** si el bombeo cambia el signo de dicha magnetización.
- 16. Se puede aplicar lo aprendido sobre efectos de espín en bombeo óptico para observar EPR Óptico Doble de los estados fundamental y excitado de un defecto.
- Se puede observar dicho EPR entonces o con MC-DA (Dicroísmo de Absorción) o com MCPE (Polarización de Emisión).
- 18. Dicho esto, se puede interpretar el parámetro ε del MCDA antes estudiado como un Parámetro de mezcla de espín, el que puede describir la pérdida de memoria de espín al relajar |k⟩ con una transición no radiativa.
- 19. Si $\epsilon=0$ es una memoria de espín perfecto. Si $\epsilon=1$ es una memoria de espín perfecta negativa. Si $\epsilon=0.5$ significa una pérdida total en la memoria de espín.
- 20. La polarización del $|i\rangle$, considerando un spin $\frac{1}{2}$, sigue estadística de Bose-Einstein (similar a 29):

$$P_{i} = \frac{n_{\frac{1}{2}} - n_{\frac{-1}{2}}}{n_{\frac{1}{2}} + n_{\frac{-1}{2}}} = \frac{P_{es} - \frac{T_{p}}{T_{1}} tanh(\frac{\beta g \mu_{B} B_{0}}{2})}{1 + \frac{T_{p}}{T_{1}}}$$
(31)

- P_i : Polarización del estado $|i\rangle$
- P_{es} : Polarización de Saturación
- T_i : Tiempo inicial
- \blacksquare T_p : Tiempo de polarización
- 21. La polarización de saturación y el Tiempo de polarización se definen como:

$$P_{es} = \frac{u^{-} - u^{+}}{u^{-} + u^{+}}, T_{p}^{-1} = \epsilon(u^{+} + u^{-})$$
 (32)

- u^+ : Operador de subida del campo incidente
- \bullet u^- : Operador de bajada del campo incidente
- ullet ϵ : Parámetro de mezcla de espín
- 22. Por lo visto en 32, la polarización del $|i\rangle$ puede influenciarse por el bombeo óptico.

- 23. Reemplazando en 32, si $\epsilon=0,\,T_p$ se hace infinito y P_g se lleva al valor en equiilibrio. En cambio si $\epsilon=1$ no existe realmente bombeo.
- 24. La polarización de $|k\rangle$ para una polarización fija lineal o circular de la luz de bombeo, depende de asumir que T_1^* es grande comparado con el tiempo de vida radiativa (muy común en experimentos).
- 25. Allí la polarización del $|k\rangle$ es de la misma forma de 31

$$P_k = \frac{n_{\frac{1}{2}}^* - n_{\frac{-1}{2}}^*}{n_{\frac{1}{2}}^* + n_{\frac{-1}{2}}^*} \tag{33}$$

- P_k : Polarización del estado $|k\rangle$
- \bullet $n^*_{\frac{-1}{2}} \colon$ Número de part. excitadas de espín $\frac{-1}{2}$
- $\bullet \ n_{\frac{1}{2}}^* \colon \mbox{Número de part.}$ excitadas de espín $\frac{-1}{2}$
- 26. Y usando lo derivado en 31, la siguiente expresión general P_k $u^{\pm}=u^++u^-$ y $u^{\mp}=u^+-u^-$

$$P_{k} = \frac{(1 - 2\epsilon)(-u^{\mp} + u^{\pm} \tanh(\frac{\beta g \mu_{B} B_{0}}{2}))}{(u^{\pm} + u^{\mp} \tanh(\frac{\tanh(\beta g \mu_{B} B_{0})}{2})) + 4\epsilon u^{+} u^{-} T_{1}}$$
(34)

- \bullet ϵ : Parámetro de MCDA-Mezcla de spin
- $u^{\pm} = u^{+} + u^{-}$
- $u^{\mp} = u^{+} u^{-}$
- ullet T_1 : Tiempo de polarización
- 27. 2 casos partículares para 34
 - a) Bombeo débil con luz sin polarizar $(u^+ = u^+ = \frac{u}{2})$.

$$P_e = \frac{1 - 2\epsilon}{1 + \epsilon u T_1} tanh(\frac{\beta g_e \mu_B B_0}{2})$$
 (35)

b) Bombeo débil con $\epsilon uT_1 << 1$, lo que lleva a una relajación rápida en el $|k\rangle$.

$$(1 - 2\epsilon) tanh(\frac{\beta g_e \mu_B B_0}{2}) \tag{36}$$

- 28. Se pueden usar los efectos del bombeo óptico para medir EPR del estado relajado excitado.
- 29. Un método posible es el uso de MCDA con P_k definida en 33 y 34, evaluando la transición de microondas entre los niveles de Zeeman de $|k\rangle$
- 30. El otro método posible es medir los cambios en P_i inducidos por los cambios en el bombeo óptico y ϵ .

B. Detección de EPR en Luminiscencia de recombinación

- 1. La luminiscencia de recombinación ocurre en un par donador-aceptador de una red cristalina.
- 2. Los **Donadores** D^0 se pueden describir con espín $\frac{1}{2}$
- 3. Los **Aceptadores** A^0 con un momento angular que depende de la posicion de energía relativa a la banda de valencia. Por lo que se puede modelar con un espín $\frac{1}{2}$ o superior.
- 4. Para que se observe luminiscencia de recombinación, D^0 y A^0 deben estar al menos acoplados mínimamente con una superposición mínima de sus respectivas funciones de onda.
- 5. Para acoplamiento débil, los niveles de energía de D^0 y A^0 se determinan solo por sus factores de acoplamiento q y el campo magnético.
- 6. Por las distintas probabilidades de l transición radiativa dentro del **singlete** se observan diferencias de población en los subniveles magnéticos.
- 7. La probabilidad de transición para las 2 configuraciones de **tripletes puros** al estado **singlete fundamental** es baja comparada con la ocurrida entre los D^0 y A^0 , antiparalelos y combinaciones lineales de singletes y tripletes.
- 8. Induciendo transiciones EPR entre D^0 y A^0 se puede reducir la sobrepoblación en los **estados tripletes puros**, aumentando la luminiscencia de recombinación fuera de los **estados singlete**.
- 9. Por lo tanto, es suficiente monitorear el cambio de dicha luminiscencia para detectar el EPR.
- 10. Si los factores g son lo suficientemente diferentes para D^0 y el A^0 , se pueden ver las líneas de EPR para ambos estados, aunque por lo general solo se observa la linea de D^0 dado que los huecos presentes en A^0 tienden a sentir un **efecto Jahn-Teller**, que dificulta la observación de la resonancia.
- 11. El método tiene la sensibilidad alta típica de una detección óptica y solo requiere un espectrómetro simple o espectrómetro de EPR modificado.

C. Detección de EPR de estados triplete

- 1. Los **estados triplete** se encuentran como estados excitados de sistemas de 2 electrones o como **excitones** de **triplete**.
- Encontrarlos por excitones es útil para estudiar estructuras de defectos.

- 3. Los **estados triplete** son muy comunes en cristales molecuares.
- 4. Para la interacción del triplete con un campo externo B_0 paralelo al eje de estructura fina: Si el campo es cero los niveles $m_s = \{-1, 0, 1\}$ se separan por la constante de estructura fina D, siendo solo posibles 2 transiciones: $|0\rangle \rightarrow |+1\rangle$ y $|-1\rangle \rightarrow |0\rangle$.
- 5. Los niveles de triplete son usualmente ocupados luego de una transición óptica de un estado singlete fundamental a un singlete excitado, cruzándose los sistemas.
- 6. De todas formas existe una transición radiativa del nivel |+1⟩ al |-1⟩, pero que no tiene permitido el nivel |0⟩, aún teniendo mayor población que estos 2 niveles.
- 7. Las transiciones de EPR aunmentarán la intensidad de luz emitida por cambios de población de $|0\rangle$ a los otros 2.

D. Sensibilidad de mediciones de doble resonancia

- En el EPR ópticamente detectado, a diferencia del convencional, la sensibilidad es limitada más por el ruido de disparo del haz que por la temperatura.
- Para el método resulta una alta sensibilidad dada por la luz intensa disponible.
- Sin embargo en la práctica la sensibilidad depende mucho del sistema y la técnica utilizada.
- 4. Hasta ahora al menos no hay una investigación sistemática de la sensibilidad del método de Detección Óptica de EPR porque requeriría una forma efectiva de cuantificar los errores del método.
- 5. Se define el llamado Geschwind como el estimado del número mínimo de espínes detectables para un EPR de $|k\rangle$ vía luminiscencia.
- 6. Se puede obtener la llamada Señal de Luminiscencia S_e :

$$S_e = \frac{\alpha n_a \eta E}{\tau_R} \tag{37}$$

- S_e : Señal de Luminiscencia
- n_a Número de spines obtenido
- \bullet α : Cambio de n_a bajo resonancia
- η: Ángulo Sólido del Detector
- E: Eficiencia del Fotodetector
- τ_R : Tiempo de vida radiativa

7. La señal se detecta contra el **fondo de ruido de disparo** (luminiscencias desde el nivel $|a\rangle$) definidas como:

$$\frac{S}{N} = \alpha \sqrt{\frac{n_a \eta E}{\tau_R}} \tag{38}$$

- $\frac{S}{N}$: Fondo de ruido de disparo.
- 8. Si $\frac{S}{N} = 1$ (caso límite) se obtiene de 38 el número mínimo de espínes:

$$n_a = \frac{\tau_R}{\alpha^2 \eta E} \tag{39}$$

9. El método de detección óptica permite hallar una menor cantidad de espínes en sistemas cristalinos con menos concentración de defectos.

E. Sensibilidad en Dicroísmo Magnético de Absorción

- Para aplicar lo anterior en sistemas más realistas debe considerarse la sensibilidad y además la llamada Razón de Señal a Ruido (SNR).
- 2. El ruido es limitado por el ruido de disparo y el ruido termal no es relevante, a menos que la luz incidente sea infrarroja.
- 3. El SNR viene dado por la intensidad de la luz incidente, dependente de la potencia de la fuente, de la atenuación de otros aparatos (monocromadores y filtros entre otros) y de la absorción y reflexión total de la muestra.
- 4. En el rango infrarrojo se producen problemas al depender el SNR de la eficiencia cuántica del detector.
- 5. Aunque por lo general la intensidad de la luz es tan alta que el ruido cuántico es mayor que el ruido de los detectores y el ruido electrónico.
- 6. Sin embargo, la intensidad de la luz se puede limitar por reacciones fotoquímicas de los defectos en estudio.
- 7. El efecto de MCDA es proporcional a la diferencia de ocupación de $|i\rangle$ entre subniveles atómicos en equilibrio térmico, descartando los efectos ópticos de bombeo.
- 8. Entonces es ventajoso trabajar a temperaturas bajas y campos magnéticos altos.
- 9. Para obtener señales de MCDA lo ideal es detectar un gran número de defectos con un una banda de absorción intensa con respecto al fondo de absorción de la muestra o a las bandas de otros defectos presentes.

- 10. Pero si hay demasiada absorción, entonces no pasará la luz suficiente a través de la muestra para que poder observarla en el detector.
- 11. Entonces se buscará evitar la pérdida de sensibilidad producida por esto, con el fin de aumentar el efecto de MCDA.
- 12. A partir de las definiciones para MCDA de 21, 22, 23 y 24, el ruido de disparo se representa como:

$$|\Delta N| = \sqrt{N} \tag{40}$$

- ullet N: Número de partículas emitidas
- $|\Delta N|$: Módulo de la diferencia entre número de partículas

$$|\Delta\alpha| = \frac{1}{d} \left| \frac{\Delta N}{N} \right| = \frac{1}{d\sqrt{N}} \tag{41}$$

- $|\Delta \alpha|$: Módulo de la diferencia del factor dieléctrico α
- d: Ancho del Cristal

$$|\Delta \epsilon| = \frac{d}{4} 2|\Delta \alpha| \tag{42}$$

- $|\Delta\epsilon|$: Módulo de la diferencia en el valor del parámetro de MCDA-Mezcla de Spin ϵ
- 13. Si se asume que $\alpha_r \simeq \alpha_l$, 42 se vuelve:

$$|\Delta\epsilon| = \frac{1}{2} \frac{\sqrt{N}}{N} = \frac{1}{2\sqrt{N_0}} e^{\frac{\alpha d}{2}} \tag{43}$$

- N_0 : Número de Partículas inicial.
- 14. Se optimiza con respecto a la concentración

$$SNR = \left| \frac{\epsilon}{\Delta \epsilon} \right| = 2\sqrt{N_0} \epsilon' c e^{-\frac{\alpha' c d}{2}} \tag{44}$$

- \bullet SNR: Razón de Señal a Ruido
- $\epsilon = c\epsilon'$ (c pequeño)
- $\alpha = c\alpha'$ (c pequeño)
- 15. Para optimizar la SNR se evalúa cuando: $\frac{\delta(SNR)}{\delta c} = 0$

$$\frac{\delta SNR}{\delta c} = 2\sqrt{N_0}\epsilon'(1 - \frac{\alpha'dc}{2})e^{-\frac{\alpha'cd}{2}} = 0 \qquad (45)$$

16. La condición se cumple en 45 si $\alpha'dc = \alpha d = 2$, que corresponde a la densidad óptica de $|log(e^{-2})| = 0.87$. Por lo que no es bueno trabajar con densidades ópticas muy altas o muy bajas.

F. Sensibilidad en EPR ópticamente detectado

- 1. Para hacer una detección óptica de EPR se debe elegir una temperatura baja y un campo magnético alto.
- 2. Se debe trabajar para poder alcanzar estos valores, bajo el **punto lambda** (temperatura máxima para tener una buena medición).
- 3. Sin embargo, trabajar a temperatura baja podría llevar a tiempos de relajación para la muestra demasiado grandes para modular las ondas y para que el método de detección sea eficaz.
- 4. Se podría entonces trabajar a una temperatura mayor sin que se arruine el resto del montaje experimental, una cámara de gas como ambiente y usando espectroscopía de modulación.
- 5. Dado que el MCDA es proporcional a $\frac{B_0}{T}$ a baja temperatura, los cambios pequeños de temperatura se podrían malinterpretar como señales de Doble Resonancia Electrón-Núcleo.
- 6. Se puede ocupar una modulación de cualquier tipo, por pequeña que sea.
- 7. Para evaluar la eficiencia del método, se cambia rápidamente y en un rango pequeño el campo magnético existente haciendo un aumento y una disminución, evaluando la diferencias entre ambas.
- 8. Para altos campos magnéticos se necesita frecuencias de microondas.
- 9. Es común usar una frecuencia de 24GHz (llamada **Banda K**) o de 35GHz (llamada **Banda Q**).
- Para frecuencias más altas se deberá usar Resonadores Cuasiópticos.
- 11. Sin embargo, dado que el tamaño de la muestra es pequeño, podría no haber suficiente absorción de luz, y aún menos cuando la muestra es pequeña.
- 12. Las diferencias de población entre los subniveles magnéticos también se pueden influenciar por efectos de bombeo óptico.
- 13. Como los efectos dependen de parámetros de mezcla de espín y reglas de selección óptica, impiden la predicción sobre la sensibilidad.
- 14. Aún así, es útil tener capacidad experimental para modular el bombeo con luz (con sin polarizar), o para variar las frecuencias de modulación.
- 15. Se obtiene como resultado una frecuencia de modulación óptima que dependerá de la relajación espínred cristalina y, dependiendo del experimento, de la temperatura del sistema.

- Por otra parte, el bombeo óptico también puede acortar efectivamente el tiempo de relajación espínred cristalina.
- 17. Esto podría ser útil para un tiempo muy largo, de manera que se acorta el tiempo con el bombeo y luego se pueden aplicar técnicas de modulación.
- 18. Para detectar estados excitados por el método MC-PE, la diferencia de población de los subniveles magnéticos son determinadas ante todo por el bombeo.
- 19. Es necesaria una temperatura baja para hacer un tiempo de vida radiativo desde el $|k\rangle$ relajado tan largo como sea posible para poder cambiar las poblaciones por transiciones de microondas.

IV. EJEMPLOS

Los siguientes ejemplos corresponden a revisiones bibliográficas basadas en (?) y (?), las que serán explicadas usando papers más recientes, privilegiando resultados en centros de color y defectos en alótropos de carbono.

A. Espectro de Excitación de MCDA de Defecto

- Un defecto se puede identificar por la variación del cambio en el Dicroísmo (MCDA) con respecto a la energía al irradiar con Rayos X a Temperatura ambiente, que genera un espectro de absorción.
- 2. Se pueden medir con un **espectrómetro de** Transformada de Fourier.
- El MCDA Es realizable al excitar un centro de color con un laser y permite hallar defectos en semiconductores.
- 4. El MCDA Espacialmente Resuelto es un método no destructivo para medir la distribución espacial de defectos (por ejemplo, para hacer nanoelectrónica).
- 5. Esto no es posible de hacer con un EPR tradicional, pero si lo es con MCDA (dentro de las limitaciones de la sección transversal del rayo de luz).

B. Medición de Tiempo de Relajación para una red de espínes

 Medir tiempo de relajación para una red de espínes usando EPR convencional puede no funcionar, porque la difusión de spines puede variar el resultado.

- 2. Pero usando MCDA se puede obtener ese mismo tiempo de relajación de manera simple usando el siguiente método:
 - a) Se obtiene la polarización de $|i\rangle$ a partir del equilibrio térmico haciendo un cambio rápido de temperatura o campo magnético o aplicando un pulso de microondas.
 - b) Se observa el retorno del MCDA al equilibrio térmico. El tiempo que demore este proceso será el tiempo de relajación.
- 3. Este método tiene como principal ventaja que el MCDA solo depende de la magnetización longitudinal.
- 4. El proceso de relajación cambia de dominante directo a un proceso de Raman.
- 5. Los tiempos de relajación que pueden medirse con este método son del órden de $10 100 \mu s$.
- La desventaja del método ocurre al tratar de medir tiempos menores, donde se puede producir acoplamiento.

C. Determinación de estado de espín

- Para encontrar la carga de un defecto, es útil intentar tener un método para detectar las muy pequeñas diferencias entre niveles para medir el espectro de EPR.
- 2. Se puede usar MCDA para hallar el estado de espín, considerando que 28 muestra que ϵ incluye información diamagnética y paramagnética

$$P = g_e \mu_B S B_s (\beta g_e \mu_B B_0) \tag{46}$$

- lacktriangle P: Polarización de Spin
- ullet S: Operador de Spin
- B_0 campo magnético inicial.
- 3. El Campo Magnético producido por el espín es

$$B_s(x) = \frac{1}{S} \left[\left(S + \frac{1}{2} \right) coth(S + \frac{1}{2}) x - \frac{1}{2} coth(\frac{1}{2}) \right]$$
 (47)

- $B_s(x)$: Campo Magnético inducido por el spin
- $x = \beta g_e \mu_B B_0$
- 4. El valor de P de 46 no puede ser usado para medir espín por MCDA porque contiene un término diamagnético.
- 5. Usando B(x) es posible optener ϵ solo dependiente de elementos paramagnéticos

$$R_{exp} = \frac{\epsilon(B_1, T_2) - \epsilon(B_1, T_2)}{\epsilon(B_2, T_1) - \epsilon(B_2, T_2)} = \frac{\epsilon_p(B_1, T_2) - \epsilon_p(B_1, T_2)}{\epsilon_p(B_2, T_1) - \epsilon_p(B_2, T_2)}$$
(48)

- R_{exp} : Razón definida para hallar ϵ
- $\epsilon(B_i, T_i)$: Coeficiente de MCDA para campo magnético B_i y temperatura T_i
- $\epsilon_p(B_i, T_i)$: Parte paramagnética del coeficiente de MCDA para campo magnético B_i y temperatura T_i
- 6. Y, usando la proporcionabilidad del ϵ_p respecto al campo de espín

$$\epsilon_p \propto SB_s(x)$$
 (49)

7. La razón de 48 es

$$R_{exp}(S) = \frac{B_s(S, \frac{B_1}{T_2}) - B_s(S, \frac{B_1}{T_2})}{B_s(S, \frac{B_2}{T_2}) - B_s(S, \frac{B_2}{T_2})}$$
(50)

- $R_{exp}(S)$: Razón definida en 48, dependiente de S.
- $B_s(S, \frac{B_i}{T_i})$: Campo magnético inducido por el spin, dependiente del operador de espín S, el campo magnético B_i y la temperatura T_i
- 8. Por ende, se puede obtener R_{exp} modificando S, y el valor de S del sistema será donde $R_{exp} = R(S)$.
- 9. El efecto mostrado anteriormente produce una pequeña separación entre niveles con magnetización

$$M = \frac{\mu}{2} \left[g_i tanh\left(\frac{g_i \beta \mu_B B}{2}\right) + g_k^* tanh\left(\frac{g_k^* \beta \mu_B B}{2}\right) \right] \quad (51)$$

- M: Magnetización
- g_1 : Degeneración del nivel $|i\rangle$
- g_2 : Degeneración del nivel $|k\rangle$

D. Espectroscopía de Estados de Rydberg

- 10. Cuando $|k\rangle$ se puebla por bombeo óptico del Laser L_1 , las transiciones a niveles superiores $|m\rangle$ se pueden lograr con un segundo Laser L_2 .
- 11. Esta excitación de 2 pasos se puede ver como el caso resonante de una excitación con 2 fotones con frecuencias diferentes $\hbar\omega_1$ y $\hbar\omega_2$.
- 12. Al tener los estados $|i\rangle$ y $|m\rangle$ la misma paridad, no se pueden alcanzar con solo una transición de fotones.
- 13. Con 2 Laser de luz visible, se pueden alcanzar niveles $|m\rangle$ con una energía de excitación de hasta 6eV, doblando los estados alcanzables si se dobla la intensidad.
- 14. Este tipo de energías son las que hacen accesibles a los niveles de Rydberg de la mayoría de los átomos.

- 15. Las características espectrópicas de los Estados de Rydberg permiten el estudio de problemas fundamentales de Óptica Cuántica, Dinámica No Lineal y Conductas Caóticas de sistemas cuánticos, lo que motiva su estudio detallado.
- 16. Se define el término T_n para un nivel Rydberge

$$T_n = P_{ion} - \frac{R}{(n - \delta(n, l))^2} = P_{ion} - \frac{R}{n^{*2}}$$
 (52)

- \blacksquare T_n : Valor de un nivel de Rydberg
- P_{ion} : Potencial de Ionización
- n: Número cuántico principal del nivel
- $\delta(n, l)$: Defecto existente, dependiente de n y el momento angular l
- R: Constante de Rydberg
- $n^* = n \delta(n, l)$
- 17. El defecto describe la desviación del potencial real del núcleo. La ecuación 52 tiene forma de Coulomb.
- 18. Por lo general se empieza la investigación de átomos de Rydberg con átomos alcalinos ya que con ellos es más simple hacer celdas o rayos.
- 19. Por su baja energía de ionización, sus estados de Rydberg se pueden alcanzar por excitación con 2 lasers en espectro visible.

E. Bombeo de Emisión Estimulada

- 1. Para una doble resonancia óptica-óptica de tipo Λ el Laser de sonda induce transiciones decrecientes desde $k=|1\rangle$ hasta $f=|m\rangle$, lográndose un **Bombeo de Emisión Estimulada**.
- 2. Para un bombeo monocromático y 2 láseres de sonda, la condición de resonancia de ambos con una partícula en movimiento es:

$$\omega_1 - \mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{v} - (\omega_2 - \mathbf{k}_2 \cdot \mathbf{v}) = \frac{E_m - E_1}{\hbar} \pm \Gamma_{m1}$$
 (53)

- ω_1 : Frecuencia del Laser 1
- ω_2 : Frecuencia del Laser 2
- ullet v: Velocidad de la partícula
- \mathbf{k}_1 : Vector de onda del Laser 1
- k₂: Vector de onda del Laser 2
- E_m : Energía de estado $|m\rangle$
- E_i : Energía de estado $|i\rangle$
- $\Gamma_{m1} = \gamma_1 + \gamma_m$: Suma de anchos no homogéneos:

F. Etiquetado de Polarización

- Muchas veces es necesario ganar una comprensión en un mayor rango del espectro de Doble Resonancia Óptica-Óptica con menor resolución, antes de escanear secciones de la muestra.
- 2. Se requiere un **Etiquetado de Polarización**, introducida por Schawlow y su grupo.
- 3. Un Laser de bombeo polarizado L_1 orienta a las moléculas en un nivel inferior seleccionado $|i\rangle$ o un nivel superior $|k\rangle$, etiquetando estos niveles.
- 4. En lugar de un Laser de sonda de un solo modo, se envía un continuo espectral linealmente polarizado a la muestra entre 2 polarizadores cruzados.
- 5. Solo esos valores de longitud de onda λ_{lm} o λ_{km} cambian su polarización, lo que corresponde a transiciones moleculares empezando desde los llamados **niveles etiquetados** $|k\rangle$ o $|i\rangle$.
- Esas longitudes de onda se transmiten a través de un analizador cruzado, y se separan usando un espectrógrafo, grabándose ambas en un analizador multicanal o una cámara CCD.

V. AGRADECIMIENTOS

Agradecimientos a los aportes indirectos en la realización de este reporte de Luis Javier Martínez, Raúl Coto, Rafael González y Felipe Urbina, César Jara y Ariel Norambuena.

Agradecimientos también a la Beca de Doctorado de la Universidad Mayor por financiar mi vida cotidiana durante mi investigación.

REFERENCIAS

- Carbonera D. Optically detected magnetic resonance (odmr) of photoexcited triplet states. *Photosynth Res*, 102:403–414, 2009.
- Dreau A. et. al. Avoiding power broadening in optically detected magnetic resonance of single nv defects for enhanced dc magnetic field sensitivity. *Physics Review B*, 84:195–204, 2011.
- Barson M. et.al., Krausz E. The fine structure of the neutral nitrogen-vacancy center in diamond. *Nanophotonics*, 8(11): 1985–1991, 2019.
- Scheuer J. et.al., Schwartz I. Optically induced dynamic nuclear spin polarisation in diamond. New J. Phys. 1, 18-1: 30–40, 2016.
- Schirhagl R. et.al., Chang K. Nitrogen-vacancy centers in diamond: Nanoscale sensors for physics and biology. Annu. Rev. Phys. Chem., 65:83–105, 2014.
- Spaeth J. Overhof H. Point Defects in Semiconductors and Insulators. Springer, 1 edition, 9 2002. ISBN 978-3-642-62722-4
- Demtroder W. Laser Spectroscopy 2: Experimental Techniques. Springer, 5 edition, 11 2014. ISBN 978-3-662-44640-9.
- Jelezko F. Wrachtrup J. Single defect centres in diamond: A review. phys.stat.sol.(a), 13:3207–3225, 2006.