PVEMON

Monitor de nodos PVE y Backups

Guía de usuario

Versión 2.3.2 · 12 de noviembre de 2026
Licencia MIT · Dagarin

Índice

1. Qué es y qué puedes hacer
2. Entrar en PVEMon
3. Barra de título y menú
4. El Panel
5. Pantalla Backups
6. Alertas
7. Kiosko
8. Personalizar tu cuenta
9. Instalar PVEMon como app
10. Privacidad y límites de acceso
11. Anexo para administradores
12. Nodos, máquinas y Docker
13. Ajustes (administradores)
14. Seguridad y recursos
15. Novedades recientes

Qué es y qué puedes hacer

PVEMon es un monitor de solo lectura de tus servidores Proxmox VE: nodos, máquinas virtuales, contenedores LXC, Docker, discos y copias de seguridad. Te enseña el estado de un vistazo y te avisa cuando algo falla. Nunca modifica nada de tus servidores.

- **Panel** con anillos de CPU, memoria y disco de cada nodo y máquina, y avisos de lo que necesita atención.
- **Backups**: copias de Proxmox (vzdump), de NAS y otros programas (por correo), comprobación de archivos en un disco de red y la copia de PVEMon.
- **Alertas** por correo, Telegram, push, webhook y Microsoft Teams; resumen semanal.
- **Salud de los discos** (SMART, desgaste, temperatura, ZFS).
- **Kioscos** para pantallas fijas, e **instalación como app** en el móvil u ordenador.

> Si necesitas la edición solo de copias de seguridad, existe **BCKMon**, con su propia guía.

PVEMon y BCKMon comparten el mismo código y la misma base: cualquier mejora llega a las dos.

Entrar en PVEMon

Abre la dirección que te haya dado tu administrador, escribe tu usuario y tu contraseña y pulsa **Entrar**. Si tu cuenta tiene verificación en dos pasos (2FA), te pedirá también el código de tu app de autenticación. Debajo del formulario puedes elegir el idioma (Español / English).




Pantalla de acceso

> Tras 10 intentos fallidos en 15 minutos la cuenta se bloquea un tiempo. Si olvidas la contraseña, pide a un administrador que la restablezca.

Barra de título y menú

La cabecera tiene tres zonas: a la izquierda el nombre y el icono; **en el centro**, los botones de navegación; y a la derecha el aviso de alertas (si hay) y el botón **Menú**.

- **Estado**: el panel principal.
- **Backups**: el panel de copias.
- **Kiosko**: abre un kiosko en pantalla completa.




El menú: tema, opciones, Salir, versión y manual

El **Menú** reúne, de arriba abajo:

- **Tema** (Auto, Claro, Oscuro), en una sola línea, lo primero.
- Las pantallas: **Panel, Nodos, VM, LXC, Docker, Backups, Kioscos, Personalizar** y **Ajustes** (administradores). Un usuario monitor solo ve Alertas y Backups además de lo común.
- **Salir**, justo debajo de las opciones.
- Tu sesión, la versión y el botón **ChangeLog** (historial de cambios).
- **Manual · PDF**: descarga esta guía en tu idioma.

El Panel

El **Panel** es la pantalla principal: arriba, los avisos que necesitan atención; debajo, una tarjeta por nodo con anillos de CPU, memoria y disco, el estado, el tiempo encendido y la temperatura; después, las máquinas y contenedores de cada nodo. Pulsa cualquiera para abrir su detalle.


PVEMon
MONITOR DE NODOS PVE Y BACKUPS
Estado
Backups
Kiosko
1 aviso
Menú
Tu HomeLab necesita atención
pve1: 1 copia con problema
1 Proxmox encontrado en la red
Pendiente de agregar: 192.168.50.13
Agregar
PVE1
DÍAS SIN REINICIAR
016 días
ENCENDIDO
Ver
Todo en orden
Estado
ENCENDIDO
Encendido desde hace
16 d 4 h
Temperatura
58 °C
Máquinas en marcha
4 / 4
Datos de la máquina
Procesador
AMD Ryzen 5 5600U · 12 hilos
Memoria total
32 GB (la que ve el sistema)
Disco 1
Samsung 980 1TB · NVMe · 931 GB · /dev/nvme0n1
Disco 2
Crucial MX500 · SSD · 466 GB · /dev/sda
Almacenamiento local
900 GB (discos de las máquinas, sin NAS)
Sistema
Proxmox VE 9.1.1 · 6.17.2-1-pve
Salud de los discos
✔ CORRECTA desgaste máx. 23 % · temp. máx. 41 °C
Samsung 980 1TB
/dev/nvme0n1 · NVMe · 931 GB · desgaste 23 % · 40 °C
Crucial MX500 /dev/sda · SSD · 466 GB · desgaste 8 % · 40 °C
Copias de seguridad
CON PROBLEMAS 3 máquinas correctas · 1 con problema
Última copia correcta: 31 oct, 12:32
Docker: ANTIGUA — la última fue el 23 oct, 17:32. Última copia demasiado antigua
Memoria
20 GB usados
63%
de 32 GB
Windows 11 11 GB · 34 %
Docker 3,0 GB · 9 %
PVEMON 286,1 MB · 1 %
Home Assistant 2,0 GB · 6 %
Sistema y caché 3,7 GB
Libre 12 GB
Disco
310 GB usados
34%
de 900 GB
Windows 11 200 GB · usa 60 %
Docker 60 GB · usa 45 %
PVEMON 8,0 GB · usa 22 %
Home Assistant 32 GB · usa 31 %
Sin asignar 600 GB
El centro es el uso real del almacenamiento. Cada trozo es el disco asignado a la máquina.
PVE2
DÍAS SIN REINICIAR
025 días
ENCENDIDO
Ver
Todo en orden
Estado
ENCENDIDO
Encendido desde hace
25 d 11 h
Temperatura
52 °C
Máquinas en marcha
2 / 2
Datos de la máquina
Procesador
Intel Core i5-1235U · 12 hilos
Memoria total
16 GB (la que ve el sistema)
Disco
WD Blue SN570 · NVMe · 466 GB · /dev/nvme0n1
Almacenamiento local
500 GB (discos de las máquinas, sin NAS)
Sistema
Proxmox VE 9.1.1 · 6.17.2-1-pve
Salud de los discos
✔ CORRECTA desgaste máx. 12 % · temp. máx. 38 °C
WD Blue SN570 /dev/nvme0n1 · NVMe · 466 GB · desgaste 12 % · 40 °C
Copias de seguridad
✔ CORRECTA 2 máquinas correctas
Última copia correcta: 31 oct, 15:32
Memoria
6,0 GB usados
38%
de 16 GB
Frigate 5,0 GB · 31 %
Vaultwarden 190,7 MB · 1 %
Sistema y caché 833,3 MB
Libre 10 GB
Disco
120 GB usados
24%
de 500 GB
Frigate 120 GB · usa 48 %
Vaultwarden 8,0 GB · usa 18 %
Sin asignar 372 GB
El centro es el uso real del almacenamiento. Cada trozo es el disco asignado a la máquina.
Todas las máquinas y contenedores
Alias, contenedores Docker, qué se monitoriza y lo nuevo por revisar
Mostrar

El Panel




Detalle de una máquina

Pantalla Backups

Es el panel de todas las copias. Arriba, el resumen: **copias vigiladas, correctas, con problema** y, si las hay, **sin datos**. Debajo, una tarjeta por tipo de copia:

- **Copia de la propia aplicación**: la copia automática de PVEMon (siempre la primera), con su estado, la fecha de la última copia correcta, el tamaño y la alarma.
- **Copias de Proxmox**: las copias vzdump de tus máquinas y contenedores.
- **Copias de NAS y otros programas**: las que llegan por correo (Synology Hyper Backup, Duplicati, Cobian…) y las comprobaciones de archivos en un disco de red.



Pantalla Backups

Columna	Qué muestra
Copia	Nombre, origen (equipo o NAS) y un icono por tipo.
Tipo	Correo, Proxmox, archivo en un disco de red o copia de la aplicación.
Monitorizada	Punto verde: se vigila y avisa. Rojo: no se vigila.
Estado	Correcta, Con error, Antigua o Sin datos; con el motivo si hay problema.
Última correcta	Fecha y hora de la última copia buena.
Tamaño	Lo que ocupó esa copia.
Alarma en	Tiempo que falta para que salte el aviso si no llega otra copia correcta («vencida» si ya pasó).

Puedes **ordenar** por cualquier columna pulsando su título (en el móvil, con el desplegable «Ordenar por»). Pulsa una fila para abrir su ficha: arriba el estado y, junto a él, una **carita con contador** que

cambia de cara y de color según se acerca la fecha de la alarma (y entra en crisis si la copia falló o se pasó la fecha); debajo, última copia correcta, tamaño, último intento y límite. La fila de la copia de la aplicación te lleva a su configuración.



Ficha de una copia, con la carita y el contador hacia la alarma

> Si una copia sale en rojo aunque la última fue correcta, mira el motivo: suele ser que ha pasado más tiempo del permitido sin otra copia.

Alertas


Cuando algo necesita atención, el botón rojo de la cabecera cuenta los avisos y la pantalla **Alertas** los lista con su histórico. Una alerta salta cuando la condición se mantiene el tiempo configurado y se resuelve sola cuando lleva un minuto estable.

Recibes los avisos por los canales que haya configurado el administrador (correo, Telegram, push, webhook, Teams). En **Personalizar** eliges por cuáles quieres recibirlos tú.

Kiosko

Un kiosko es una pantalla de solo lectura pensada para una tele o monitor fijo: muestra los paneles que elijas, sin menús, y puede rotar entre grupos de paneles. Se abre con el botón **Kiosko** de la cabecera (en pantalla completa) y se sale con la tecla Esc.

En **Kioscos** (menú) creas y editas los tuyos con un editor de lienzo: añades paneles (resúmenes, estado de copias, texto), los colocas y les das tamaño, y puedes deshacer y rehacer. Puedes tener varios kioscos y marcar uno como principal.




Pantalla de Kioscos



Un kiosko en pantalla

Personalizar tu cuenta

Personalizar reúne lo tuyo: tu foto (se recorta en círculo), tu nombre, el idioma, el cambio de contraseña (pide la actual y la nueva, mínimo 12 caracteres), la verificación en dos pasos (2FA, con una app de autenticación y un código QR) y **Mis avisos**, donde eliges qué canales usar.



Personalizar

Instalar PVEMon como app

- **iPhone/iPad (Safari)**: Compartir → Añadir a pantalla de inicio.
- **Android (Chrome)**: menú ⋮ → Instalar aplicación.
- **Ordenador (Edge/Chrome)**: icono de instalar en la barra de direcciones.

Instalada, recibe las notificaciones push con su propio icono.

Privacidad y límites de acceso


- PVEMon solo **lee**; no modifica nada de tus servidores.
- Un usuario con rol **monitor** solo ve y recibe avisos de lo que el administrador marque como visible; no entra en Ajustes.
- PVEMon no te muestra contraseñas, claves ni direcciones internas.
- Las acciones importantes quedan en un diario de auditoría del administrador.

Anexo para administradores


Esta parte solo es útil para quien administra la aplicación; un usuario con el rol de monitor no ve estas pantallas.

Nodos, máquinas y Docker

Nodos es un listado con estado, tiempo encendido, máquinas en marcha, temperatura y barras de memoria y almacenamiento. Al pulsar un nodo se abre su ficha: datos del equipo, anillos de memoria y almacenamiento, **Discos** (salud, desgaste y temperatura), **Conexión y mantenimiento** y gráficas.




Listado de nodos



Ficha de un nodo

Para añadir un nodo pulsa **Añadir nodo o buscar en la red**: PVEMon busca Proxmox en tu red, o lo das de alta a mano con su dirección y un token de API de **solo lectura** (la pantalla muestra los comandos para crearlo).




Añadir nodo

> PVEMon solo lee. No instala actualizaciones ni reinicia nada; solo avisa de cuántas hay pendientes. El acceso SSH opcional (bloque «Preparar el acceso SSH») se limita a tres órdenes de lectura: check, temp y version.

VM y **LXC** son listados iguales, agrupados por nodo, con barras de memoria y disco. **Docker** resume los contenedores de cada máquina con Docker. En la ficha de un nodo, VM o LXC, los botones **1 h, 4 h y 24 h** activan el **modo mantenimiento**, que silencia sus alertas.



Listado de VM




Docker

Ajustes (administradores)

Ajustes se divide en pestañas. Algunas tienen a su vez pestañas de segundo nivel (por ejemplo Backups y Sistema).

Pestaña	Para qué sirve
Alertas	Activas y pospuestas, cuándo saltan (umbral, duración y gravedad) e histórico.
Backups	**Backups PVE** (copias de Proxmox por servidor) y **Otros backups** (correo, archivos en un disco de red).
Notificaciones	Correo (SMTP), **resumen semanal**, Telegram, webhook y Microsoft Teams.
Usuarios	Altas, roles, contraseñas, 2FA y acceso a cada elemento.
Sistema	Exportación a BCKMon, servicios externos (latido y API) y la copia de PVEMon a un destino.

Alertas



Ajustes › Alertas

Cada regla (nodo sin conexión, CPU alta, memoria alta, disco con fallo, copia con problema…) tiene su umbral, su duración y su gravedad, y un botón Guardar. Cada alerta activa se puede **posponer** (por ejemplo 1 hora): no avisa ni cuenta como activa y, si al terminar el plazo sigue fallando, se avisa de nuevo.

Backups: copias por correo y por archivo



Ajustes › Backups › Otros backups


Para los programas que solo avisan por correo (Synology Hyper Backup, Duplicati, Cobian, Proxmox…) se configura una **cuenta de correo (IMAP)** donde llegan los avisos; cada copia se asocia a un **origen** (el equipo o NAS) y se le indica cada cuántos días debe llegar una copia correcta. Los remitentes ya gestionados por otro lado se pueden excluir, y los correos que no se entienden se listan aparte.

Para lo que no avisa, la comprobación **«Comprobar un archivo o una carpeta en un disco de red»** mira directamente el NAS por NFS: eliges el servidor, navegas por las carpetas exportadas, fijas la antigüedad máxima y el tamaño mínimo, y se revisa cada 5 minutos. PVEMon habla NFS versión 3 y solo lee tamaño y fecha.

Formatos propios de correo: cómo se explican las plantillas

Si un programa de copia no es Synology, hay que decirle a PVEMon cómo reconocer sus correos. En **«Añadir un formato nuevo»** puedes partir de una **plantilla** (Duplicati, Cobian, Synology, Proxmox) o de una en blanco, y rellenar:

- **Cuándo es de este programa**: el asunto, el remitente o el texto contienen una palabra (por ejemplo «Cobian»).
- **Palabras de copia CORRECTA / FALLIDA**: separadas por comas; si el correo contiene alguna de las de fallo, la copia cuenta como fallida.
- **Ignorar si el asunto contiene**: para correos que no son copias (avisos de integridad, por ejemplo).




Formulario de formato nuevo, con la explicación de equipo y tarea

Cada correo se convierte en una fila del panel con un **equipo** (el origen: quien hace la copia) y una **tarea** (el nombre del trabajo de copia). Para cada uno hay dos campos:

Campo	Cuándo usarlo	Ejemplo
Equipo: nombre fijo	Todos los correos de este formato son del mismo equipo.	`PC-Oficina`
Equipo: patrón	El nombre del equipo viene dentro del correo y cambia. Un **patrón** (expresión regular) lo busca: lo que quede **entre paréntesis ( )** es el nombre.	`^\[([^\]]+)\]` saca «NAS» de «[NAS] Copia completada»
Tarea: nombre fijo	Una sola tarea para todos los correos. Vacío = se usa el asunto.	`Copia de Proxmox`
Tarea: patrón	El nombre de la tarea aparece en el correo.	`Tarea:\s*(.+)` saca «Documentos» de «Tarea: Documentos»

> Si el patrón encuentra algo, se usa; si no, se usa el nombre fijo. El **equipo es obligatorio** (fijo o patrón). Se recomienda probar la plantilla con un correo real de tu programa antes de fiarte de ella.

Notificaciones



Ajustes › Notificaciones

En esta pestaña, de arriba abajo: el **correo (SMTP)** desde el que se envían los avisos; **Enviar resumen semanal**; **Telegram** (bot y chat); **webhook** genérico (un JSON con la alerta, con clave opcional en la cabecera `X-Pvemon-Token`) y **Microsoft Teams** (webhook de un flujo de Workflows). Cada canal tiene botón de prueba y sus direcciones y claves se guardan cifradas.

Enviar resumen semanal: un mensaje a la semana con el estado de todas las copias (última correcta, tamaño, tiempo para la alarma), el espacio de los almacenes y las alertas abiertas. Eliges el día y la hora, y si va por correo (a los administradores con correo) y/o Telegram. «Guardar y enviar ahora» lo prueba.

Usuarios




Ajustes › Usuarios

Aquí se crean cuentas y se elige su rol (**administrador** o **monitor**). Un monitor solo ve y recibe avisos de lo que marques como visible. El administrador puede restablecer contraseñas y 2FA de los demás.

Sistema

Tres pestañas de segundo nivel:


- **Exportación BCKMon**: crea un archivo cifrado solo con la configuración de copias (orígenes, copias, correo, remitentes excluidos y comprobaciones de archivo; sin usuarios, kioscos ni alertas) para importarlo en BCKMon; y trae aquí lo exportado desde BCKMon, añadiendo solo lo que falte.
- **Servicios externos**: el **latido** (visita cada N minutos una dirección —Healthchecks.io, Uptime Kuma, Home Assistant— para que un servicio ajeno te avise si la aplicación deja de funcionar) y la **API de solo lectura** (claves para Home Assistant o scripts; se muestran una sola vez y no pueden cambiar nada).
- **Backups PVEMon**: la copia automática de la propia aplicación (ver más abajo).



Ajustes › Sistema › Servicios externos

Copia automática de PVEMon a un destino

La pestaña **Backups PVEMon** hace una copia cifrada de la configuración (usuarios, ajustes, claves) y la deja en el destino que elijas, con los días y horas que quieras, conservando las últimas N. La copia va cifrada con una **contraseña que tú eliges** (mínimo 8 caracteres): si la pierdes, la copia no se puede abrir.



Ajustes › Sistema › Backups PVEMon

Destino	Qué necesitas
Carpeta del servidor	Una carpeta (local o montada) visible desde el contenedor, por ejemplo `/backups`.
Servidor NFS	Servidor y carpeta exportada (NFSv3) con permiso de escritura para la IP de la aplicación.
SMB/CIFS	Servidor, recurso compartido, usuario y contraseña.
SFTP	Servidor, usuario y contraseña, y la carpeta.
Dropbox / Google Drive / OneDrive	Se conecta con una autorización de la propia nube (botón **Conectar**); no se guardan tu usuario ni tu contraseña.

Los botones **Probar conexión** y **Elegir carpeta…** comprueban el destino antes de guardar; **Copiar ahora** hace una copia al momento y **Copias en el destino** lista las que hay y permite **Restaurar**. La restauración sustituye la configuración actual, cierra las sesiones y reinicia la aplicación; solo

funciona con la misma clave secreta (`SECRET_KEY`) con la que se hizo. La copia aparece en el panel Backups, y si no se hace la que toca salta una alerta.

> Guarda tu `SECRET_KEY` y la contraseña de la copia en tu gestor de contraseñas: sin ellas, una restauración no es posible.

Seguridad y recursos

- Contraseñas con scrypt, 2FA opcional y bloqueo de cuenta tras 10 intentos fallidos en 15 minutos (y límite por IP).
- Cookie de sesión HttpOnly + SameSite=Strict (y Secure por HTTPS); caduca a los 14 días.
- Comprobación del origen de las peticiones, cabeceras de seguridad y errores genéricos.
- Claves, tokens y contraseñas guardados cifrados con `SECRET_KEY`.
- Diario de auditoría de las acciones importantes.

Recomendaciones

- Publica PVEMon solo con HTTPS (por ejemplo con Nginx Proxy Manager) y cierra el puerto 3000 al resto de la red.
- Activa 2FA a todos los usuarios.
- Guarda `SECRET_KEY` y la carpeta `data` en tus copias de seguridad.

Recursos del servidor

Recurso	Necesidad
Procesador	1 núcleo (uso casi nulo)
Memoria	~180 MB en reposo; reservar 512 MB
Disco	Imagen ~400 MB más los datos
Red	Entrada: puerto 3000. Salida: correo, Telegram, push, webhooks, NFS/SMB/SFTP o nubes de copia, nodos (8006) y Docker (2375)

Novedades recientes

El historial completo está en el botón **ChangeLog** del menú.

Versión	Novedad
2.3.x	Tarjetas de Ajustes con banda de título; «Copias por mail» en su propia tarjeta; ficha de copia con carita y contador hacia la alarma; Tema primero en el menú. Cabecera con la navegación centrada; menú reordenado (Salir tras las opciones, Tema al final en una línea, enlace al manual); resumen semanal dentro de Notificaciones («Enviar resumen semanal»); alertas en una sola tarjeta; formatos de correo mejor explicados; copia de la aplicación primera en Backups; guías PDF actualizadas y la primera de BCKMon.
2.2.x	Copia automática de la aplicación a carpeta, NFS, SMB, SFTP, Dropbox, Google Drive y OneDrive; Ajustes reorganizados con pestañas de segundo nivel; la copia propia aparece en el panel Backups.
2.0 – 2.1	Edición BCKMon (solo copias), cinco paletas de color y nombre propio por edición.
1.5.x	Castellano e inglés; imagen Docker; guía en PDF.
1.x	Primera versión estable, API de solo lectura, kioscos múltiples, discos, webhook y Teams, 2FA.