# 第五章


# 设备管理

# 主要内容

- 5.1 I/O硬件系统
- 5.2 I/O软件系统
- 5.3 磁盘存储器管理
- 5.4 UNIX字符块设备管理
















#### 按设备的使用特性分类

- · 存储设备:外存、后备存储器。存取速度较内存慢,但容量比内存大得多,价格便宜。
- · 输入/输出设备:键盘、鼠标、扫描仪、视频摄像;打印机、绘图仪、显示器、音像输出设备等。

#### 按设备的传输速率分类

- ・ 低速设备: 传输速率为每秒几个字节至数百个字节。典型设备有键盘、 鼠标器、语 音的输入和输出等。
- · 中速设备:传输速率在每秒钟数干个字节至数万个字节。典型设备有行式打印机、激 光打印机等。
- 高速设备:传输速率在数万个字节至数十兆字节。典型的高速设备有磁带机、 磁盘 机、 光盘机等。

输

输

出

设

备

的

分

类

#### I/O系统的组织结构



#### 按信息交换的单位分类

- 块设备:信息的存取总是以数据块为单位。典型的块设备是磁盘。其传输速率较高,通常每秒钟为几兆位;可寻址,即可随机地读/写任一块。
- 字符设备:信息的存取基本单位是字符。传输速率较低,通常每秒几个字节至数 干个字节;不可寻址。

#### 按设备的共享属性分类


• 独占设备:临界资源,即一段时间内只允许一个用户(进程)访问。

共享设备:在一段时间内允许多个进程并发访问的设备。

虚拟设备:利用大容量辅助存储器把独享设备改造成为能被多个进程共享的设备, 以提高独享设备的利用率。是一种逻辑上的I/O设备。







设

备

控

制


器

#### I/O系统的组织结构



在微机中,它通常是一块可插入主板扩展槽的电路板,也叫接口。是CPU与I/O设备之间的硬件接口,接收从CPU发来的命令,去控制一个或多个设备。





- · 接收识别命令 (控制线、控制寄存器)
- 数据交换与缓冲(数据线、数据寄存器、缓冲器)
- · 标识和报告设备的状态 (状态寄存器)
- 差错控制
- ・ 地址识別 (地址译码器)

- · 数据信号: 双向, 有缓存
- 控制信号:控制器给设备,要求其完成相

关操作

· 状态信号:设备给控制器的当前状态信号

(ready, busy, error 等)





当主机配备的外设很多时, 如何解放CPU?



#### 设置通道:

建立独立的I/O操作

通道: 具有访问内存, 执行I/O指令能力的特殊协处理器;

数据的传送、I/O操作的组织、管理及其结束处理尽量独立于CPU。

- 操作系统根据I/O请求和分配到的通道,编制通道程序,并存入内存,将起 始地址送入通道内的地址字寄存器:
- 向通道发送一条启动I/O指令(包含设备地址);
- 通道依次从内存取I/O指令,解释指令,控制设备控制器,进行实际I/O操 作;
- 全部通道程序执行结束后,中断CPU。

通

通

#### I/O系统的组织结构



当主机配备的外设很多时, 如何解放CPU?




设置通道:

建立独立的I/O操作

通道: 具有访问内存, 执行I/O指令能力的特殊协处理器;

数据的传送、I/O操作的组织、管理及其结束处理尽量独立于CPU。

#### 一段通道程序:



为提高通道的利用率,可以将其供多个设备共享。

2024-2025-1, Fang Yu


10





11

#### (1) 字节多路通道



以字节为单位传输信息。每个设备分时占用一个很短短的时间片,不同的设备在自分得的时间,不同的设备,实现数据的连接,实现数据的传输。

类似于分时系统

通道




#### (2) 数据选择通道

字节多路通道不适于连接高速设备。由于数据传输率很高,通道在传送两个字节之间只有很少的空闲时间。

· 连接多个高速设备,仅一个分配型的通道,在一段时间内只能执行一道 通道程序,执行完后转向下一通道。

#### 一段通道程序:



2024-2025-1, Fang Yu 12

通道




#### (3) 数组多路通道

数据选择通道使得在一个时段内通道被某设备独占,即使没有数据传送也无法共享通道,利用率低。

- · 结合字节多路通道和数据选择通道
- · 以分时方式同时执行多道通道程序,每执行完一条通道指令转向下一通 道。


#### 一段通道程序:






14












# 主要内容

- 5.1 I/O硬件系统
- 5.2 I/O软件系统
- 5.3 磁盘存储器管理
- 5.4 UNIX字符块设备管理












输 入输出软件 的层次结 构



进行I/O调用;格式化I/O;SPOOLING

映射;保护;阻塞;缓冲;分配

建立设备寄存器;检查状态

当I/O结束时,唤醒驱动程序

执行I/O操作





输 输 出 软 件 的 层 次结 构

I/O请求 用户进程 设备无关软件 设备驱动程序 中断处理程序 硬件

I/O应答

进行I/O调用;格式化I/O;SPOOLING

映射;保护;阻塞;缓冲;分配

建立设备寄存器: 检查状态

当I/O结束时,唤醒驱动程序

执行I/O操作

- > 接收上层软件发来的抽象命令和参数, 转换为具体 I/O操作要求:
- ▶ 检查I/O请求合法性,了解设备状态,传递参数,设 置设备工作方式
- > 发出I/O命令。(空闲,启动;忙碌,等待)

#### 设备驱动程序

- 为每类设备设置一个进程;
- 在整个系统中设置一个I/O进程
- 专用的设备处理程序模块供调用





# 输 输 出 软 件 的 层 次 结 构

I/O请求 用户进程 设备无关软件 设备驱动程序 中断处理程序 硬件

I/O应答

进行I/O调用;格式化I/O;SPOOLING

映射;保护;阻塞;缓冲;分配

建立设备寄存器: 检查状态

当I/O结束时,唤醒驱动程序

执行I/O操作

- 逻辑设备名到物理设备名的映射,确定相应 物理设备的驱动程序
- 设备的分配和释放
- 设备保护,禁止用户直接访问设备
- > 缓冲管理与差错控制
- 向用户层软件提供统一接口

#### 设备无关软件

设备独立性:应用程序独立于具体 使用的物理设备

- 逻辑设备 v.s.物理设备
- 设备分配灵活性
- 易于I/O重定向





# 输 输 出 软 件 的 层 次结 构

I/O请求 用户进程 设备无关软件 设备驱动程序 中断处理程序 硬件

I/O应答

进行I/O调用;格式化I/O;SPOOLING

映射;保护;阻塞;缓冲;分配

建立设备寄存器: 检查状态

当I/O结束时,唤醒驱动程序

执行I/O操作

- > 逻辑设备名到物理设备名的映射,确定相应 物理设备的驱动程序
- 设备的分配和释放
- 设备保护,禁止用户直接访问设备
- > 缓冲管理与差错控制
- 向用户层软件提供统一接口

#### 设备无关软件

设备独立性:应用程序独立于具体 使用的物理设备

- 逻辑设备 v.s.物理设备
- 设备分配灵活性
- 易于I/O重定向



#### 逻辑设备到物理设备的映射

#### 逻辑名到物理名映射的实现:

逻辑设备表: LUT (Logical Unit Tables) 用于名称映射

逻辑设备名	物理设备名	驱动程序入口地址
/dev/tty	3	1024
/dev/printer	5	2046
•••	•••	•••

逻辑设备名	系统设备表指针
/dev/tty	3
/dev/printer	5
•••	•••

#### LUT的设置方式:

> 整个系统设置一张LUT:简单,但多用户系统中,不允许重名。

> 每个用户一张LUT: 用户登录时,为该用户创建一个进程,同时建立一张LUT。



# 输 输 出 软 件 的 层 次 结 构

I/O请求 用户进程 设备无关软件 设备驱动程序 中断处理程序 硬件

I/O应答

进行I/O调用;格式化I/O;SPOOLING

映射;保护;阻塞;缓冲;分配

建立设备寄存器: 检查状态

当I/O结束时,唤醒驱动程序

执行I/O操作

- > 逻辑设备名到物理设备名的映射,确定相应 物理设备的驱动程序
- 设备的分配和释放
- > 设备保护,禁止用户直接访问设备
- > 缓冲管理与差错控制
- 向用户层软件提供统一接口

#### 设备无关软件

设备独立性:应用程序独立于具体 使用的物理设备

- 逻辑设备 v.s.物理设备
- 设备分配灵活性
- 易于I/O重定向

次

结

构



#### I/O系统的组织结构



#### 设备分配

- 在多道程序环境下,系统中的设备供所有进程共享。为防进程对系统资源无序的竞争, 规定系统设备不允许用户自行使用,须由系统统一分配。
- 2. 进程首先向设备管理程序提出资源申请,然后,由设备分配程序根据设备的固有属性( <u>独占设备、共享设备、可虚拟设备</u>),相应的分配算法(<u>先来先服务、优先级</u>)和系统 安全性考虑(<u>死锁?</u>)为进程分配资源(<u>设备和控制器</u>),形成一条数据传输通路。如 果资源暂时无法获得,进程将被放入相应的资源等待队列。








#### 设备分配

控制器标识符: controller id 控制器状态: 忙/闲 与控制器连接的通道表指针 控制器队列的队首指针 控制器队列的队尾指针

控制器表COCT:每个控制器一张,反映I/O 控制器使用状态以及和通道的连接情况等。



通道标识符: channel id 通道状态: 忙/闲 与通道连接的控制器表指针 通道队列的队首指针 通道队列的队尾指针

通道控制表CHCT:每个通道一张,包括通道标 识符;通道状态;等待通道的进程队列指针。

> 系统设备表SDT:整个系统一张表, 记录系统中所有I/O设备的信息,每 个设备占用一个表目。

输

输

出软件

的层

次结构

# 歐 I/O系统的组织结构



# 设备分配

#### COCT

控制器标识符: controller id

控制器状态: 忙/闲

与控制器连接的通道表指针

控制器队列的队首指针

控制器队列的队尾指针

#### **CHCT**


通道标识符: channelid

通道状态: 忙/闲

与通道连接的控制器表指针

通道队列的队首指针

通道队列的队尾指针



输

输

出 软

件

的层

次结

构

# 歐 I/O系统的组织结构



2

#### 设备分配

#### COCT

控制器标识符: controller id

控制器状态: 忙/闲

与控制器连接的通道表指针

控制器队列的队首指针

控制器队列的队尾指针

#### **CHCT**

通道标识符: channelid

通道状态: 忙/闲

与通道连接的控制器表指针

通道队列的队首指针

通道队列的队尾指针



LUT

若设备、控制器 或通道正忙,则 请求进程的PCB 将分别插入设备 、队列或通道的 等待队列中; ③

如果设备、控制器和通 道分配成功,则启动设 备进行数据传输。

#### 表目1 设备类型 • • • 设备标识符 表目i DCT入口 •••

设备驱动程序入口

**DCT** 

**SDT** 

DCT1 设备类型type 设备标识符: device id 设备状态: 等/不等 忙/闲 DCT2 指向控制器表的指针 重复执行次数或时间 **DCTn** 


等待队列的队首指针

2024-2025-1, Fang Yu

27



输 输 出软 件 的 层次结 构



- 逻辑设备名到物理设备名的映射,确定相应物理设备的驱动程序
- 设备的分配和释放
- > 设备保护,禁止用户直接访问设备
- > 缓冲管理与差错控制
- ▶ 向用户层软件提供统一接口




# 输 入输出软件 的层次结


构

- 缓存管理 (1)缓和CPU与I/O设备间速度不匹配的矛盾
  - (2) 减少对CPU的中断频率
  - (3) 提高CPU和I/O设备之间的并行性



# 输 入输出软件的层次结构










输入输出软件的层次结构



输

入输

# I/O系统的组织结构



#### 缓存管理

系统开辟一个内存空间作为I/O的共享缓冲区,不将缓冲区与具体设备固定在一起,而是集中管理。

当进程请求I/O时,根据需要从缓冲池里申请缓冲区;I/O处理完毕,系统收回缓冲区归还给缓冲池。

缓冲池

提高了效率,但系统却要为此付出复杂管理的代价

出软件的层次结构





输 入输出软件 的层次结 构



进行I/O调用;格式化I/O;SPOOLING

映射;保护;阻塞;缓冲;分配

建立设备寄存器;检查状态

当I/O结束时,唤醒驱动程序

执行I/O操作

#### 两种方式向内核提交I/O请求:


- 库函数
- > I/O系统调用

#### 用户空间的I/O软件



#### 虚拟设备的分配:SPOOLING技术

(Simultaneous Peripheral Operating On Line, 假脱机操作) 将一 台I/O设备虚拟成多台逻辑I/O设备



2024-2025-1, Fang Yu

34

# 主要内容

- 5.1 I/O硬件系统
- 5.2 I/O软件系统
- 5.3 磁盘存储器管理
- 5.4 UNIX字符块设备管理




#### 磁盘存储器是由磁盘、驱动器机构和控制器三部分构成

磁盘:在铝合金盘或塑料盘上的一层磁性材料作为信息存储媒体

驱动器机构: 读写磁头、可移动磁头臂以及驱动磁盘转动的机构。

控制器:包括控制读写电路、驱动磁头臂移动和磁盘转动的控制电路等。



在大容量磁盘中,一个驱动机构上安装由若干个盘片组成的盘组。

数据是按柱面来存放的,同一柱面上各磁道放满后, 再存到下一柱面

由磁盘驱动程序使用的磁盘地址空间

盘地址空间是三维地址:

< 柱面c, 磁道t, 扇区s >

构

磁


盘结



磁盘的编址方式与地址转换

## 磁盘存储器管理






盘地址空间是三维地址: <柱面*c*, 磁道*t*, 扇区*s* >

由磁盘驱动程序使用的磁盘地址空间












换



### 磁盘存储器管理









例如:一个磁盘组有100个柱面,每个柱面有8个磁道,每个盘面划分成8个扇区。现有含6400个记录的文件,记录大小与扇区尺寸相同,编号从0开始。该文件从0柱面、0磁道、0扇区顺序存放。试问:

该文件第3680号记录存放在磁盘的 号柱面, 号磁道, 号扇区。



因为,记录大小与扇区尺寸相同

所以,第3680号记录即为第3680号逻辑块

第3680号记录就放在第3680块中。(逻辑地址到物理地址)由文件系统负责

每个柱面有8\*8=64个扇区, 所以3680块位于3680/64=57号柱面;


由磁盘驱动程序负责

40

N=3680%D=32, 磁头号=32/8=4 (磁道);扇区号=32%8=0 (扇区)







磁盘驱动器工作时,以恒定的速度进行旋转。只有当磁头位于指定的磁道和该磁道中指定的扇区开始处时,才能够进行读或写操作。



磁盘的访问时间分为三个部分:

Ta=Ts (寻道时间) + Tr (旋转延迟时间) + Tt (传送时间)





# 1. 磁盘调度算法 (减少寻道时间)

提高磁盘读写效率的方法





# 提高 磁盘读写效率的方法

#### 1. 磁盘调度算法(减少寻道时间)

#### 先来先服务 FCFS

移动距离 (磁道数)		
81		
357		
171		
71		
116		
38		
136		
204		
367		
26		
16		
21		
磁头移动总距离=1604磁道		

简单但平均寻道距离较大

#### 当前磁头所在磁道号=100

#### 最短查找时间优先调度 SSTF

磁道号	移动距离	
	(磁道数)	
134	34	
192	58	
205	13	
56	149	
40	16	
29	11	
19	10	
19	0	
18	1	
3	15	
376	373	
396	20	
磁头移动总距离=700磁道		

可能导致进程饿死





#### 提 高 磁 磁 头 盘读写效率的方法 向 磁 道 数 增 加 方 向 运 动

#### 1. 磁盘调度算法(减少寻道时间)

#### 扫描SCAN (电梯算法)

#### 移动距离 (磁道数) 磁道号 134 34 192 58 13 205 171 376 20 396 56 340 16 40 11 29 10 19 19 0 18 15 磁头移动总距离=689 磁道

#### 当前磁头所在磁道号=100

#### 循环扫描 CSCAN (单向电梯)

磁道号	移动距离	
	(磁道数)	
134	34	
192	58	
205	13	
376	171	
396	20	
3	393	
18	15	
19	1	
19	0	
29	10	
40	11	
56	16	
磁头移动总距离=742 磁道		

2024-2025-1, Fang Yu 44

避免

进程

饿


死



45

- 1. 磁盘调度算法(减少寻道时间)
- 2. 磁盘高速缓存(重复读,延迟写,预读)

#### 读操作



可反复读(重用)

不仅当前进程可以 其它进程也可以

特征: 顺序, 局部性 學 缓存内容

缓存内容尽量保存时间长一点

提高


磁盘读写效率的方法

# 磁盘存储器管理



- 1. 磁盘调度算法(减少寻道时间)
- 2. 磁盘高速缓存(重复读,延迟写,预读)

#### 写操作



可反复写(重用) 写满后一次性写回

不仅当前进程可以 其它进程也可以

特征: 顺序, 局部性



缓存内容尽量保存时间长一点

2024-2025-1, Fang Yu

46



# 歐 本节小结



- 了解I/O软件系统和硬件系统
- 2 了解SPOOLING技术
- 3 掌握几种磁盘调度算法

阅读教材: 212页 ~ 228页



】E15:设备管理(基本概念)