# 第五章

# 设备管理

# 主要内容


- 5.1 I/O硬件系统
- 5.2 I/O软件系统
- 5.3 磁盘存储器管理
- 5.4 UNIX字符块设备管理 🤫 缓存管理








读操作















read()系统调用时,通过 文件系统得到dev, blkno **BufferManager:: Bread(dev, blkno)** 

按同步方式将字符块读入内存


根据dev, blkno 申请缓存 bp = this->GetBlk(dev, blkno) 返回一个在某一设备队列中加了B\_BUSY的缓存控制块

读操作













读操作

read() 系统调用时,通过 文件系统得到dev, blkno<sup>\*</sup>

按同步方式将字符块读入内存

根据dev, blkno 申请缓存 bp = this->GetBlk(dev, blkno)

**BufferManager:: Bread(dev, blkno)** 

加了B\_BUSY的 缓存控制块

返回一个在某

一设备队列中

Y

含 B DONE?

进入员的件完到的程/O操缓容统后由队为党的件完由使释队因睡中文用放列的操作。由属!

可直接利用-


返回(bp)

2024-2025-1, Fang Yu

\_/



读操作



读


操


作

#### UNIX块设备读写技术




#### 启动设备驱动
















中


断处理

### UNIX块设备读写技术



#### I/O完成,中断响应ATADriver::ATAHandler()


① 清忙



无错: 从I/O请求队列摘下第一个buf

调用 BufferManager:: IOdone(bp)

#### **BufferManager:: IOdone(bp)**





申


断

处

理

### UNIX块设备读写技术










#### I/O完成,中断响应ATADriver::ATAHandler()

① 清忙




无错: 从I/O请求队列摘下第一个buf

调用 BufferManager:: IOdone(bp)


③ 启动IO请求队列中的下一个请求

中断处理中实现了IO操作连续不断地处理














无论是否重用(是否真的发生IO操作),将<mark>B Done</mark>和B Busy的缓存控制块返回给文件系统

2024-2025-1, Fang Yu 16

读操作








```
class BufferManager {
                                                                          class ATABlockDevice : public BlockDevice
                     .....
                public:
                                                                          public:
                     void Initialize();
                     Buf* GetBlk( short dev, int blkno);
                                                                               int Open(short dev, int mode);
                     void Brelse(Buf* bp);
                                                                               int Close(short dev, int mode);
                                                                 3
                                                                               int Strategy(Buf* bp); -
                     void IOWait(Buf* bp);
文件系统
                     void IODone(Buf* bp);
                                                                               void Start();
                     Buf* Bread (short dev, int blkno);
                     void Bwrite(Buf* bp);
                     void Bdwrite(Buf* bp);
                     void Bawrite(Buf* bp);
                                              class ATADriver
                     ....;
                                              public:
                                                  /* 磁盘中断设备处理子程序 */
                                                  static void ATAHandler(struct pt regs* reg, struct pt context* context);
                                                  /* 设置磁盘寄存器, 启动磁盘进行I/O操作 */
                                                  static void DevStart(struct Buf* bp); (5)
                                                  . . . . . . .
```




18







#### 根据写入位置的不同分情况处理





写操



20

#### 根据写入位置的不同分情况处理






写操作









写 操

作

# 歐 UNIX块设备读写技术




异步写:

**BufferManager::** Bawrite(Buf\* bp)


加B ASYNC 后调用:

**BufferManager :: Bwrite(bp)** 




















25

#### 根据写入位置的不同分情况处理






写操作

作



#### UNIX块设备读写技术







无论是否重用(是否真的发生IO操作),将<mark>B Done</mark>和B Busy的缓存控制块返回给文件系统



#### 根据写入位置的不同分情况处理





写操作

操

作

## 歐 UNIX块设备读写技术



异步写:

**BufferManager::** Bawrite(Buf\* bp)

加B\_ASYNC 后调用:

**BufferManager :: Bwrite(bp)** 

延迟写:

添b\_wcount后,调用:

**BufferManager :: Bdwrite(bp)** 

加 B\_DONE, B\_DELWRI 后直接


释放到自由队尾! (二次机会)


BufferManager:: Bwrite(Buf\* bp) 清bp->b flags中: B READ, B DONE, B DELWRI, B ERROR **bp->b** wcount = 256 启动设备驱动, 将该请求块送入请求队列 异步写? Ν 等待写操作结束 **IOWait (bp) Brelse(bp)** 返回(bp)



29

#### 根据写入位置的不同分情况处理







写操作



30

#### 根据写入位置的不同分情况处理





写操作


写 操


作

### UNIX块设备读写技术



#### 根据写入位置的不同分情况处理










#### 根据写入位置的不同分情况处理








#### 根据写入位置的不同分情况处理








#### 根据写入位置的不同分情况处理







#### 根据写入位置的不同分情况处理




用



#### UNIX块设备读写技术






用




#### UNIX块设备读写技术



























#### **BufferManager::Brelse(bp)**

若该buf含B WANTED WakeUpAll(bp)

若bFreeList含B WANTED 清B WANTED标志 WakeUpAll(Free)

清B WANTED, B BUSY, B ASYNC, 保留B DELWRI, B WRITE, B READ, B DONE标志,挂自由队尾

返回

等待自由缓存 入睡的进程


在设备队列中找与 醒来后,上台,加 dev, blkno相同者 B BUSY, 返回该 找不到 缓存控制块 自由队列空











B BUSY, 启动同步 I/O,入睡 B BUSY, 加 **B WANTED** 入睡


第一个使用该缓存的进程 通过B BUSY锁住该缓存

睡眠



























关于缓

存

的

竞争

使

用

## UNIX块设备读写技术







## 磁盘存储器管理



- 1. 磁盘调度算法(减少寻道时间)
- 2. 磁盘高速缓存(重复读,延迟写,预读)



如果用户进程在顺序读文件时,能够将用户即将要读到的东西预先读到缓存里,当用户真正需要的时候,就可以重用该缓存,减少IO。

## 磁盘存储器管理



- 1. 磁盘调度算法(减少寻道时间)
- 2. 磁盘高速缓存(重复读,延迟写,预读)



Q: 如何判断?

A: 上次读的第 i 块, 这次读 i+1 块, 下次很可能读 i+2块。

如果用户进程在顺序读文件时,能够将用户即将要读到的东西预先读到缓存里,当用户真正需要的时候,就可以重用该

存,减少IO。

Q: 不是用户发起的,如何在用户进程不知 道的情况下,尽量少打扰,完成读操作?


A: 采用异步IO方式。

如何判断预测失败? 如果预测失败怎么办? 如何将预测失败的代价降到最小?

## 磁盘存储器管理



- 1. 磁盘调度算法(减少寻道时间)
- 2. 磁盘高速缓存(重复读,延迟写,预读)



预读块缓在自由缓存队列的时间里,进程如果需要(<mark>预测</mark>对),则可以随时重用;

预读块到达自由缓存队列队头,如果进程都没有用过(<mark>预测失</mark>败),则由GetBlk分配给其他盘块。





- 1. 在UNIX V6++中,试说明缓存控制块Buf 有无可能,在什么样的条件下出现下列情况:
  - (1) 同时处在自由Buf 和一个设备Buf 队列中; IO操作完成,缓存已释放:有B DONE,无B BUSY
  - (2) 同时处在某一设备Buf 队列和I/O 请求队列中; IO操作正在进行中,无B DONE,有B BUSY
  - (3) 同时处在自由Buf 和NODEV Buf 队列中;系统初启完成初始化
  - (4) 只处在某一设备Buf 队列中; Getblk中找到可以重用的缓存,将其从自由队列中摘下,返回给文件系统,但是仍然 保持在原设备队列中:有B DONE,有B BUSY
  - (5) 只处在自由Buf 队列中; (6) 只处在某一设备的I/O 请求队列中;
  - (7) 只处在NODEV Buf 队列中;
  - (8) 同时出现在自由Buf、某一设备的Buf 队列和I/O 请求队列中;
  - (9) 同时出现在一类设备的Buf 队列、另一类设备的I/O 请求队列中;



## 歐 本节小结



掌握UNIX如何利用高速缓存实现块设备读写

阅读讲义: 242页 ~ 259页



》E16:设备管理 (UNIX的缓存管理与读写技术)