

预习课

UC Day03

预习课



虚拟地址





虚拟地址









我们的程序是如何跑起来的

- 我们写好代码,经过编译后,得到可执行文件a.out。那么a.out是如何被执行起来的呢?
- a.out文件存在于磁盘上,是二进制指令和数据的集合,其内容经操作系统的管理调度被加载到物理内存,CPU再从物理内存中读取指令执行。我们写的程序就这样跑起来啦?











电脑为什么会变的很卡

- 电脑上的软件开多了,电脑会变得很"卡",这是为什么?
 - 程序被加载到物理内存,才能被CPU所执行。物理内存的空间有限,当难以满足使用需求时,操作系统会把一些长期闲置的代码和数据从物理内存缓存到磁盘上,这叫页面换出,一旦需要使用那些代码和数据,再把它们从磁盘上恢复到物理内存中,这叫页面的换入。
 - 磁盘上用来缓存物理内存数据的部分称为交换分区
 - 磁盘的读写速率要远慢于物理内存,大量的数据换入和换出,会导致电脑变得很"卡"





地址的"真假

- 我们再程序中看到的地址,真的就是物理内存的地址吗?
 - 我们在程序中所看到的或者使用的地址,并非是真实的物理内存的地址,而是经由系统内核的内存管理系统管理后所看到的虚拟地址。
 - 虚拟地址和物理地址之间存在映射对应关系。
 - 内存管理系统一方面保证物理内存的安全,避免物理内存被直接操作,同时也降低了程序员的编码难度。





预习课

直播课见



UC

C/C++教学体系



虚拟地址空间布局

内存映射的建立与解除







- 对于32位操作系统而言,每个进程所得到的虚拟地址都在一个固定的范围内,不会超出这个范围,我们把这个范围称为虚拟地址空间。
- 所谓的虚拟地址空间本质就是一个地址范围,表示程序的寻址能力。我们所看到的虚拟地址,都是在这个范围内。
- 对于32位操作系统而言,其虚拟地址空间范围从0x00000000到 0xFFFFFFF
- 其中0~3G-1的范围归用户所使用, 称为用户地址空间, 3G~4G-1的范围归内核使用, 称为内核地址空间。





- 对于64位的操作系统而言,目前应用程序没有那么大的内存需求,所以 不支持完全的64位虚拟地址。
- 64位系统上,其用户地址空间范围是:
 - 0x0000 0000 0000 0000 \sim 0x0000 FFFF FFFF FFFF
- 64位系统上,其内核地址空间范围是:
- 内核地址空间和用户地址空间之间是不规范地址空间,不允许使用。
- 用户地址空间的代码不能直接访问内核空间的代码和数据,但可以通过系统调用进入内核态,间接与系统内核交互





虚拟地址空间布局





静态库的制作和使用

- 程序中不同性质的数据,加载到内存后,其虚拟地址会被映射到虚拟地址空间中不同区域
- 用户地址空间中从低地址到 高地址布局如图:

参数和环境区	命令行参数和环境变量
栈区(stack)	非静态局部变量
↓ ↑	堆栈增长的预留空间 共享库、共享内存等
堆区(heap)	动态内存分配
BSS⊠(bss)	未被初始化的全局和静态局部变量
数据区(data)	不具常属性且被初始化 的全局和静态局部变量
代码区(text)	可执行指令、字面值常量、具有常属 性且被初始化的全局和静态局部变量









- 没有与物理地址建立起映射关系的虚拟地址,无法直接使用,我们可以通过系统调用mmap函数手动建立虚拟地址和物理地址之间的映射关系。
- #include <sys/mman.h>
- void* mmap(void* start, size_t length, int prot, int flags, int fd, off_t offset);
 - 功能:建立虚拟内存到物理内存或磁盘文件的映射:
 - 参数: start: 映射区虚拟内存的起始地址, NULL系统自动选定后返回。

length:映射区字节数,自动按页圆整。prot:映射区操作权限,可取以下值:

PROT_READ - 映射区可读

PROT WRITE - 映射区可写

PROT_EXEC - 映射区可执行

PROT_NONE - 映射区不可访问





• 参数: flags: 映射标志, 可取以下值:

MAP_ANONYMOUS-匿名映射,将虚拟内存映射到物理内存而非文件,

忽略fd和offset参数

MAP_PRIVATE - 对映射区的写操作只反映到缓冲区中并不会真正写入文件

MAP SHARED - 对映射区的写操作直接反映到文件中

MAP DENYWRITE - 拒绝其它对文件的写操作

MAP FIXED - 若在start上无法创建映射,则失败 (无此标志系统会自动调整)

fd: 文件描述符

offset: 文件偏移量, 自动按页(4K)对齐

· 返回值:成功返回映射区虚拟内存的起始地址,失败返回MAP FAILED(-1)





- #include <sys/mman.h>
- int munmap(void* start, size_t length);
 - 功能:解除虚拟内存到物理内存或磁盘文件的映射:
 - 参数: start: 映射区虚拟内存的起始地址。
 - length:映射区字节数,自动按页圆整。
 - 返回值:成功返回0,失败返回-1。
- · munmap允许对映射区的一部分解映射,但必须按页处理





谢谢



预习课

UC Day03

复习课



段错误







段错误

- 一切对虚拟内存的越权访问,都会导致段错误
 - 试图访问没有映射到物理内存的虚拟内存
 - 试图以非法方式访问虚拟内存,如对只读内存做写操作等





预习课

下节课见