Chapitre 4

Premier principe de la thermodynamique

Chapitre 4 Plan

I.	Le premier principe I.1. Enoncé I.2. Système isolé I.3. Système fermé I.4. Remarques	p. 38
II.	Transferts Thermiques : la chaleur Q	p. 42
III.	La calorimétrie – méthode des mélanges	p. 45
IV.	Travail des forces de pression IV.1. Expression du travail élémentaire IV.2 Evolution entre 2 états IV.3. Représentation graphique – Diagramme de Clapeyron	p. 46
V. Une nouvelle fonction d'état : l'enthalpie ${\cal H}$		
VI.	Application aux gaz parfaits VI.1. Lois de Joule VI.2. Relation de Mayer VI.3. Transformation adiabatique réversible d'un g.p. – Formule de Laplace	p. 52
For	mulaire	p. 55

I.1. Enoncé du premier principe

Soit E l'énergie totale d'un système (S) :
$$E = E_c^{\text{macro}} + E_p^{\text{ext}} + \underbrace{E_p^{\text{int}} + E_c^{\text{int}}}_{U}$$

Souvent en thermodynamique, les variations de E_c et E_p sont négligeables devant celles de U



- ✓ U : énergie interne : c'est une fonction d'état, c'est-à-dire qu'à chaque état macroscopique (déterminé à l'aide des variables d'état T, P, V) correspond une et une seule valeur de l'énergie interne. (Attention, la réciproque n'est pas vraie!).
- √ L'énergie interne est une grandeur extensive.
- ✓ Enoncé du <u>Premier principe</u> :

A tout système est associée une fonction d'état U appelé énergie interne. Au cours d'une transformation quelconque, la variation de U est égale à l'énergie reçue par le système

I.2. Système isolé


- Pas de disparition, ni de création d'énergie
- Pas d'échange de matière

⇒ L'énergie totale d'un système isolé se conserve

$$\Delta U_{\rm isol\acute{e}} = 0$$

I.3. Système fermé

Pas d'échange de matière



- $\mathbf{E}_{\operatorname{\acute{e}ch}}$: énergie échangée entre le milieu extérieur et le système entre les instants t_1 et t_2
- Variation totale d'énergie : $\Delta E = \Delta U + \Delta E_c^{\rm macro} + \Delta E_p^{\rm ext} = E_{\acute{e}ch}$

Si on peut négligé $\Delta E_c^{\text{macro}}$ et ΔE_p^{ext} devant ΔU : $\Delta U = E_{\acute{e}chang\acute{e}e}$

- De manière générale, les échanges d'énergie peuvent prendre deux formes :
 - ✓ W: travail échangé entre le milieu extérieur et le système (en J)

<u>convention</u>: W > 0 si le syst. reçoit du travail au milieu ext.

W < 0 si le syst. cède du travail au milieu ext.

✓ Q: chaleur échangée entre le milieu extérieur et le système (en J)

<u>convention</u>: Q > 0 si le syst. reçoit de la chaleur au milieu ext.

Q < 0 si le syst. cède de la chaleur au milieu ext.

 \Rightarrow Premier principe appliqué entre un état initial ① et l'état final ② : $\Delta U = U_2 - U_1 = W + Q$

I.4. Remarques


- ✓ U est une fonction d'état, par conséquent, sa variation △U entre deux états ne dépend que de l'état initial et de l'état final (qui doivent être des états d'équilibre thermodynamique interne), de sorte qu'on n'a pas à connaître le détail de ce qui s'est passé pendant la transformation pour faire le calcul.
- ✓ Pour une transformation infinitésimale, on aura alors : $dU = \delta W + \delta Q$
 - \triangleright *U* étant une fonction d'état, il en résulte que d*U* est une différentielle totale : si l'énergie interne U(x, y, z,...) est exprimée en fonction des paramètre x, y, z, ... définissant l'état du système, on pourra écrire :

$$dU = \frac{\partial U}{\partial x} dx + \frac{\partial U}{\partial y} dy + \frac{\partial U}{\partial z} dz + \dots$$

- \triangleright δQ et δW ne sont pas des différentielles totales \Rightarrow ils dépendent de la façon dont s'effectue la transformation.
- Attention : $\Delta W = W_2 W_1$ ou $\Delta Q = Q_2 Q_1$ n'ont aucun sens ! W et Q sont déjà des échanges d'énergie entre les états ① et ② donc W_1 ou W_2 n'existent pas.

II. Transfert thermique: la chaleur Q

- ✓ le transfert thermique est un transfert d'énergie lié aux interactions microscopiques qui conduit à une modification de l'agitation désordonnée des particules.
- ✓ <u>Exemple</u>:



T augmente : le gaz reçoit de l'énergie de l'extérieur qui se traduit par une augmentation de l'agitation des particules.

✓ Cas général : le transfert thermique ne dépend pas que de la température

$$\delta Q = dU - \delta W$$

$$\delta Q = C_v dT + I dV$$

$$\delta Q = C_p dT + k dP$$


Q en joule

 C_v : capacité thermique à volume constant (en J/K)


 C_p : capacité thermique à pression constante (en J/K)

II. Transfert thermique: la chaleur Q

√ Cas particulier : à volume constant



✓ Cas particulier: à pression constante



✓ Cas particulier: à température constant: le changement d'état

$$dT = 0 \Rightarrow \delta Q_T = l dV = k dP$$
Chaleur latente (J/m³) Chaleur latente (J/Pa)

Attention:

toutes ces cap. therm. peuvent dépendre de T


✓ Cas particulier: pour les phases condensées: solide ou liquide

Par opposition aux gaz, on pourra considérer les phases condensées comme incompressibles.

$$\Rightarrow$$
 d $V \approx 0$ \Rightarrow $\delta Q = C_P dT$ or pour ces phases : $C_p \approx C_V = C \Rightarrow \delta Q_{sol, liq} = C dT$

III. Calorimétrie - Méthode des mélanges

- La calorimétrie est la mesure des transferts thermiques (ou quantité de chaleur).
- Ces mesures calorimétriques s'effectue dans un calorimètre et elles sont fondées en général sur des bilans thermiques à pression constante : ce sont des bilans enthalpiques.
- Les techniques utilisées sont très diverses. Nous n'aborderons ici que la méthode des mélanges.
- Principe d'un calorimètre : Il s'agit d'une enceinte dans laquelle deux corps échange de l'énergie thermique. L'un constitue le système à étudier tandis que pour l'autre, les propriétés thermiques sont connues, ce qui permet de calculer le transfert thermique.
- Méthode des mélanges :



III. Calorimétrie - Méthode des mélanges

- Le système {calorimètre, eau, corps à étudier} est isolé (parois indéformables adiabatiques)
- Sachant que la pression reste constante (P_{atm}), le bilan d'énergie s'écrit :

$$\Delta H = Q_P = 0$$
 Or $Q_P = Q_{P(calorim\`{e}tre)} + Q_{P(eau)} + Q_{P(corps \`{a} \'{e}tudier)}$

• L'eau, le corps à étudier ou le calorimètre étant des solides ou liquides Q_p s'écrit : $Q_p = mc\Delta T$

$$\Rightarrow$$
 m₁c₁(T_f - T₁) + C₀(T_f - T₁) + m₂c₂(T_f - T₂) = 0


 \Rightarrow détermination de c_2

• Remarque :

Si on ne connaît pas C_0 , on la détermine en remplaçant le corps à étudier par une masse connue d'eau

	Solides		Liquide		
	Fer	Cuivre	Silice	Eau	Autres
c (J/kg/K)	460	390	750	4180	1500 - 2500

IV.1. Expression du travail élémentaire



Par définition, le travail est lié au déplacement d'une force. Toutes les parois du piston étant indéformables, le système {gaz} ne peut recevoir comme travail, que le travail de la force appliquée par le piston mobile sur le gaz : $\vec{F} = -p_{ext}S\overrightarrow{e_x}$ où S est la surface mobile.

Lors d'un déplacement élémentaire $\overrightarrow{dl}=dx\overrightarrow{e_x}$ de la paroi, le gaz reçoit le travail élémentaire : $\delta W=\overrightarrow{F}\cdot\overrightarrow{dl}=-p_{ext}Sdx$

En notant dV le volume élémentaire balayé par la paroi lors de son déplacement (c'est-à-dire que le gaz passe d'un volume V à V+dV) : $dV=S\,dx$

$$\Rightarrow \delta W = -p_{ext}dV$$

Rmq: - compression du gaz : $dV < 0 \Rightarrow \delta W > 0$: le système reçoit du travail. - détente du gaz : $dV > 0 \Rightarrow \delta W < 0$: le système cède du travail.

La transformation est suffisamment lente pour qu'à chaque instant le gaz soit en équilibre

mécanique avec l'extérieur
$$\Rightarrow$$
 p_{ext} = p

Cas d'une transformation quasi-statique :

$$\delta W = -pdV$$

Valable uniquement pour une transformation quasi-statique

IV.2. Evolution entre deux états

$$\checkmark$$
 Définition: $\delta W = -p_{ext} dV$

✓ Pour une transformation brutale :

lorsque la pression extérieure reste constante et que le système passe d'un volume V_1 à un volume V_2 :

$$W = -\int_{V_1}^{V_2} p_{ext} dV = -p_{ext} \int_{V_1}^{V_2} dV = -p_{ext} \left(V_2 - V_1 \right)$$

✓ Pour une transformation quasi-statique : $p_{ext} = p$

$$W = -\int_{V_1}^{V_2} p dV$$

 \Rightarrow Nécessité de connaître l'équation d'état pour avoir le lien entre p et V et ainsi pouvoir calculer l'intégrale.

IV.3. Représentation graphique – diagramme de Clapeyron







diagramme de Clapeyron : (V, P)






IV.3. Représentation graphique – diagramme de Clapeyron


Transformation cyclique:





U : fonction d'état

W et Q : grandeurs d'échange



 V_2

V. Une nouvelle fonction d'état : l'enthalpie

Transformation monobare


On appelle monobare une transformation qui s'effectue sous pression extérieure constante alors que pour une transformation isobare, c'est la pression du système qui est constante.


De très nombreuse évolutions thermodynamiques ont lieu au contact de l'atmosphère qui maintient une pression extérieure P_{ext} constante. Etat initial et état final étant des états d'équilibre, l'équilibre mécanique impose que la pression initiale comme la pression finale sont égales à P_{ext}

• <u>Exemple</u>:

État initial ①:
$$(P_1 = P_{ext}, V_1, T_1)$$







État initial ②:
$$(P_2=P_{ext}, V_2, T_2)$$

• Travail:
$$W = W_{1 \to 2} = -\int P_{ext} dV = -P_{ext} (V_2 - V_1) = -PextV_2 + PextV_1 = P_1 V_1 - P_2 V_2$$

• Chaleur:
$$Q = QP = Q_{1\rightarrow 2} = \int C_P dT$$

L'indice P de Q_P rappelle juste le caractère monobare de la transformation pour les résultats obtenus ici

V. Une nouvelle fonction d'état : l'enthalpie La transformation monobare

• Energie interne : $\Delta U = U_2 - U_1 = W + Q = P_1 V_1 - P_2 V_2 + Q_P$ $\implies Q_P = (U_2 + P_2 V_2) - (U_1 + P_1 V_1)$

La chaleur échangée Q apparait comme la variation d'une nouvelle fonction H appelée enthalpie et définie par :

$$H = U + PV$$

Au cours d'une transformation **monobare** entre deux états d'équilibre, le transfert thermique algébriquement reçu par un système fermé est égal à la variation d'enthalpie du système : $\Delta H = H_2 - H_1 = Q_p$

L'indice P de Q_P rappelle juste le caractère monobare de la transformation pour les résultats obtenus ici

Par construction, l'enthalpie H est une fonction d'état.

• Parallèle avec la transformation <u>Isochore</u> : $V=cste \implies dV=0$ $\implies \delta W=0 \implies W=0$ Premier principe $\implies dU=\delta Q_V$

Au cours d'une transformation **isochore** entre deux états d'équilibre, le transfert thermique algébriquement reçu par un système fermé est égal à la variation d'énergie interne du système : $\Delta U = U_2 - U_1 = Q_V$

L'indice V de Q_V rappelle juste le caractère isochore de la transformation pour les résultats obtenus ici

VI. Applications au gaz parfait VI.1. lois de joule

- <u>Gaz parfait</u>: Il n'y pas d'interaction entre les molécules du gaz parfait,
 - ⇒ l'énergie interne est donc directement l'énergie cinétique des molécules du gaz parfait
 - \Rightarrow la théorie cinétique des gaz (cf chap. 5) montre alors que :

L'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température : $dU_{g,p} = nC_{V,mol}dT$

L'enthalpie d'un gaz parfait ne dépend que de la température : $dH_{g,p} = nC_{P,mol}dT$

Ces deux relations sont valables pour tout gaz parfait quelque soit la transformation

VI. Applications au gaz parfait

VI.2. Relation de Mayer

$$H = U + PV \Rightarrow dH = dU + d(PV)$$

Pour un gaz parfait, on obtient :

$$n C_{P,mol} dT = n C_{V,mol} dT + d(PV)$$

Or $PV = nRT \Rightarrow d(PV) = nRdT$
D'où $n(C_{P,mol} - C_{V,mol}) dT = nRdT$

Pour un gaz parfait : $R = C_{P,mol} - C_{V,mol}$

• Remarques:

$$C_{P,mol} > C_{V,mol}$$

On introduit
$$\gamma = \frac{c_P}{c_V} > 1$$

	$C_{V,mol}$	$C_{P,mol}$	γ
g. p. monoatomique	$\frac{3}{2}R$	$\frac{5}{2}R$	<u>5</u> 3
g. p. diatomique	$\frac{5}{2}R$	$\frac{7}{2}R$	<u>7</u> 5

VI. Applications au gaz parfait

VI.3. Transformation adiabatique réversible d'un g.p. – Formule de Laplace

- Adiabatique : $Q = 0 \Rightarrow dU = \delta W$
- Gaz parfait : $dU = nC_{V,mol}dT$
- Réversible : $\delta W = -pdV$

$$dU = \delta W_{rev} \Rightarrow nC_{V,mol}dT + pdV = 0$$

$$nC_{V,mol}\frac{dT}{T} + \frac{p}{T}dV = 0$$

$$nC_{V,mol}\frac{dT}{T} + nR\frac{dV}{V} = 0$$

$$\frac{dT}{T} + \frac{C_{P,mol} - C_{V,mol}}{C_{V,mol}}\frac{dV}{V} = 0$$

Or
$$pV = nRT \Rightarrow \ln(p) + \ln(V) = \ln(nRT) \Rightarrow \frac{dp}{p} + \frac{dV}{V} = \frac{dT}{T}$$

On obtient donc :
$$\frac{dp}{p} + \frac{dV}{V} + (\gamma - 1)\frac{dV}{V} = 0 \Rightarrow \frac{dp}{p} + \gamma \frac{dV}{V} = 0$$
 soit par intégration : $\ln(PV^{\gamma}) = cste$

$$PV^{\gamma} = cste$$

Formule de Laplace valable pour la transformation adiabatique ET réversible d'un gaz parfait

Chapitre 4 – Premier principe de la thermodynamique

		Transformation élémentaire	Transformation entre les états ① et ②
Premier principe		$dU = \delta W + \delta Q$	$\Delta U = \int_{1}^{2} dU = U_{2} - U_{1} = W + Q$
Travail		$\delta W = -p_{ext} dV$ Si quasistatique : $\delta W = -p dV$	$W = \int_1^2 \delta W = -\int_1^2 p_{ext} dV$ Si quasistatique : $W = -\int_1^2 p dV$
Chalavia	Gaz	$\delta Q = n C_{V,mo} dT + l dV$ (à utiliser pour V=cste) $\delta Q = n C_{P,mo} dT + k dP$ (à utiliser pour P=cste) $\delta Q = dU - \delta W$ (à utiliser pour les autres cas)	$V=cste\Rightarrow Q=\int_{1}^{2}\delta Q=\int_{1}^{2}nC_{V,mo}dT$ $P=cste\Rightarrow Q=\int_{1}^{2}\delta Q=\int_{1}^{2}nC_{P,mo}dT$ Cas général : $Q=\Delta U-W$
Chaleur	Liquide Solide	$\delta Q = mC_{ma}dT$	$Q = \int_1^2 \delta Q = \int_1^2 m C_{ma} dT$
	Chgt d'état		$Q = \pm mL$

	Quelque soit la transformation	PV = nRT
		$dU = nC_{V,mo}dT$
		$dH = nC_{P,mo}dT$
Gaz Parfait		$R = C_{P,mo} - C_{V,mo}$
	Adiabatique ET réversible	$PV^{\gamma}=cste$
	monoatomique	$C_{V,mol} = \frac{3}{2}R$
	diatomique	$C_{V,mol} = \frac{5}{2}R$