PMachine: Guide d'utilisation

James Ortiz

[INFOB314/IHDCB332] Théorie des langages : Syntaxe et sémantique

Table des matières

1 Introduction




FIGURE 1 – Structure de la GPMachine

La PMachine possède ¹:

- une mémoire de données STORE de longueur maxstr + 1;
- une mémoire pour les P-instructions de longueur codemax + 1;
- un registre SP: contient l'adresse de la plus haute cellule occupée de STORE;
- un registre PC: contient l'adresse de la prochaine P-instruction à exécuter de CODE;
- un registre MP: contient l'adresse de la cellule de STORE qui correspond au début du bloc d'activation de la fonction courante.

Celle ci manipulera des éléments de type :

— entier ("i"), réel ("r"), booléen ("b"), adresse ("a");

^{1.} À noter que cette implémentation ne dispose pas d'un tas (heap), les variables sont à stocker au niveau de la pile comme cela sera montré dans ce document.

- "N" représente un type numérique : $N \in \{i, a\}$;
- "S" représente un type scalaire : $S \in \{i, b\}$;
- "T" représente un type quelconque : $T \in \{i, a, b\}$.

Remarquez que le P-Code a été créé pour la traduction de Pascal, le langage B314n'utilisera qu'une petite partie du P-Code. Ce document ne présentera que la partie nécessaire à la traduction de programmes B314, exécutable sur la PMachine qui vous est donnée.

2 Instructions

2.1 P-Instructions pour les expressions

Les instructions permettant d'effectuer des opérations numériques et booléennes fonctionnent sur le principe de la notation polonaise inversée : il faut d'abord introduire les deux opérandes avant d'effectuer l'opération. Ainsi, pour une opération binaire, l'on va d'abord charge dans la pile la première opérande qui se trouvera en STORE[SP-1], puis la deuxième opérande qui se trouvera STORE[SP], avant d'effectuer l'opération qui consommera les deux valeurs et stockera le résultat au somme de la pile (qui sera alors STORE[SP-1]).

2.1.1 Expressions numériques

P-Instruction	Signification	Condition	Résultat
add N	$STORE[SP-1] := STORE[SP-1] +_N STORE[SP];$	(N,N)	(N)
	SP := SP - 1		
sub N	STORE[SP-1] := STORE[SP-1]N STORE[SP];	(N,N)	(N)
	SP := SP - 1		
mul N	$STORE[SP-1] := STORE[SP-1] *_N STORE[SP];$	(N,N)	(N)
	SP := SP - 1		
div N	$STORE[SP-1] := STORE[SP-1] /_N STORE[SP];$	(N,N)	(N)
	SP := SP - 1		
mod N	$STORE[SP-1] := STORE[SP-1] \%_N STORE[SP];$	(N,N)	(N)
	SP := SP - 1		

Où (N,N) indique que STORE[SP] et STORE[SP-1] sont de type numérique.

2.1.2 Expressions booléennes

P-Instruction	Signification	Condition	Résultat
or b	$STORE[SP-1] := STORE[SP-1] \ or \ STORE[SP];$	(b,b)	(b)
and b	SP := SP - 1 STORE[SP-1] := STORE[SP-1] and $STORE[SP]$;	(b,b)	(b)
	SP := SP - 1	(2,2)	(~)
not b	STORE[SP] := not STORE[SP]	(b)	(b)
equ S	$STORE[SP-1] := STORE[SP-1] =_S STORE[SP];$	(S,S)	(b)
	SP := SP - 1		
les S	$STORE[SP-1] := STORE[SP-1] <_S STORE[SP];$	(S,S)	(b)
	SP := SP - 1		
grt S	$STORE[SP-1] := STORE[SP-1] >_S STORE[SP];$	(S,S)	(b)
	SP := SP - 1		

Où les valeurs VRAI et FAUX sont codées respectivement par 1 et 0 dans la P-Machine.

2.2 Lecture et écriture en mémoire

Les lectures et écritures en mémoire permettent de charger des constantes au sommet de la pile (ldc); de charger le contenu d'une case (dédiée au stockage de la valeur d'une variable par exemple) de la pile (lod) ou son adresse (lda); de charger, sur base de son adresse se situant au somme de la pile, le contenu d'une case de la pile (ind); de stocker une valeur dans la pile sur base de son adresse (sto); de calculer l'adresse d'une case de la pile (représentant une case de tableau par exemple) sur base d'une adresse de base et d'un offset (ixa); et de supprimer une valeur au sommet de la pile (pop).

P-Inst	Signification	Condition	Résultat
ldc T c	SP := SP + 1;	()	(T)
	STORE[SP] := c	Type(c) = T	
lod T d q	SP := SP + 1;	()	(T)
	STORE[SP] := STORE[ad(d,q)]	Type(STORE[ad(d,q)] = T	
lda T d q	SP := SP + 1;	()	(a)
	STORE[SP] := ad(d,q);	Type(STORE[ad(d,q)] = T	
ind T	STORE[SP] := STORE[STORE[SP]]	(a)	(T)
sto T	STORE[STORE[SP-1]] := STORE[SP];	(a,T)	()
	SP := SP - 2		
ixa v	STORE[SP-1]:= STORE[SP - 1]	(a,i)	(a)
	+ STORE[SP] * q;		
	SP := SP - 1		
pop	SP := SP - 1		

Où:

- d := différence entre profondeur de l'appel et de la déclaration (profondeur de la fonction courante profondeur de la fonction dans laquelle la variable est déclarée)
- q := adresse relative de la variable (offset)
- $\operatorname{ad}(d,q) := \operatorname{base}(d,MP) + q$
- base(d,MP) := if(d=0) then MP else base(d-1,STORE[MP+1]) fi

2.3 P-Instructions de branchement

Les branchements en PCode se font vers un label défini au niveau de code via l'instruction define. Le branchement peut être direct (ujp) ou se faire uniquement si la valeur au sommet de la pile est fausse (fjp).

P-Inst	Effet	Commentaire
define @k		définition d'une étiquette
		-
ujp @k	PC := adresse(@k)	branchement inconditionnel
fjp @k	if STORE[SP] = false then PC := adresse(@k)	branchement conditionnel
	SP := SP - 1	

2.4 P-instructions pour les procédures et fonctions

Les instructions suivantes sont utilisées lors de la définition et l'appel de procédures et fonctions. L'appel d'une procédure ou d'une fonction se fait de la manière suivante : réserver l'espace

mémoire utilisé pour le bloc d'appel (contenant entre autre l'adresse de retour) via l'instruction mst; réserver l'espace pour les paramètres et brancher vers le label de la procédure ou de la fonction via l'instruction cup; au début de l'exécution de la procédure ou de la fonction, il est nécessaire de décaler le stack pointer (SP) afin de réserver l'espace mémoire nécessaire aux paramètres et aux variables locales via l'instruction ssp (qui sera aussi utilisée au début du programme pour les variables globales); enfin, au retour de la procédure ou de la fonction, il est nécessaire de restaurer le contexte de l'appelant via l'instruction retp (pour les procédures) ou retf (pour les fonctions). À noter que l'instruction retf aura aussi pour effet, une fois le contexte de l'appelant restauré, de placer au sommet de la pile la valeur de retour de la fonction (cette valeur est stockée à l'adresse 0 du bloc d'appel introduit via l'instruction mst).

P-Instruction	Signification	Commentaire
mst d	STORE[SP+2] := base(d,MP);	où d = différence profondeur
		appel/déclaration
	STORE[SP+3] := MP;	prédécesseur dynamique
	SP := SP + 5	réserve l'espace sur la pile pour le bloc
		d'appel
cup p @fct	MP := SP-(p+4);	réserve l'espace pour les paramètres
		où p = nombre de paramètres
	STORE[MP+4] := PC;	sauver l'adresse de retour
	PC := adresse(@k)	aller à @fct
ssp s	SP := MP + s-1	s = 5 + nombre de cellules mémoire
		pour les paramètres et les variables de la
		fonction/procédure
retp	SP := MP-1;	libère l'espace occupé
	PC := STORE[MP+4];	aller à l'instruction qui suit l'appel
	MP := STORE[MP+2]	registre MP à jour
retf	SP := MP-1;	libère l'espace occupé
	SP := SP+1;	réserve une case pour la valeur de retour
	STORE[SP] := STORE[MP];	stocke la valeur de retour en haut de la pile
	PC := STORE[MP+4];	aller à l'instruction qui suit l'appel
	MP := STORE[MP+2]	registre MP à jour

Avec base(d,MP) := if (d=0) then MP else base(d-1,STORE[MP+1]) fi

2.5 P-Instructions d'arrêt du programme

Il y a deux manières d'arrêter un programme : sur une erreur (déclenchée par l'instruction chk) ou en utilisant l'instruction stp. L'instruction chk est utilisée pour vérifier les bornes d'un tableau lors de l'exécution et éviter les accès non autorisés en mémoire :

P-Inst	Signification	Condition	Résultat
chk k l	if STORE[SP] <k or="" store[sp]="">l</k>	(i)	(i)
	then error('value out of range')	Type(k)=Type(l)=(i)	

L'instruction permettant d'arrêter le programme :

P-Inst	Effet
stp	stoppe l'exécution de la PMachine

3 Traduction en P-Code

3.1 Traduction d'une instruction d'affectation

L'idée pour la traduction d'instructions en PCode est de travailler récursivement. La traduction d'un élément se fait donc sur base des traductions de ses sous-parties. À noter que l'on fera la différence entre la génération du PCode pour une expression gauche ou pour une expression droite. Le tableau suivant donne quelques règles pour la traduction de l'affectation et des opérations d'addition et de soustraction :

Fonction		Condition
PCode(z := e) =	$PCode_G(z)$	Type(z) = Type(e) = T
	$PCode_D(e)$	
	sto T	
$PCode_D(e_1 + e_2) =$	$PCode_D(e_1)$	$Type(e_1) = Type(e_2) = N$
	$PCode_D(e_2)$	
	add N	
$PCode_D(e_1 * e_2) =$	$PCode_D(e_1)$	$Type(e_1) = Type(e_2) = N$
	$PCode_D(e_2)$	
	mul N	
$PCode_D(c) =$	ldc T c	c constante et $Type(c) = T$
$PCode_G(z) =$	$lda \ T \ d(z) \ q(z)$	z variable et $Type(z) = T$
$PCode_D(z) =$	$PCode_G(z)$	z variable et $Type(z) = T$
	ind T	


Où d(z) et q(z) sont respectivement la profondeur relative et l'adresse relative de z.

Exemples L'instruction x:=2*3 avec x de type integer sera traduite de la manière suivante :


```
PCode(x := 2 * 3)
= PCode_G(x); PCode_D(2 * 3); sto i
= lda i d(x) q(x); PCode_D(2 * 3); sto i
\vdots
= lda i d(x) q(x); ldc i 2; ldc i 3; mul i; sto i
```

Si l'on considère que la variable x est située à l'adresse 0 (q(x) = 0) du contexte courant (d(x) = 0), on obtient dans la PMachine :


1. État initial de la machine :



2. Réservation d'un emplacement mémoire sur la stack pour stocker x:




3. Load de l'adresse de x situé en position 0 (q(x) = 0) du contexte courant (la différence de profondeur d(x) = 0) :




noter que si l'on avait voulu accéder depuis une fonction fct() à une variable a déclarée dans la fonction fctPere() parente de fct(), la différence de profondeur d(a) aurait été de 1. De même, si a avait été déclarée dans fctGrandPere(), d(a) vaudrait 2, etc.


4. Load de la constante entière 2 :




5. Load de la constante entière 3 :



6. Calcul de la multiplication :



7. Stockage du résultat dans x:



De la même manière, l'instruction y:=3*x+4 avec x et y de type integer sera traduite de la manière suivante :

```
PCode(y := 3 * x + 4)
= PCode_G(y); \ PCode_D(3 * x + 4); \ sto \ i
= lda \ i \ d(y) \ q(y); \ PCode_D(3 * x + 4); \ sto \ i
\vdots
```

= lda i d(y) q(y); ldc i 3; lda i d(x) q(x); ind i; mul i; ldc i 4; add i; sto i


L'évaluation paresseuse des instructions and et or peut par exemple s'implémenter en utilisant le branchement conditionnel :

```
PCode(E_1 \ or \ E_2)
= PCode_D(E_1);
not
fjp \ @true
PCode_D(E_2)
ujp \ @end
define \ @true
ldc \ b \ 1
define \ @end
```


La traduction de l'instruction x or false devient donc en PCode :

```
\begin{split} PCode(xorfalse) &= PCode_D(x); \ not; \ fjp \ @true; \ PCode_D(true); \\ &ujp \ @end; \ define \ @true; \ ldc \ b \ 1; \ define \ @end \\ &= \ lda \ i \ d(x) \ q(x); \ ind \ b; \ not \ b; \ fjp \ @true; \\ &ldc \ b \ 1; \ ujp \ @end; \ define \ @true; \ ldc \ b \ 1; \ define \ @end \\ \text{Si on exécute ce code dans la GPMachine, on obtient le résultat suivant} : \end{split}
```


1. État initial de la machine (après initialisation de la variable x):




2. Load de l'adresse de la variable x:




3. Récupération de la valeur stockée à cette adresse :




4. Négation du résultat de l'évaluation de l'expression gauche :



5. Test sur cette valeur et jump vers le label @true :



6. Restauration de la valeur true consommée par l'instruction \mathtt{fjp} au sommet de la pile :



3.2 Autres traductions

Fonction		Condition
$PCode(read \ x) =$	$PCode_G(x)$	Type(x) = N
	read	
	stoi	
$PCode(write \ x) =$	$PCode_D(x)$	Type(x) = N
	prin	
$PCode(if \ E \ then \ I_1 \ else \ I_2 \ fi) =$	$PCode_D(E)$	Type(E) = b
	fjp @else	
	$PCode(I_1)$	
	$ujp \ @fi$	
	$define \ @else$	
	$PCode(I_2)$	
	define @fi	
$PCode(while \ E \ do \ I \ od) =$	define @while	Type(E) = b
	$PCode_D(E)$	
	fjp @od	
	PCode(I)	
	ujp @while	
	define @od	

3.3 Traduction d'un programme

Fonction		Condition
PCode(Program) =	$ssp \ s$	
	$ujp \ @begin$	
	PCode(ProcDeclList)	
	$define\ @begin$	
	PCode(InstList)	
	stp	

(où ssp s effectue SP := MP + s - 1 c-à-d réserve la place dans STORE pour les variables)

3.4 Traduction des procédures, fonctions et paramètres

3.4.1 PCode pour la déclaration d'une procédure

Fonction	
PCode(ProcDecl) =	define @proc
	$ssp \ s$
	ujp @procBody
	PCode(ProcDeclList)
	define @procBody
	PCode(InstList)
	retp

3.4.2 PCode pour un appel de procédure

```
Fonction PCode(proc(e_1, e_2, ..., e_n)) = mst d
PCode_A(e_1)
PCode_A(e_2)
...
PCode_A(e_n)
cup p @proc
```

```
avec
```

```
PCode_A(e) = PCode_G(e) si e est un paramètre passé par adresse PCode_A(e) = PCode_D(e) si e est un paramètre passé par valeur
```

 $PCode_G$ pour les paramètres

```
PCode_G(x) = lda \ T \ d(x) \ q(x) si x est une variable locale ou globale de type T PCode_G(x) = lda \ T \ d(x) \ q(x) si x est un paramètre passé par valeur de type T PCode_G(x) = lod \ a \ d(x) \ q(x) si x est un paramètre passé par adresse
```

3.4.3 PCode pour la déclaration d'une fonction

Fonction	
PCode(ProcDecl) =	define @fct
	$ssp\ s$
	ujp @fctBody
	PCode(FctDeclList)
	define @fctBody
	PCode(InstList)
	retf

PCode pour une l'instruction return Contrairement aux procédures, les fonctions renvoient une valeur à l'appelant. En P-Code, la valeur est placée au sommet de la pile une fois de retour dans le contexte de l'appelant. La valeur retournée est celle située à l'adresse 0 dans le contexte de la fonction appelée. Une instruction **return** sera donc traduite en PCode de la manière suivante :

Fonction		Condition
$PCode(return \ e) =$	lda T 0 0	Type(e) = T
	$PCode_D(e)$	
	$sto\ T$	
	retf	

3.4.4 PCode pour un appel de fonction

Fonction
$$PCode(fct(e_1, e_2, ..., e_n)) = mst d$$

$$PCode_A(e_1)$$

$$PCode_A(e_2)$$
...
$$PCode_A(e_n)$$

$$cup p @fct$$

3.4.5 Bloc d'appel de procédure/fonctions

La structure du bloc d'appel d'une procédure ou d'une fonction est présenté dans la figure suivante. Cet espace est réservé sur la pile au moment de l'exécution d'une instruction mst.

adresse retour PC	numero de l'instruction qui suit appel
gestion M alloc dyn	pas utilisé
préd. dynam	MP de la fct qui appelle
préd. statique	MP de la fct englobante dans la décl.
valeur retour fct	valeur renvoyée par return

3.4.6 Exemple d'appel de fonction

L'exemple suivant (en Pascal) présente un appel de fonction avec passage de paramètres et le renvoi d'une valeur au programme appelant.

La traduction en PCode devient alors :

```
sto i
retf
; ************
; Start program :
; ************
define @begin
lda i 0 0
ldc i 2
sto i
lda i 0 0
mst 0
lod i 0 0
ldc i 3
cup 2 @addTo
sto i
\mathbf{stp}
```