Descriptif des fichiers en entrée du format ORGI

ENSEMBLE DE FICHIERS LIES AUX IMAGES ET LEUR MODELE (équivalents VAL et ECT)

Fichier MODELES.TXT (ORGI)

On trouve dans ce fichier une image par ligne. C'est le numéro de ligne qui sert de numéro d'image utilisé dans les fichiers de mesures. Les numéros qui suivent renvoient aux numéros de ligne des inconnues de modèle listées dans les fichiers VALEURS.TXT et PONDERATIONS.TXT.

Fichier PONDERATIONS.TXT (ORGI)

NOM_FICHIER MODELE	TYPE_MODELE	NB_	INCONNUE	S POND	ERATION	-DES-IN	CONNUES-DANS-OF	DRE-APP	ARITION-DANS-FI	CHIER AG	CTI=1/INAC=0
1000 0 0 2110 BTE	BTE		1 0	.0002	1						
1000 0 0 2111 BTE	BTE		1 0	.0002	1						
1001 0 0 2112 BTE	BTE		1 0	.0002	1						
1001_0_0_2113_BTE	BTE		1 0	.0002	1						
1002 0 0 2114 BTE	BTE		1 0	.0002	1						
3022 EIF	EIF		9 1	e-05	1e-07	2e-10	1.2e-05 1e-07	2e-10	2.2e-05 1e-07	2e-10	1
3023_EIF	EIF		9 1	e-05	1e-07	2e-10	1.2e-051e-07	2e-10	2.2e-051e-07	2e-10	1
3024_EIF	EIF		9 1	.e-05	1e-07	2e-10	1.2e-051e-07	2e-10	2.2e-05 1e-07	2e-10	1

3025_EIF	EIF	9	1e-05	1e-07	2e-10	1.2e-05 1e-07	2e-10	2.2e-051e-07	2e-10	1
3026 EIF	EIF	9	1e-05	1e-07	2e-10	1.2e-05 1e-07	2e-10	2.2e-05 1e-07	2e-10	1

Fichier VALEURS.TXT (ORGI)

NOM_FICHIER MODELE	TYPE_MODELE	NB_INCOM	NUES	ECARTS-	INITIAU	X-MEME-C	RDRE-QU	E-PONDE	RATIONS		
1000 0 0 2110 BTE	BTE	1			0.0						
1000 0 0 2111 BTE	BTE	1			0.0						
1001 0 0 2112 BTE	BTE	1			0.0						
1001 0 0 2113 BTE	BTE	1			0.0						
1002 0 0 2114 BTE	BTE	1			0.0						
3022 EIF	EIF	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3023 EIF	EIF	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3024 EIF	EIF	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3025 EIF	EIF	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3026 EIF	EIF	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Fichier D_VALEURS.TXT (ORGI_OUT)

Fichier donnant les écarts calculés aux valeurs du fichier VALEURS.TXT en tenant compte des PONDERATIONS Le numéro

```
-3.2252725295e-04
   2.3187515474e-04
   1.8209751294e-04
  -2.3427539528e-04
  -2.6111358153e-05
-1.988763e-05 -3.519278e-09
                             9.497402e-11 8.768861e-06 -7.833860e-08 -1.139178e-11
                                                                                      -2.235677e-05 -4.516047e-08
                                                                                                                     -1.621371e-11
                             2.213476e-11 -5.354062e-06
                                                        -7.245008e-08 -5.217776e-11
                                                                                       -1.646791e-06
-9.878843e-06 5.106026e-08
                                                                                                      1.291595e-07
                                                                                                                     4.249583e-11
-5.995901e-06
              1.517146e-07
                            1.283123e-10 -1.713407e-05 -9.811347e-08 3.709398e-11
                                                                                       -3.075744e-06
                                                                                                      2.323467e-07
                                                                                                                     -1.000508e-11
                                           7.800226e-06 -2.758795e-09 -4.318549e-10
                                                                                       -2.841972e-05
                                                                                                      1.376103e-07
-2.415732e-05 -5.331190e-08
                           3.089948e-10
                                                                                                                     6.960604e-10
-1.620002e-05 -8.723592e-08
                             1.880435e-10 -4.155536e-06
                                                          4.163718e-08 -2.131506e-10
                                                                                       -2.695336e-05
                                                                                                      1.190842e-07
                                                                                                                     1.375093e-10
```

ENSEMBLE DE FICHIERS LIES AUX POINTS D'APPUI ET LEURS MESURES

Fichier AMERS.TXT (ORGI)

C'est l'ensemble des points d'appui avec leurs coordonnées et leur précision

IDENTIFIANT_POINT	LONGITUDE	LATITUDE	ALTITUDE	D_LON	D_LAT	D_ALT	Prec_LON	Prec_LAT Prec_ALT	ACTI=1/INAC=0
AFRNOR 965	-5.3113350100e+00	3.5896049020e+01	51.880	0.000	0.000	0.000	3.54e-01	3.54e-01 5.00e-01	1
AO_20100906_1	8.7177306690e+01	4.3471107720e+01	2028.700	0.000	0.000	0.000	3.54e-01	3.54e-01 5.00e-01	1
AO_20100908_1	5.6112333010e+01	2.2186457840e+01	95.100	0.000	0.000	0.000	3.54e-01	3.54e-01 5.00e-01	1
AO_20101014_1	3.6569712900e+01	5.5114881950e+01	182.610	0.000	0.000	0.000	3.54e-01	3.54e-01 5.00e-01	1
AO_20101014_2	3.6569523110e+01	5.5114878560e+01	182.640	0.000	0.000	0.000	3.54e-01	3.54e-01 5.00e-01	1
APPUI_ITRF_10	1.3948812084e+02	3.5710342149e+01	123.527	0.000	0.000	0.000	3.54e-01	3.54e-01 5.00e-01	1
APPUI_ITRF_11	1.4113234744e+02	3.9133372275e+01	110.959	0.000	0.000	0.000	3.54e-01	3.54e-01 2.00e+00	1
APPUI_ITRF_12	1.4113282543e+02	3.9135170123e+01	116.998	0.000	0.000	0.000	3.54e-01	3.54e-01 5.00e-01	1
APPUI_ITRF_20120525_1	8.2177298018e+01	5.1343891926e+01	369.640	0.000	0.000	0.000	3.54e-01	3.54e-01 5.00e-01	1
APPUI_ITRF_20120525_2	1.0223391838e+02	5.1770261402e+01	821.610	0.000	0.000	0.000	3.54e-01	3.54e-01 2.00e+00	1

Les Prec_LON, Prec_LAT et Prec_ALT sont les précision des points issues des familles EUCLIDE (pour la plani la précision est décomposée en X et Y donc = Prec_INI/sqrt(2))

Les D_LON, D_LAT, D_ALT sont utilisés en cas d'itération, ils prennent alors les valeurs issues de D_AMERS.TXT

Le fichier AMERS_OUT.TXT créé par l'interface Euclide-ORGI est l'équivalent du fichier AMERS.TXT avec les D_ LON, D_LAT, D_ALT actualisés.

Fichier D_AMERS.TXT(ORGI_OUT)

D_LON (degrés)	D_LAT (degrés)	D_ALT (m)	(D_LON (m)	D_LAT (m)
-1.0811163163e-06	2.4427580802e-05	-4.4481474129e+00	(-9.7492824910e-02	2.7192658562e+00)
1.1340509673e-05	-1.3371862592e-05	5.2137290234e-02	(9.1616502726e-01	-1.4885489347e+00)
1.2983553910e-06	1.9798651428e-06	-9.6896143704e-03	(1.3383107268e-01	2.2039757954e-01)
4.3512530909e-06	1.0852970958e-05	-1.0068521453e+00	(2.7703241085e-01	1.2081472007e+00)
-4.3582816830e-06	5.1217591778e-06	-1.2969588848e+00	(-2.7747992568e-01	5.7015162364e-01)
-3.2450059050e-06	-1.6810773839e-05	-5.9490424647e-01	(-2.2564187742e-01	-1.8713667836e+00)
1.0197466172e-06	-1.2460114620e-05	-1.0981702164e+01	(7.0246575810e-02	-1.3870536147e+00)
1.2070401183e-06	1.3260102694e-07	1.6217207430e-03	(8.3149522636e-02	1.4761078798e-02)
-4.1881709656e-06	-3.5117245463e-06	-1.7251700147e-01	(-2.8851117292e-01	-3.9092338830e-01)
-5.3684047714e-06	-2.7418577827e-05	-2.2277234455e-01	(-3.6612140239e-01	-3.0522221219e+00)

Fichier APPUIS.TXT (ORGI)

Ce fichier donne les mesures images des amers.

Le numéro d'un amer correspond à son numéro de ligne dans le fichier AMERS.TXT.

Le numéro d'une image correspond à son numéro de ligne dans le fichier MODELES.TXT

AMER	IMAGE	LIGNE	COLONNE	Prec_LIG	Prec_COL ACTI=1/INAC=0
1	370	6291.880	9386.190	3.52e-01	3.55e-01 1
1	982	7806.310	20502.230	2.28e-01	1.84e-01 1
1	983	6516.810	17575.600	2.28e-01	1.84e-01 1
1	1045	9185.020	9382.440	3.52e-01	3.55e-01 1
1	1156	10106.250	9468.600	3.52e-01	3.55e-01 1
1	1595	8849.540	9381.790	3.52e-01	3.55e-01 1
1	1596	9770.880	9467.910	3.52e-01	3.55e-01 1
1	2929	31831.330	5399.210	6.91e-01	3.82e-01 1
1	3198	20458.170	5814.140	6.91e-01	3.83e-01 1
1	8020	31782.670	5490.480	6.89e-01	3.86e-01 1

Fichier R_APPUIS.TXT (ORGI_OUT)

Le correspondant de APPUIS.TXT en sortie, il donne les résidus aux mesures images des points d'appui

			AVANT_0	CALCUL		APRES_CALC	UL	
Num_LIG	AMER	IMAGE	RES_LIG(m)	RES_COL(m)	RES_LIG(m)	RES_COL(m)	RES_MODULE(m)	ACTI=1/INAC=0
1	1	370	3.307e+01	1.992e+01	-3.532e-01	-4.499e-01	5.719e-01	1
2	1	982	-1.123e+01	-3.112e+01	9.748e-02	1.856e-01	2.096e-01	1
3	1	983	1.293e+01	-4.360e+00	-3.249e-02	3.902e-02	5.077e-02	1
4	1	1045	-1.246e+01	4.489e+00	-1.789e-01	-3.512e-01	3.942e-01	1
5	1	1156	8.361e+00	7.403e+00	-5.360e-01	-9.762e-01	1.114e+00	1
6	1	1595	-1.180e+01	4.097e+00	5.334e-01	-5.362e-01	7.563e-01	1
7	1	1596	9.355e+00	7.519e+00	4.476e-01	-9.041e-01	1.009e+00	1
8	1	2929	4.471e+00	-7.599e+00	4.433e-01	-1.549e+00	1.611e+00	1
9	1	3198	6.195e+00	-1.974e+00	1.872e+00	-2.080e+00	2.798e+00	1
10	1	8020	1.215e+01	-5.983e+00	4.605e-02	-1.207e+00	1.208e+00	1

ENSEMBLE DE FICHIERS LIES AUX POINTS DE LIAISON ET LEURS MESURES

Fichier POINTS_LIAISON.TXT (ORGI)

Le numéro de ligne du point est son identifiant dans les traitements ORGI

IDENT POINT HAUTEUR ELLIPS D HAUTEUR IN 2.00e+01 1

```
110209 0000018
                           499.910 -8.57200053890e-01 2.00e+01 1
110209 0000023
                          1172.090 -7.58683097780e-01 2.00e+01 1
110209 0000026
                          1384.380 3.06983132250e-02 2.00e+01 1
110209 0000027
                          1750.230 -1.11875046530e-01 2.00e+01 1
110209 0000028
                          1398.230 -1.53276819030e-01 2.00e+01 1
110209 0000031
                          1390.210 7.50598502800e-03 2.00e+01 1
110209 0000035
                           457.060 -2.05127115280e+00 2.00e+01 1
110209 0000044
                           550.400 -6.73899518770e-01 2.00e+01 1
110209 0000066
                           910.650 -4.47564953660e+00 2.00e+01 1
110209 0000068
                           973.760 -9.60837024620e-01 2.00e+01 1
```

Fichier D_POINTS_LIAISON.TXT (ORGI)

Ce fichier donne juste le résidu en Z des points de liaison. Tout point de liaison a une altitude considérée comme exacte dans ORGI (exacte au sens Euclide cad comme si cette valeur était issue d'un MNT). L'interface EUCLIDE-ORGI donne une pondération de 500m en alti pour les points de liaison n'ayant qu'une altitude estimée (points homologues dans la terminologie IGN Espace). L'outil de filtrage utilisé pour les itérations ORGI met cette pondération à 1000m pour les points qui vont être désactivés en alti (résidus trop forts). Il crée à la première itération un fichier nommé POINTS_LIAISON.INI (il n'est plus crée si il existe). Ce fichier sert pour la réversibilité de la pondération ; si le résidu alti d'un point de liaison repasse en dessous du résidu max alti demandé lors des itérations, sa pondération est remise à sa pondération en entrée du calcul grâce à ce fichier .INI.

```
RESIDU_Z (m)

-8.5720005389e-01
-7.5868309778e-01
3.0698313225e-02
-1.1187504653e-01
-1.5327681903e-01
7.5059850280e-03
-2.0512711528e+00
-6.7389951877e-01
-4.4756495366e+00
-9.6083702462e-01
```

Fichier LIAISONS.TXT (ORGI)

Ce fichier donne les mesures images des points de liaison.

Le numéro d'un point correspond à son numéro de ligne dans le fichier POINTS_LIAISON.TXT. Le numéro d'une image correspond à son numéro de ligne dans le fichier MODELES.TXT

NUM_POINT	I IMAGE	LIGNE	COLONNE	Prec_LIG Prec_COL ACTI=1/INAC=0
1	3375	21479.110	6861.530	2.76e+00 1.52e+00 1
1	6763	41774.210	7053.950	2.76e+00 1.53e+00 1
2	3089	24864.900	9176.560	2.75e+00 1.54e+00 1
2	8181	24861.760	9270.870	2.75e+00 1.55e+00 1
3	3089	26708.070	9936.030	2.75e+00 1.54e+00 1
3	8181	26659.500	10030.440	2.75e+00 1.55e+00 1
4	3089	26801.580	10787.300	2.75e+00 1.54e+00 1
4	8181	26685.710	10881.530	2.75e+00 1.55e+00 1
5	3089	26641.740	9982.520	2.75e+00 1.54e+00 1
5	8181	26590.600	10076.930	2.75e+00 1.55e+00 1

Fichier R_LIAISONS.TXT (ORGI_OUT)

		AVANT CALCUL	APRES CALCUL
NUM_LIGNE N	UM_POINT IMAGE	RES_LIG(m) RES_COL(m)	RES_LIG(m) RES_COL(m) RES_MODULE(m) ACTI=1/INAC=0
1	1 3375	8.370e-03 2.253e+00	-6.030e-01 3.611e-02 6.040e-01 1
2	1 6763	-8.370e-03 -2.253e+00	6.030e-01 -3.659e-02 6.041e-01 1
3	2 3089	-3.491e+00 4.865e-01	1.162e+00 -9.747e-02 1.166e+00 1
4	2 8181	3.491e+00 -4.865e-01	-1.162e+00 9.874e-02 1.166e+00 1
5	3 3089	-5.464e+00 8.983e-01	-8.845e-01 7.043e-02 8.873e-01 1
6	3 8181	5.464e+00 -8.983e-01	8.845e-01 -7.135e-02 8.873e-01 1
7	4 3089	-5.160e+00 7.275e-01	-5.360e-01 4.190e-02 5.376e-01 1
8	4 8181	5.160e+00 -7.275e-01	5.360e-01 -4.245e-02 5.377e-01 1
9	5 3089	-5.154e+00 7.911e-01	-5.523e-01 4.274e-02 5.540e-01 1
10	5 8181	5.154e+00 -7.911e-01	5.523e-01 -4.330e-02 5.540e-01 1