

Выбор одного (тип задания)

1. ГолосовойРейтингВыбор одногоВыбор несколькихПисьменный

Введите текст вопроса

0/300

Введите текст варианта ответа

Выбрать из шаблонов

Добавить юзабилити-метрику

☐ Ссылка успеха


Настройте ссылку успеха для заданий. Смотрите в результатах, какие видео проблемные. Показать пример



Добавить

Назад

К выбору аудитории

Основное содержание <body>

Элемент	Название / текст	Подсказки	Описание/Примечание	Обязательное поле
Форма 1 для ввода		Введите текст вопроса	В поле формы можно ввести не более 300 символов Форму можно растягивать, для этого необходимо нажать правую кнопку мыши на правом нижнем угле формы  и потянуть за него. Также, если введено большое кол-во символов, то посмотреть введенный текст можно с помощью появляющегося  ролика и прокрутить его вниз/вверх. В правом нижнем углу формы через "/" отображаются цифры, где до "/" показывается кол-во символов, введенных в форму, после "/" - максимально допустимое для ввода кол-во символов. Если кол-во введенных символов превышает допустимое, то цифры загораются красным	да
Текст под формой			При вводе в поле формы более 300 символов, заполнении обязательных полей и клике на кнопку "Добавить", появляется красный текст: Введите не более 300 символов.	

Форма 2		Введите текст варианта ответа	При нажатии на поле и вводе хотя бы одного символа автоматически под ним появляется новое поле с текстом "Введите текст варианта ответа" и кнопка "Удалить" в конце поля, при проведении тех же действий в новом поле происходит тоже самое и т.д.  При нажатии на кнопку "Удалить" поле с введенными данными удаляется.	да
Ссылка	Выбрать из шаблонов	При клике справа появляется <Окно> Выбрать из шаблонов. При повторном клике на ссылке <Окно> Выбрать из шаблонов пропадает	При клике на знак "+" справа от шаблона в форме "Введите текст вопроса" появляется шаблон из <Окно> Выбрать из шаблонов. Для одного задания может быть выбран только 1 шаблон	
Ссылка	Добавить юзабилити-метрику	Открывается <Окно>Юзабилити-метрики	При наведении мышкой на значок "i" появляется подсказка: "Опросники для оценки удобства работы с сайтом или приложением"	
Радио-баттон	Ссылка успеха	Настройте ссылку успеха для заданий. Смотрите в результатах, какие видео проблемные. Показать пример	При клике на радио-баттон открывается <Окно>Ссылка успеха При наведении мышкой на значок "i" появляется подсказка: "Укажите страницу: если пользователь перейдет на нее, задание будет считаться успешно выполненным" При клике на ссылку Показать пример открывается <Окно>Показать пример (ссылка успеха)	
Кнопка	Добавить	 - активная кнопка  неактивная кнопка	Кнопка становится активной (зеленый цвет кнопки, белый цвет текста внутри неё) при условии, что все обязательные поля заполнены	



При клике на кнопку "Добавить" происходит создание задачи. При создании первой задачи, ей присваивается номер 1. При создании последующих задач, им присваиваются номера по порядку.

Под номером 2 возникает форма для выбора и создании задачи, аналогично как на странице [2. Задания](#). После этого можно выбрать другой тип задачи и создать новую задачу.

Созданную задачу можно:

- редактировать (с помощью кнопки "карандаш")
- удалить (с помощью кнопки "корзина")
- добавить или удалить "Ссылку успеха" с помощью радио-баттона "Ссылка успеха"

Кнопки внизу страницы

Элемент	Название	Ссылка
Кнопка		При нажатии на кнопку "Назад" происходит переход на страницу 1. Описание теста
Кнопка		При клике на кнопку и заполнении обязательных форм происходит переход на страницу 3. Аудитория