# Fundamentos de Arquitetura de Computadores

### Tiago Alves

Faculdade UnB Gama Universidade de Brasília





# Revisão...

Operandos MIPS				
Nome	Exemplo	Comentários		
32 Registradores	\$s0-\$s7, \$t0-\$t9, \$zero, \$a0-\$a3, \$v0-\$v1, \$gp, \$fp, \$sp, \$ra, \$at	Locais rápidos para dados: No MIPS, os dados precisam estar em registradores para a realização de operações aritméticas. O registrador MIPS \$zero sempre é igual a 0. O registrador \$at é reservado para o montador.		



# Revisão...

Assembly do MIPS					
Categoria	Instrução	Exemplo	Significado	Comentários	
Aritmética	add	add \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 + \$s3	Três operandos; dados nos registradores	
	subtract	sub \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2- \$s3	Três operandos; dados nos registradores	
	add immediate	add1 s1,\$s2,100	\$s1=\$s2 + 100	Usada para somar constantes	
Transferência de dados	load word	lw \$s1,100(\$s2)	\$s1 = Memória[\$s2 + 100]	Dados da memória para o registrador	
	store word	sw \$s1,100(\$s2)	Memória[\$s2 + 100] = \$s1	Dados do registrador para a memória	
	load byte	lb \$s1,100(\$s2)	\$s1 = Memória[\$s2 + 100]	Byte da memória para registrador	
	store byte	sb \$s1,100(\$s2)	Memória[\$s2+100] = \$s1	Byte de um registrador para memória	
	load upper immed.	lui \$s1,100	\$s1 = 100 * 216	Carrega constante nos 16 bits mais altos	
Desvio condicional	branch on equal	beq \$s1,\$s2,25	if (\$s1 == \$s2) go to PC + 4 + 100	Testa igualdade; desvio relativo ao PC	
	branch on not equal	bne \$s1,\$s2,25	if (\$s1 != \$s2) go to PC + 4 + 100	Testa desigualdade; relativo ao PC	
	set on less than	slt \$s1,\$s2,\$s3	if (\$s2 < \$s3) \$s1 = 1; else \$s1 =	Compara menor que; usado com beq, bne	
	set less than immediate	slti\$s1,\$s2,100	if (\$s2 < 100) \$s1 = 1; else \$s1 =	Compara menor que constante	
Desvio incondicional	jump	j 2500	go to 10000	Desvia para endereço de destino	
	jump register	jr \$ra	go to \$ra	Para switch e retorno de procedimento	
	jump and link	jal 2500	\$ra = PC + 4. go to 10000	Para chamada de procedimento	

#### Instruções de suporte a procedimentos

Também conhecido como funções (com retorno ou tipo void)

Passos em um procedimento:

- Colocar os parâmetros em um lugar onde o procedimento possa acessá-los;
- Transferir o controle para o procedimento;
- Adquirir recursos de armazenamento necessários para o procedimento;
- Realizar a tarefa desejada;
- Colocar o valor de retorno em um lugar onde o programa que o chamou possa acessá-lo;
- Retornar o controle para o ponto de origem.





#### Instruções de suporte a procedimentos


Qual o lugar mais rápido em que se pode armazenar/manipular dados em um sistema eletrônico?

Registradores MIPS:

- \$a0 \$a3: parâmetros para os procedimentos;
- \$v0 \$v1: valores de retorno do procedimento;
- \$ra: registrador de endereço de retorno ao ponto de origem (ra = return address).







# Instruções de suporte a procedimentos: jal (jump and link)

Link, neste caso, quer dizer que é armazenada, no registrador \$ra, o endereço da instrução que vem logo após a instrução jal Label:

Código equivalente:

addi \$ra, \$PC, 4 j Label

Por que existe a instrução jal?



# Instruções de suporte a procedimentos

```
main()
  c=soma(a,b);... /* a:=$s0; b:=$s1; c:=$v0 */
int soma(int x, int y) /* x:=$a0; y:=$a1 */
{ return x+y; }
   1000 add a0, s0, e^{x} = a
   1004 add $a1,$s1,$zero # y = b
   1008 jal soma
                            # prepara $ra e i soma
   1012 ...
   2000 soma: add $v0,$a0,$a1
   2004 jr $ra
                                     # volte p/ origem, 1012
                                  10
```





#### Usando mais registradores

**Q**: Se precisar mais de 4 argumentos e 2 valores de retorno?.

Q: Se o procedimento necessitar utilizar registradores salvos \$sx?

A: Processo conhecido por register spilling:

- Uso de uma pilha;
- Temos um apontador para o topo da pilha;
- Este apontador é ajustado em uma palavra para cada registrador que é colocado na pilha (push), ou retirado da pilha (pop).
- Em MIPS, o registrador \$29 é utilizado somente para indicar o topo da pilha: \$sp (stack pointer).





#### A Pillha

- Por razões históricas, a pilha "cresce" do maior endereço para o menor endereço.
- Para colocar um valor na pilha (push), devemos decrementar \$sp em uma palavra e mover o valor desejado para a posição de memória apontada por \$sp;
- Para retirar um valor da pilha (pop), devemos ler este valor da posição de memória apontado por \$sp, e então incrementar \$sp em uma palavra.



# Exemplo de procedimentos folha (que não chamam outros procedimentos).

```
Suponha que tenhamos o seguinte código:
int exemplo_folha (int g, int h, int i, int j)
{
   int f;
   f = (g+h) - (i+j);
   return f;
}
```

Vamos gerar o código correspondente em assembly MIPS.





# Exemplo de procedimentos folha (que não chamam outros procedimentos).

- Definição: Os argumentos g, h ,i e j correspondem aos registradores \$a0, \$a1, \$a2 e \$a3, e f corresponde a \$s0.
- Definir o rótulo do procedimento: exemplo\_folha:
- Devemos então armazenar na pilha os registradores que serão utilizados pelo procedimento:

```
addi $sp, $sp, -12 # cria espaço para 3 itens na pilha sw $t1, 8($sp) # empilha $t1 sw $t0, 4($sp) # empilha $t0
```


sw \$t0, 4(\$sp) # empilea \$t0 sw \$s0. 0(\$sp) # empilea \$s0





# Exemplo de procedimentos folha (que não chamam outros procedimentos).

Comportamento da pilha:



# Exemplo de procedimentos folha (que não chamam outros procedimentos).

Corpo do procedimento:

```
add $t0, $a0, $a1 # $t0 = g + h add $t1, $a2, $a3 # $t1 = i + j sub $s0, $t0, $t1 # f = $s0 = (g+h) - (i+j)
```

• Resultado armazenado no registrador \$v0:

```
add $v0, $s0, $zero # retorna f em $v0
```





### Exemplo de procedimentos folha (que não chamam outros procedimentos).

Antes de sair do procedimento, restaurar os valores dos registradores salvos na pilha:

```
lw $s0, 0($sp ) # desempilha $s0
lw $t0, 4($sp) # desempilha $t0
lw $t1, 8 ($sp) # desempilha $t1
addi $sp, $sp, 12 # remove 3 itens da pilha
```

Voltar o fluxo do programa para a instrução seguinte ao ponto em que a função exemplo\_folha foi chamada:
 jr \$ra # retorna para a subrotina que chamou





Versão didática:

# Exemplo de procedimentos folha (que não chamam outros procedimentos).

exemplo\_folha: addi \$sp, \$sp, -12 # cria espaço para 3 itens na pilha sw \$t1, 8(\$sp) # empilha \$t1 sw \$t0, 4(\$sp) # empilha \$t2sw \$s0, 0(\$sp) # empilha \$s0 add \$t0, \$a0, \$a1 # \$t0 = q + hadd \$t1, \$a2, \$a3 # \$t1 = i + jsub \$s0, \$t0, \$t1 # f = \$s0 = (q+h) ? (i+j)add \$v0, \$s0, \$zero # retorna f em \$v0 lw \$s0, 0(\$sp) # desempilha \$s0 lw \$t0, 4(\$sp) # desempilha \$t0 lw \$t1, 8 (\$sp) # desempilha \$t1 addi \$sp, \$sp, 12 # remove 3 itens da pilha jr \$ra # retorna para a subrotina que chamou

# Exemplo de procedimentos folha (que não chamam outros procedimentos).

#### Versão não-didática:

- Salvar o que realmente necessitar ser salvo
- Registradores \$tx não precisam ser preservados.
- Utilizar registradores \$sx onde realmente forem necessários.
- Ponderar uso de registradores com análise de desempenho.


```
exemplo_folha:
  add $v0, $a0, $a1 # $v0 = g + h
  sub $v0, $v0,$a2 # $v0 = g+h-i
  sub $v0, $v0, $a3 # f = $v0 = g+h-i-j
  jr $ra # retorna para a subrotina que chamou
```





### Procedimentos aninhados

• Suponha o seguinte procedimento aninhado:



- Problema: conflito com registradores \$ax e \$ra!
- Como resolver?



#### Procedimentos aninhados

Convenção sobre registradores:

- Uma solução é empilhar todos os registradores que precisam ser preservados.
- Estabelecer uma convenção entre subrotinas chamada e chamadora sobre a preservação dos registradores (uso eficiente da pilha).
- Definições:
  - Chamadora(Caller): função que faz a chamada, utilizando jal;
  - Chamada(Callee): função sendo chamada/receptora.





#### Procedimentos aninhados

#### Benefícios:

- programadores podem escrever funções que funcionam juntas;
- funções que chamam outras funções como as recursivas funcionam corretamente.





#### Exemplo: soma\_recursiva

• Suponha que tenhamos o seguinte código, que calcula a soma n + (n-1) + ... + 2 + 1 de forma recursiva:

```
int soma_recursiva (int n)
{
  if (n < 1)
    return 0;
  else
    return n + soma_recursiva(n-1)
}</pre>
```

• Vamos gerar o código correspondente em assembly MIPS.





#### Exemplo: soma\_recursiva

- O parâmetro n corresponde ao registrador \$a0.
- Devemos inicialmente colocar um rótulo para a função, e salvar o endereço de retorno \$ra e o parâmetro \$a0:

```
Soma_recursiva:
  addi $sp, $sp, -8 # prepara a pilha para receber 2 itens
  sw $ra, 4($sp) # empilha $ra (End. Retorno)
  sw $a0, 0($sp) # empilha $a0 (n)
```

• Na primeira vez que soma\_recursiva é chamada, o valor de \$ra que é armazenado corresponde ao endereço que está na rotina chamadora.





#### Exemplo: soma\_recursiva

ullet Vamos agora compilar o corpo da função. Inicialmente, testamos se n < 1:

```
slti $t0, $a0, 1  # testa se n < 1 beq $t0, $zero, L1  # se n>=1, vá para L1
```

 $\bullet$  Se n < 1, a função deve retornar o valor 0. Não podemos nos esquecer de restaurar a pilha.

```
add $v0, $zero, $zero  # valor de retorno é 0
addi $sp, $sp, 8  # remove 2 itens da pilha
jr $ra  # retorne para depois de jal
```

• Por que não carregamos os valores de \$a0 e \$ra antes de ajustar \$sp?





#### Exemplo: soma\_recursiva

• Se n >=1, decrementamos n e chamamos novamente a função soma\_recursiva com o novo valor de n.

```
L1: addi $a0, $a0, -1 # argumento passa a ser (n-1) jal soma_recursiva # calcula a soma para (n-1)
```

• Quando a soma para (n-1) é calculada, o programa volta a executar na próxima instrução. Restauramos o endereço de retorno e o argumento anteriores, e incrementamos o apontador de topo de pilha:

```
lw $a0, 0($sp)  # restaura o valor de n
lw $ra, 4($sp)  # restaura o endereço de retorno
addi $sp, $sp, 8 # retira 2 itens da pilha.
```





#### Exemplo: soma\_recursiva

• Agora o registrador \$v0 recebe a soma do argumento antigo \$a0 com o valor atual em \$v0 (soma\_recursiva para n-1):

```
add $v0, $a0, $v0 # retorne n + soma_recursiva(n-1)
```

• Por último, voltamos para a instrução seguinte à que chamou o procedimento:

```
jr $ra # retorne para a chamadora
```



# Exemplo: soma\_recursiva

```
Soma recursiva:
  addi $sp, $sp, -8 # prepara a pilha para receber 2 itens
  sw $ra, 4($sp) # empilha $ra (End. Retorno)
  sw $a0, 0($sp) # empilha $a0 (n)
  slti $t0, $a0, 1 # testa se n < 1
 beg $t0, $zero, L1 # se n \ge 1, v\acute{a} para L1
  add $v0, $zero, $zero # valor de retorno é O
  addi $sp, $sp, 8 # remove 2 itens da pilha
 jr $ra  # retorne para depois de jal
L1:
  addi a0, a0, a0, argumento passa a ser <math>(n-1)
 jal Soma_recursiva # calcula a soma para (n-1)
 lw $a0, 0($sp) # restaura o valor de n
 lw $ra, 4($sp) # restaura o endereço de retorno
  addi $sp, $sp, 8 # retira 2 itens da pilha.
  add $v0, $a0, $v0 # retorne n + soma_recursiva(n-1)
 jr $ra # retorne para a chamadora
```

# O que deve ser preservado?

Preservado	Não Preservado	
Registradores \$s0-\$s7	Registradores \$t0-\$t9	
Stack Pointer \$sp	Registradores \$a0-\$a3	
Pilha acima do \$sp	Pilha abaixo do \$sp	
Registrador de retorno \$ra	Registradores \$v0-\$v1	
Frame Pointer (\$fp)		
Global Pointer (\$gp) se utilizados		


# Alocando espaço para novos dados (locais) na pilha

Frame de procedimento (Registro de ativação)


- Armazenar variáveis locais a um procedimento
- Facilita o acesso a essas variáveis locais ter um apontador estável \$fp







# Alocação de memória (SPIM e MARS)



30 / 34

### Política de Convenção de Uso dos Registradores

Nome	Número do registrador	Uso
\$zero	0	O valor constante O
\$v0-\$v1	02/03	Valores para resultados e avaliação de expressões
\$a0-\$a3	04/07	Argumentos
\$t0-\$t7	08/15	Temporários
\$s0-\$s7	16-23	Valores salvos
\$t8-\$t9	24-25	Mais temporários
\$gp	28	Ponteiro global
\$sp	29	Ponteiro de pilha
\$fp	30	Pointeiro de quadro
\$ra	31	Endereço de retorno

Registrador 1 (\$at) reservado para o assembler, 26-27 para o sistema operacional

#### Exercício 1

Implemente uma rotina que calcule o enésimo valor da Série de Fibonacci

 $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, \dots$ 

Fibonacci: # \$a0=n \$v0=Fibonacci(n)

.... onde Fibonacci(0)=1, Fibonacci(1)=1

Uma solução recursiva e uma não-recursiva.

Qual possui melhor desempenho?



#### Exercício 2

Cálculo matricial:

Implemente os seguintes procedimentos:

- void Soma\_Matriz( int destino[], int origem1[], int origem2[], int n);
- void Mult\_Matriz(int destino[], int origem1[], int origem2[], int n);
- int Det\_Matriz(int origem[], int n); /\* n<4 \*/</pre>
- void Show\_Matriz(int origem[], int n);

Onde int mat[]={1,2,3,4,5,6,7,8,9}; n=3;

$$mat = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

#### Exercício 3

N-ésimo número primo:

Implemente os seguintes procedimentos:

• Implemente um procedimento em Assembly MIPS que dado o argumento de entrada N, retorne o Nésimo número primo, e compile o programa principal abaixo.

```
void main()
{
   int n,np;
   printf("n=");
   scanf("%d",&n);
   np=primo(n);
   printf("o %d-esimo primo e: %d\n",n,np);
}
```



