Fundamentos de Arquitetura de Computadores

Tiago Alves

Faculdade UnB Gama Universidade de Brasília





Simuladores SPIM/MARS: chamadas de sistema

Implementa o montador, pseudo-instruções, simula um sistema operacional com funções de Entrada/Saída em console próprio.

Ex.: Aplicação que escreve na tela: the answer = 5

```
.data
str:
   .asciiz "the answer = "
   .text
   1i
      $v0, 4 # código de chamada ao sistema para print str
   la $a0, str
                     # endereço da string a imprimir
   syscall
                     # imprime a string
   li $v0, 1
                     # código de chamada ao sistema para print int
   li $a0,5
                     # inteiro a imprimir
   svscall
                     # imprime
```

Simuladores SPIM/MARS: chamadas de sistema

Service	System call code	Arguments	Result
print_int	1	\$a0 = integer	
print_float	2	\$f12 = float	
print_double	3	\$f12 = double	
print_string	4	\$a0 = string	
read_int	5		integer (in \$v0)
read_float	6		float (in \$f0)
read_double	7		double (in \$f0)
read_string	8	a0 = buffer, a1 = length	
sbrk	9	\$a0 = amount	address (in \$v0)
exit	10		
print_char	11	\$ a 0 = char	
read_char	12		char (in \$v0)
open	13	\$a0 = filename (string), \$a1 = flags, \$a2 = mode	file descriptor (in \$a0)
read	14	\$a0 = file descriptor, \$a1 = buffer, \$a2 = length	num chars read (in \$a0)
write	15	\$a0 = file descriptor, \$a1 = buffer, \$a2 = length	num chars written (in \$a0)
close	16	\$a0 = file descriptor	
exit2	17	\$a0 = result	

```
Exemplo: clear (ponteiro vs. array)
```

```
Objetivo: Zerar os componentes do array de tamanho size
```

```
void clear1(int array[], int size)
{
  int i;
  for(i=0;i<size;i++)
    array[i]=0;
}

void clear2(int *array, int size)
{
  int *p;
  for(p=&array[0];p<&array[size];p++)
    *p=0;
}</pre>
```

Qual o mais eficiente?





Exemplo: clear (ponteiro vs. array)

Objetivo: Zerar os componentes do array de tamanho size

```
void clear1(int array[], int size)
                                                           void clear2(int *array, int size)
  int i:
                                                             int *p;
  for(i=0:i<size:i++)
                                                             for (p=&array[0];p<&array[size];p++)
   arrav[i]=0:
                                                               *p=0:
clear1: move $t0,$zero
                                                           clear2: move $t0.$a1
                                                                                    # $t0 = size
                        # i = 0
Loop1: sll $t1,$t0,2
                        # \$t1 = 4 * \$t0
                                                                   move $t5,$a0
                                                                                    # $t5 = &arrav[0]
  add $t2.$a0.$t1
                                                           Loop2: sw zero,0(t5) # array[i] = 0
                        # $t2 = &arrav[i]
  sw $zero.0($t2)
                        \# array[i] = 0
                                                             addi $t5.$t5.4
                                                                                    # $t5 = $t5+4 = &arrav[i+1]
  addi $t0,$t0,1
                        # i = i+1
                                                             addi $t0,$t0,-1
                                                                                    # $t.0 = $t.0 - 1
  slt $t3.$t0.$a1
                        # $t3 = (i<size)
                                                             bne $t0.$zero.Loop2
                                                                                    # if (), go to Loop2
  bne $t3.$zero.Loop1
                        # if (), go to Loop1
                                                             ir $ra
                                                                                    # bve!
                        # bve!
  ir $ra
Qual o mais eficiente?
```





Exemplo: SORT

```
Compile para Assembly MIPS o seguinte programa C
#include <stdio.h>
void show(int v□, int n)
   int i:
   for(i=0:i<n:i++)
         printf("%d\t",v[i]);
   printf("\n");
void swap(int v[], int k)
   int temp;
   temp=v[k];
   v[k] = v[k+1];
   v[k+1] = temp;
```

```
void sort(int v[], int n)
   int i,j;
    for(i=0:i<n:i++)
         for (j=i-1; j>=0 \&\& v[j]>v[j+1]; j--)
              swap(v,j);
}
void main()
   int v[10] = \{9, 2, 5, 1, 8, 2, 4, 3, 6, 7\};
   int n=10:
   show(v,n);
   sort(v,n);
   show(v,n);
```

Exemplo: SORT



Arquiteturas alternativas

Alternativa de projeto:

- forneça operações mais poderosas;
- o objetivo é reduzir o número de instruções executadas;
- o risco é um tempo de ciclo mais lento e/ou uma CPI mais alta.

Vejamos o IA-32!





IA-32

Linha temporal:

- 1978: O Intel 8086 é anunciado (arquitetura de 16 bits);
- 1980: O co-processador de ponto flutuante Intel 8087 é acrescentado;
- 1982: O 80286 aumenta o espaço de endereçamento para 24 bits; disponibiliza mais instruções;
- 1985: O 80386 estende para 32 bits; novos modos de endereçamento;
- 1989-1995: O 80486, Pentium e Pentium Pro acrescentam algumas instruções (especialmente projetadas para um maior desempenho);
- 1997: 57 novas instruções MMX (SIMD) são acrescentadas; Pentium II;
- 1999: O Pentium III acrescenta outras 70 instruções (SSE Streaming SIMD Extensions): reação aos concorrentes (ADM 3DNow).
- 2001: Outras 144 instruções (SSE2)





IA-32

Linha temporal:

- 2003: A AMD estende a arquitetura para aumentar o espaço de endereço para 64 bits; estende todos os registradores para 64 bits, além de outras mudanças (AMD64)
- 2004: A Intel se rende e abraça o AMD64 (o chama EM64T) e inclui mais extensões de mídia Essa história ilustra o
 impacto das "algemas douradas" da compatibilidade "adicionando novos recursos da mesma forma que se coloca
 roupas em uma sacola", uma arquitetura "difícil de explicar e impossível de amar".
- 2006: SSE4 adiciona 54 instruções! Suporte especial a máquinas virtuais.
- 2007: AMD anuncia 170 instruções do conjunto SSE5
- 2011: Intel anuncia Advanced Vector Extension: registradores SSE evoluem de 128 bits para 256 bits, redefinição de 250 instruções e adição de 128 instruções.



Visão geral do IA-32

Complexidade:


- instruções de 1 a 17 bytes (136 bits) de tamanho
- um operando precisa agir como origem e destino
- um operando pode vir da memória
- modos de endereçamento complexos, por exemplo, "índice base ou escalado com deslocamento de 8 ou 32 bits"





Registradores e endereçamento de dados do IA-32

Registradores no subconjunto de 32 bits que surgiram com o 80386



Restrições de registrador do IA-32

Não são viáveis operações memória-memória.

Imediatos podem ser de 8, 16 ou 32 bits. Qualquer um dos registradores (exceto EIP e EFLAGS) se enquadram nas combinações.

Source/destination operand type	Second source operand
Register	Register
Register	Immediate
Register	Memory
Memory	Register
Memory	Immediate





Restrições de registrador do IA-32

Mode	Description	Register restrictions	MIPS equivalent
Register indirect	Address is in a register.	Not ESP or EBP	lw \$s0,0(\$s1)
Based mode with 8- or 32-bit displacement	Address is contents of base register plus displacement.	Not ESP	lw \$s0,100(\$s1)# <= 16-bit # displacement
Base plus scaled index	The address is Base + (2 ^{Scale} x Index) where Scale has the value 0, 1, 2, or 3.	Base: any GPR Index: not ESP	mul \$t0,\$s2,4 add \$t0,\$t0,\$s1 lw \$s0,0(\$t0)
Base plus scaled index with 8- or 32-bit displacement	The address is Base + (2 ^{Scale} x Index) + displacement where Scale has the value 0, 1, 2, or 3.	Base: any GPR Index: not ESP	mul \$t0,\$s2,4 add \$t0,\$t0,\$s1 lw \$s0,100(\$t0)#<=16-bit # displacement





Instruções típicas do IA-32

Quatro tipos principais de instruções de inteiro:


- Movimento de dados, incluindo move, push, pop
- Aritmética e lógica (registrador de destino ou memória)
- Fluxo de controle (uso de códigos de condição/flags)
- Instruções de string, incluindo movimento e comparação de strings.

Instruction	Function	
j e name	<pre>if equal(condition code) {EIP=name}; EIP-128 <= name < EIP+128</pre>	
jmp name	EIP=name	
call name	SP=SP-4; M[SP]=EIP+5; EIP=name;	
movw EBX,[EDI+45]	EBX=M[EDI+45]	
push ESI	SP=SP-4; M[SP]=ESI	
pop EDI	EDI=M[SP]; SP=SP+4	
add EAX,#6765	EAX= EAX+6765	
test EDX,#42	Set condition code (flags) with EDX and 42	
movsl	M[EDI]=M[ESI]; EDI=EDI+4; ESI=ESI+4	

call salva EIP da próxima instrução na pilha/stack. EIP é o PC da Intel.

Formatos de instruções do IA-32

Formatos típicos:



Restrições de registrador do IA-32

Instruction	Meaning	
Control	Conditional and unconditional branches	
jnz, jz	Jump if condition to EIP + 8-bit offset; JNE (for JNZ), JE (for JZ) are alternative names	
jmp	Unconditional jump—8-bit or 16-bit offset	
call	Subroutine call—16-bit offset; return address pushed onto stack	
ret	Pops return address from stack and jumps to it	
loop	Loop branch—decrement ECX; jump to EIP + 8-bit displacement if ECX ≠0	
Data transfer	Move data between registers or between register and memory	
move	Move between two registers or between register and memory	
push, pop	Push source operand on stack; pop operand from stack top to a register	
les	Load ES and one of the GPRs from memory	



Restrições de registrador do IA-32

Arithmetic, logical	Arithmetic and logical operations using the data registers and memory	
add, sub	Add source to destination; subtract source from destination; register-memory format	
cmp	Compare source and destination; register-memory format	
shl, shr, rcr	Shift left; shift logical right; rotate right with carry condition code as fill	
cbw	Convert byte in eight rightmost bits of EAX to 16-bit word in right of EAX	
test	Logical AND of source and destination sets condition codes	
inc, dec	Increment destination, decrement destination	
or, xor	Logical OR; exclusive OR; register-memory format	
String	Move between string operands; length given by a repeat prefix	
movs	Copies from string source to destination by incrementing ESI and EDI; may be repeated	
lods	Loads a byte, word, or doubleword of a string into the EAX register	





Resumo

A complexidade da instrução é apenas uma variável

• instrução mais simples versus CPI mais alta / velocidade de clock mais baixa

Princípios de projeto:

- simplicidade favorece a regularidade
- menor é melhor
- bom projeto exige comprometimento
- agilizar o caso comum

Arquitetura do conjunto de instruções: uma abstração muito importante!



