Projet de Compilation Avancée Mini-ZAM : Interprète de bytecode fonctionnel

21 janvier 2020

Présentation du sujet

Contexte: La machine virtuelle du langage OCaml, nommée ZAM (ZINC Abstract Machine) est une machine à pile qui peut être vue, dans son noyau fonctionnel, comme une machine de Krivine avec une stratégie d'évaluation par appel par valeur (call-by-value). Pour exécuter tout programme OCaml, la ZAM interprète du bytecode OCaml représenté par 149 instructions différentes ¹. Chaque instruction bytecode modifie l'état interne de la machine virtuelle, et l'évolution de cet état représente l'exécution du programme OCaml associé.

Une grande partie des instructions de la ZAM correspond à des instructions qui ne sont que des versions spécialisées d'autres instructions (par exemple, l'instruction d'application d'une fonction avec 1 argument APPLY1, est une version spécialisée de l'application n-aire APPLY n), ou bien le regroupement en une instruction de plusieurs instructions distinctes (par exemple, l'instruction PUSHACC n est sémantiquement équivalente à l'instruction PUSH suivie de ACC n). D'autres part, un certain nombre d'instructions de la ZAM sert traiter les aspects impératifs ou orientés objet du langage, ainsi que plusieurs traits de haut niveau, comme la gestion des exceptions ou le filtrage par motif.

Il est alors possible, en ne s'intéressant qu'au noyau fonctionnel du langage, et en supprimant les instructions spécialisées, de réaliser une version simplifiée de la ZAM qui nécessite moins de 20 instructions bytecode différentes.

Objectif : Ce projet consiste en la réalisation (dans le langage de programmation de votre choix) d'un interprète de bytecode pour un langage ML restreint à un tel noyau fonctionnel simple. L'interprète créé permettra l'exécution de programmes fonctionnels qui réalisent des opérations simples (calculs arithmétiques et logiques, branchements,...), ainsi que l'application de fonctions à plusieurs arguments (potentiellement récursives 2).

Nous étendrons ensuite l'interprète de la machine virtuelle afin de gérer certaines optimisations et aspects supplémentaires du langage OCaml (comme la gestion des exceptions et l'usage de structures de données récusrives potentiellement mutables).

La traduction du code ML source vers le bytecode associé ne sera pas abordée : nous vous fournissons directement des fichiers contenant les instructions bytecode à interpréter, ainsi que les fichiers .ml qui leur sont associés.

Ces fichiers sont accessibles à l'adresse https://www-apr.lip6.fr/~varoumas/

Rendu: Vous devrez rendre, avant le 25/03/2019 à 23h59 (UTC+1), une archive au format .tar.gz contenant le code de votre implémentation de l'interprète *Mini-ZAM* (avec un *Makefile* et un fichier *README* précisant, si besoin, quelles sont les dépendances logicielles du programme), ainsi qu'un rapport (en français). Ce rapport (maximum 10 pages) devra décrire la structure générale du projet, vos choix d'implémentation (en particulier la représentation des valeurs fonctionnelles), et de nouveaux jeux d'essai. Le rendu du projet se fera par courrier électronique, aux adresses steven.varoumas@lip6.fr et emmanuel.chailloux@lip6.fr.

^{1.} dans la version actuelle d'OCaml - la 4.07

^{2.} cependant, nous ne traiterons pas dans ce sujet le cas des fonctions mutuellement récursives

Le sujet du mail aura la forme suivante :

[4I504] Rendu Projet - <nom1> <nom2>

(en remplaçant $\mbox{\sc nom2}\mbox{\sc par}$ les noms des membres de votre binôme)

Tout dépassement de la date limite entraînera des pénalités.

1 Description de la machine virtuelle

Valeurs : La machine virtuelle que vous réaliserez manipulera des valeurs d'un type que nous nommerons dans ce sujet mlvalue. Au départ, ces valeurs correspondront à deux catégories de valeurs distinctes :

- 1. Des entiers, qui représenteront toutes les valeurs immédiates manipulées par le programme (on représentera par conséquent true par l'entier 1, false par 0, et () par 0, tandis qu'une valeur entière quelconque sera représentée tel quel).
- 2. Des fermetures, qui sont des couples (pointeur de code, environnement) qui représentent les valeurs fonctionnelles manipulées par le langage. Un pointeur de code pourra être représenté par un entier, tandis qu'un environnement sera une collection de valeurs.
 - Dans la suite, nous représenterons une fermeture associée à un pointeur de code pc et un environnement e de la façon suivante : { pc , e } .

Le type mlvalue pourra être plus tard étendu pour représenter d'autres types de valeurs. Vous ferez donc attention à ce que votre implémentation soit suffisamment souple pour gérer sans trop de difficulté ces ajouts.

Registres de la VM: La Mini-Zam est composée de 5 registres:

- 1. prog, un tableau de couples (*label*, *instruction*) qui représente le programme en cours d'interprétation.
- 2. stack, la pile dans laquelle seront placées les paramètres des fonctions, des pointeurs de code, des fermetures, etc : c'est une structure LIFO (Last In First Out) qui contient des mlvalue (au début du programme, la pile est vide).
 - Dans la suite, nous représenterons les éléments dans la pile entre crochets [...], avec la tête de pile correspondant à la valeur la plus à gauche.
- 3. env, l'environnement de la fermeture courante : c'est un collection de mlvalue qui représente les valeurs accessibles pour la fonction en cours d'exécution (au début du programme, l'environnement est vide).
 - Dans la suite, nous représenterons les éléments dans l'environnement entre chevrons <...>.
- 4. pc, le pointeur de code vers l'instruction courante (au début du programme, pc = 0).
- 5. accu, un accumulateur utilisé pour stocker certaines valeurs (mlvalue) intermédiaires (au début du programme, l'accumulateur vaut ()).

Le rôle de chaque instruction bytecode est de modifier tout ou partie des valeurs contenues dans ces registres. L'état de ces registres représentera ainsi à tout instant de l'exécution l'état de la machine virtuelle. Vous devrez fournir des fonctions permettant d'afficher lors de l'interprétation d'un fichier bytecode le contenu de ces registres.

2 Description des fichiers bytecode

Instructions : Le bytecode associé à un programme de notre langage \ll mini- $ML \gg$ vous sera fourni sous la forme d'un fichier texte, dans lequel chaque ligne représente une instruction à exécuter. L'instruction est représentée par un caractère de tabulation (\rightarrow) , suivi par son nom, en lettres majuscules. Par exemple, la ligne suivante correspond à l'instruction PUSH qui ajoute une valeur en tête de la pile :

Arguments : Certaines instructions du bytecode doivent être paramétrées par une ou plusieurs valeurs. Ces arguments sont ajoutés à la suite du nom de l'instruction (après un espace), séparés par des virgules. Par exemple, la ligne suivante représente l'instruction CLOSURE (création de fermeture) avec comme argument un label L1 et une valeur 0 :

```
——→CLOSURE L1,0
```

Labels : Enfin, certaines instructions sont identifiées par un label, afin d'y faire référence depuis un autre point du bytecode. Une instruction labellisée commence par une chaîne de caractères qui se termine par le symbole ':'. Ce label est suivi d'un caractère de tabulation, puis de l'instruction bytecode associée. Par exemple, la ligne suivante représente l'instruction d'application de l'opérateur +, labellisée par un label $\mathbb N$:

```
\mathtt{N}: \longrightarrow \mathtt{PRIM} \_ +
```

Exemple: L'exemple suivant est le contenu d'un fichier bytecode qui correspond au programme (if true then 2 else 3):

3 Instructions de base et fonctions unaires

Nous vous demandons en premier lieu d'implémenter un interprète de bytecode Mini-ML qui puisse traiter des programmes faisant usage d'opérateurs de base (comme les opérateurs arithmétiques ou le if then else) et permettant l'application de fonctions non-récursives qui n'ont pour le moment qu'un argument. La gestion de tels programmes entraîne la définition d'une douzaine d'instructions distinctes

Nous présentons dans la suite le détail du fonctionnement de ces dernières 3 , ainsi que leur effet sur les registres de la machine virtuelle.

Attention: Pour chaque instruction, seuls les registres ayant été modifiés (ou ayant un rôle dans l'instruction) seront mentionnés. En plus des modifications explicitement décrites, le pointeur de code (pc) sera incrémenté à la fin de chaque instruction (sauf dans les cas où il est précisé que pc prend une valeur différente).

1. CONST n (Valeur constante)

Description:

— L'accumulateur (accu) prend pour valeur la constante n.

	Avant	Après
accu	-	n

2. **PRIM op** (Application de primitive)

Description:

— op est une primitive parmi:

^{3.} Il est à noter qu'à des fins de simplification les instructions décrites dans ce sujet diffèrent pour certaines des instructions de la \ll vraie \gg machine virtuelle OCaml

- o des opérateurs arithmétiques à deux arguments : +,-,/,*
- o des opérateurs logiques à deux arguments : or, and
- o l'opérateur booléen not
- \circ des opérateurs de comparaison <>,=,<,<=,>,>=
- \circ une primitive d'écriture (d'un caractère représenté par sa valeur ASCII) sur stdout: print
- Pour les opérateurs à deux arguments, op est appliqué à l'accumulateur et à une valeur dépilée, et le résultat est mis dans accu :

	Avant	Après
stack	$[a_0; a_1;]$	$[a_1;]$
accu	x	$op(x, a_0)$

— Pour les opérateurs unaires, op est appliqué à l'accumulateur, et le résultat est mis dans accu :

	Avant	Après
accu	x	op(x)

3. BRANCH L (Branchement)

Description:

- pc prend pour valeur la position du label L.
- On utilisera une fonction *position* qui associe un label à une position dans le code (une valeur entière)

	Avant	Après
рс	-	position(L)

4. **BRANCHIFNOT L** (Branchement conditionnel)

Description:

 $\overline{\text{Si l'accumulateur vaut 0, alors pc}}$ prend pour valeur la position du label L:

	Avant	Après
accu	0	0
рс	_	position(L)

— Sinon, pc est incrémenté normalement :

	Avant	Après
accu	1	1
рс	n	n+1

5. **PUSH** (Empilement)

Description:

— Empile dans stack la valeur située dans accu :

	Avant	Après
stack	[_]	$[x;_{-}]$
accu	x	x

6. **POP** (Dépilement)

${\bf Description}:$

— Dépile la valeur située en tête de stack :

	Avant	Après
stack	[x;_]	[_]

7. ACC i (Accès à la i-ième valeur de la pile)

Description:

— stack[i] est mis dans accu :

	Avant	Après
stack	$[a_0; a_1; a_2;; a_i;]$	$[a_0; a_1; a_2;; a_i;]$
accu	-	a_i

8. ENVACC i (Accès à la i-ième valeur de l'environnement)

Description:

— env[i] est mis dans accu :

	Avant	Après
env	$\langle e_0; e_1; e_2;; e_i;; e_n \rangle$	$\langle e_0; e_1; e_2;; e_i;; e_n \rangle$
accu	-	e_i

9. CLOSURE L,n (Création de fermeture)

Description:

- $\overline{- \operatorname{Si} n > 0}$ alors l'accumulateur est empilé.
- Puis, une fermeture dont le code correspond au label L et dont l'environnement est constitué de n valeurs dépilées de \mathtt{stack} est créée et mise dans l'accumulateur.

Par exemple, si n > 0:

	Avant	Après
stack	$[a_0; \ldots; a_{n-2}; a_{n-1}; \ldots]$	$[a_{n-1};]$
accu	x	$\{ position(L) , \langle x; a_0;; a_{n-2} \rangle \}$

10. APPLY n (Application de fonction)

Description:

- n arguments sont dépilés ⁴
- env puis pc+1 sont empilés
- les n arguments sont rempilés

On se met dans le contexte de la fonction appelée :

- pc reçoit le pointeur de code de la fermeture située dans accu
- env reçoit l'environnement de la fermeture située dans accu

	Avant	Après
stack	$[a_0;; a_{n-1}; a_n;]$	$[a_0;; a_{n-1}; c+1; e; a_n;]$
рс	c	c'
env	e	e'
accu	$\{ c', e' \}$	$\{ \ c' \ , \ e' \ \}$

11. **RETURN** n (Sortie de fonction)

Description :

— n valeurs sont dépilées

On retourne dans le contexte de l'appelant :

— les valeurs associées à pc et env sont dépilées

	Avant	Après
stack	$[a_0;; a_{n-1}; p; e; a_n;]$	$[a_n;\ldots]$
env	_	e
рс	-	p

12. **STOP** (Fin de programme)

Description:

- Fin de l'exécution du programme
- La valeur calculée par le programme est alors située dans accu

^{4.} pour le moment, on ne traitera que les fonctions unaires

Fichiers de test

 \longrightarrow PRIM $_*$ \longrightarrow POP \longrightarrow STOP

Vous disposez dans l'archive qui vous est fournie de fichiers vous permettant de tester votre implémentation. Pour cette partie, ces fichiers se trouvent dans le dossier unary_funs. Chaque fichier "bytecode" (extension .txt) est fourni avec une représentation en syntaxe OCaml du programme à tester ⁵.

Par exemple, considérons le programme fun1.ml:

Et l'interprétation de ce fichier produit la suite suivante d'états :

```
au début : pc=0 accu=0 stack=[] env=<>
BRANCH L2
                  -> pc=6 accu=0 stack=[] env=<>
L2: CLOSURE L1,0
                  -> pc=7 accu={ L1, <> } stack=[] env=<>
PUSH
                  -> pc=8 accu={ L1, <> } stack=[{ L1, <> }] env=<>
                  -> pc=9 accu=2 stack=[{ L1, <> }] env=<>
CONST 2
                  -> pc=10 accu=2 stack=[2;{ L1, <> }] env=<>
PUSH
                  -> pc=11 accu=4 stack=[2;{ L1, <> }] env=<>
CONST 4
PUSH
                  -> pc=12 accu=4 stack=[4;2;{ L1, <> }] env=<>
ACC 2
                  -> pc=13 accu={ L1, <> } stack=[4;2;{ L1, <> }] env=<>
                  -> pc=1 accu={ L1, <> } stack=[4;14;<>;2;{ L1, <> }] env=<>
APPLY 1
L1: ACC 0
                  -> pc=2 accu=4 stack=[4;14;<>;2;{ L1, <> }] env=<>
PUSH
                  -> pc=3 accu=4 stack=[4;4;14;<>;2;{ L1, <> }] env=<>
CONST 1
                  -> pc=4 accu=1 stack=[4;4;14;<>;2;{ L1, <> }] env=<>
                  -> pc=5 accu=5 stack=[4;14;<>;2;{ L1, <> }] env=<>
PRIM +
                  -> pc=14 accu=5 stack=[2;{ L1, <> }] env=<>
RETURN 1
                  -> pc=15 accu=10 stack=[{ L1, <> }] env=<>
PRIM *
POP
                  -> pc=16 accu=10 stack=[] env=<>
STOP
```

4 Fonctions récursives

Ajoutons désormais la gestion des fonctions récursives. Pour qu'une fonction puisse faire appel à elle-même, elle doit avoir accès à un pointeur vers la première instruction de son code.

^{5.} À ce propos, les fichiers bytecode fournis ressemblent à ce qu'affiche le compilateur ocamlc lorsqu'on lui donne l'option -dinstr

Vous devez ajouter alors deux nouvelles instructions:

- 1. L'instruction CLOSUREREC L,n permet de créer une fermeture récursive. Elle est très semblable à l'instruction CLOSURE L,n, à ceci près qu'elle stocke également en tête de l'environnement de la fermeture créée le pointeur de code correspondant au label L (afin de pouvoir se rappeler elle-même). De surcroît, pour faire comme dans la ZAM, la fermeture créée sera empilée à la fin de l'instruction.
- 2. L'instruction OFFSETCLOSURE qui met dans accu une fermeture dont le code correspond au premier élément de l'environnement courant (env[0]) et l'environnement correspond à l'ensemble de valeurs contenues dans env.

Fichiers de test

Des fichiers de test associés aux fonctions récursives sont situés dans le sous-dossier rec_funs.

5 Fonctions n-aires et application partielle

Il est possible de compiler une fonction d'arité n grâce à un processus de curryfication 6 qui consiste à transformer une fonction à n arguments en une fonction à un argument qui retourne une fonction à n-1 arguments. Par exemple, la fonction (fun x y z -> x + y + z) peut être réécrite (en curryfiant toutes les fonctions) en :

```
(fun x \rightarrow (fun y \rightarrow (fun z \rightarrow x + y + z)))
```

Cependant, ce procédé est assez coûteux, car avec notre mode d'application des fonctions, il serait alors créé n fermetures pour une fonction n-aire. Et ce surcoût semble encore plus inutile quand on réalise que, la plupart du temps, les fonctions sont appliquées avec tous leurs arguments.

Pour pallier à ce défaut, nous gérons alors l'application d'une fonction à n arguments en ajoutant à la machine Mini-ZAM un registre extra_args dont le rôle est de représenter le nombre d'arguments restant à appliquer à une fonction pour réaliser une application totale. Ce registre fera alors partie de l'état de la machine virtuelle, qui contiendra désormais 6 éléments.

Le contexte stocké lors de l'appel d'une fonction contiendra donc un élément supplémentaire. En effet, on aura besoin, en plus du pc et de l'environnement, de la valeur de extra_args pour enregistrer toutes les informations du contexte de l'appelant. Le mécanisme d'application de fonction est alors modifié en conséquence :

- 1. L'instruction **APPLY** n empilera extra_args en plus de pc et env, et mettra ensuite la valeur n-1 dans extra_args.
- 2. L'instruction **RETURN** n est modifiée comme suit :
 - \circ Dans tous les cas, on dépile d'abord n valeurs.
 - Puis, si extra_args = 0, on conserve le fonctionnement précédent (mais on fera attention à bien se remettre dans le contexte de l'appelant en tenant compte des modifications apportées à APPLY)
 - o Sinon:
 - extra_args est décrémenté de 1.
 - pc reçoit le pointeur de code de la fermeture située dans accu.
 - env reçoit l'environnement de la fermeture située dans accu.

Par exemple, si extra_args > 0:

^{6.} https://fr.wikipedia.org/wiki/Curryfication

	Avant	Après
stack	$[a_0; a_1;; a_{n-1}; a_n;]$	$[a_n;\ldots]$
extra_args	m	m-1
pc	-	c
env	-	e
accu	$\{c, e\}$	{ c , e }

De plus, deux nouvelles instructions seront à traiter :

1. **GRAB** n (Gestion de l'application partielle)

Description:

— Si extra_args $\geq n$, alors on a assez d'arguments pour appliquer la fonction : décrémenter extra_args de n et continuer à l'instruction suivante.

	Avant	Après
extra_args	m+n	m
рс	c	c+1

- Sinon, on génère une nouvelle fermeture :
 - Dépiler extra_args+1 éléments
 - o Mettre dans accu une nouvelle fermeture $\{c',e'\}$ telle que :
 - c' = pc-1 (i.e une instruction RESTART)
 - e'[0] = env
 - \bullet les autres éléments de e' correspondent aux ${\tt extra_args}{+}1$ éléments qui ont été dépilés juste avant.
 - o Trois valeurs sont dépilées et associées à extra_args, env, et pc.

	Avant	Après
stack	$[a_0; a_1;; a_{m-1}; a_m; a_{m+1}; a_{m+2}; a_{m+3}; a_{m+4};]$	$[a_{m+4};\ldots]$
extra_args	m	a_{m+1}
pc	c	a_{m+2}
env	e	a_{m+3}
accu	-	$\{ c-1, \}$

2. RESTART

Description: Cette instruction précédera toujours une instruction GRAB

- Soit n, la taille de l'environnement
- Déplacer les éléments de env à partir du deuxième (donc de env [1] à env [n-1]) dans la pile
- env prend pour valeur celle de son premier élément (env[0])
- extra_args est incrémenté de (n-1).

	Avant	Après
stack	$[a_0;]$	$[e_1;; e_{n-1}; a_0;]$
extra_args	m	m + (n - 1)
env	$\langle e_0; e_1;; e_{n-1} \rangle$	e_0

Fichiers de test

Des fichiers de test associés aux fonctions n-aires sont situés dans le sous-dossier n-ary_funs.

6 Optimisations et nouvelles fonctionnalités

Pour étendre le fonctionnement de votre *Mini-ZAM*, nous vous demandons finalement d'ajouter au moins une des fonctionnalités décrites dans cette section.

6.1 Appels terminaux

Il arrive assez souvent que l'appel à une fonction soit la dernière chose qui est réalisée dans la fonction appelante. Ainsi, une instruction APPLY précède régulièrement une instruction RETURN, et il est inutile (et coûteux) de sauvegarder le contexte de l'appelant dans la pile et le restaurer après l'appel pour simplement en sortir juste après.

De ce fait, nous vous proposons d'ajouter une nouvelle instruction $\mathbf{APPTERM}$ $\mathbf{n,m}$ dont le comportement est identique à la suite d'instructions \mathbf{APPLY} \mathbf{n} ; RETURN $\mathbf{m-n}$, mais sans passer par une sauvegarde et restauration de la fonction appelante.

Le déroulé d'une instruction APPTERM n,m est le suivant :

- Dépilement des n arguments de l'appel.
- Dépilement des m-n variables locales de la fonction appelante.
- Rempilement des n arguments de l'appel.
- Positionnement dans le contexte de la fonction appelée.
- Incrémentation de extra_args de n-1.

Ajoutez dans votre implémentation le code d'interprétation de la nouvelle instruction APPTERM, ainsi qu'une passe de transformation du bytecode du programme qui remplace toutes les occurences de APPLY + RETURN par le APPTERM correspondant.

Fichiers de test: Des fichiers de test se situent dans le sous-dossier appterm. Tous ne contiennent pas d'instruction APPTERM: il faudra bien d'abord utiliser la passe de transformation du bytecode pour générer des instructions APPTERM. Vous comparerez la taille maximale de la pile avec et sans cette optimisation.

6.2 Blocs de valeurs (potentiellement mutables)

Les programmes traîtés jusqu'ici manipulent uniquement des valeurs immédiates entières. Nous vous proposons d'ajouter désormais un nouveau type de valeurs, que nous nommerons *bloc*, et qui représente une valeur allouée sur le tas qui contient plusieurs valeurs. Nous représenterons un bloc entre parenthèses, avec ses différentes valeurs séparées par des virgules.

Par exemple, le bloc (1,2) représente une paire constituée de l'entier 1 et de l'entier 2.

La liste 1::2::3::4::[] sera, quant à elle, représentée par le bloc (1,(2,(3,(4,0)))) (la valeur 0, ici placée en seconde position d'un bloc, représente la liste vide).

Le tableau [10; 20; 30; 40] sera représenté par le bloc suivant : (10, 20, 30, 40).

Pour manipuler de tels blocs, vous aurez à ajouter plusieurs instructions :

- 1. MAKEBLOCK n qui crée un bloc de taille n. Si n > 0 alors la valeur présente dans accu constitue le premier élément du bloc, tandis que les n-1 éléments suivants sont dépilés de stack. À la fin de l'instruction, l'accumulateur contiendra le nouveau bloc créé.
- 2. GETFIELD n qui met dans l'accumulateur la n-ième valeur du bloc contenu dans accu.
- 3. VECTLENGTH qui met dans l'accumulateur la taille du bloc situé dans accu.
- 4. **GETVECTITEM** qui dépile un élément n de stack puis met dans accu la n-ième valeur du bloc situé dans l'accumulateur.
- 5. On pourra alors traiter des valeurs mutables (comme les références ou les tableaux) avec les instructions suivantes :
 - **SETFIELD** n qui met dans la *n*-ième valeur du bloc situé dans accu la valeur dépilée de stack.

- **SETVECTITEM** qui dépile deux éléments n et v de stack, puis met v dans la n-ième valeur du bloc situé dans accu. La valeur représentant () est ensuite mise dans l'accumulateur.
- **ASSIGN n** qui remplace le *n*-ième élément à partir du sommet de la pile par la valeur située dans accu, puis met la valeur () dans l'accumulateur.

Fichiers de test : Des fichiers de test pour les blocs de valeurs sont situés dans le sous-dossier block_values.

6.3 Gestion des exceptions

Les exceptions représentent un mécanisme puissant pour gérer la présence d'anomalies ou autres conditions exceptionnelles au cours de l'exécution d'un programme. Les systèmes de gestion d'exception permettent alors de modifier le flot de contrôle d'un programme afin de traiter de manière spécifique de telles conditions.

Dans la Mini-ZAM, une exception sera représentée par un nombre entier, et l'ajout d'un système permettant de gérer des exceptions reposera sur les modifications suivantes :

- 1. Ajout d'un nouveau registre dans la machine virtuelle, nommé trap_sp. Ce registre représentera la position du rattrapeur d'exceptions situé au plus haut dans la pile.
- 2. Ajout de l'instruction **PUSHTRAP** L qui empile un nouveau récupérateur d'exception. Ses effets sur les registres de la machine virtuelle sont les suivants :
 - Empile extra_args, env, trap_sp et position(L)
 - Met dans trap_sp un pointeur vers l'élément en tête de pile
- 3. Ajout de l'instruction **POPTRAP** qui sort du récupérateur d'exception courant. Ses effets sur les registres de la machine virtuelle sont les suivants :
 - Dépile un élément, puis un second dont la valeur est mise dans trap_sp, puis deux autres éléments.
- 4. Ajout de l'instruction ${f RAISE}$ qui lève l'exception contenue dans l'accumulateur :
 - Si aucun récupérateur n'est défini, alors le programme s'arrête et le numéro de l'exception est affiché.
 - Sinon, on remet la pile dans l'état où elle était au dernier PUSHTRAP (i.e. on repositionne le sommet de pile à l'endroit pointé par trap_sp), et on récupère pc, trap_sp, env et extra_args à partir de quatre éléments dépilés de stack.

Fichiers de test : Des fichiers de test concernant la gestion des exceptions sont situés dans le sous-dossier exceptions.