Práctica 5

Protocolo DHCP

En esta práctica se empleará el protocolo DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) para la configuración automática de las direcciones de red, tanto en IPv4 como en IPv6.

5.1. DHCPv4

Crearemos la topología de la figura 5.1. La máquina uml1 actuará como encaminador y servidor DHCP. En la red inet1 se ha reservado el rango de direcciones entre la 192.168.1.25 y la 192.168.1.40, con máscara de red 255.255.255.0. La máquina uml2 obtendrá su dirección a partir de ese rango de manera dinámica. En cambio, la máquina uml3 obtendrá desde el servidor la dirección fija 192.168.1.3/24.

En la red inet2, el rango de direcciones reservadas para DHCP es el comprendido entre las direcciones 192.168.2.100 y 192.168.2.120, también con máscara de red 255.255.255.0.

En ambas redes se anunciarán los servidores de nombres con direcciones 172.16.4.3 y 10.0.1.1. El dominio de búsqueda será ar.fdi.ucm.es.




FIGURA 5.1: DHCP

El archivo de configuración es /etc/dhcp/dhcpd.conf:

Red inet1

```
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
        range 192.168.1.25 192.168.1.40;
        option domain-name-servers 172.16.4.3, 10.0.1.1;
        option domain-name "ar.fdi.ucm.es";
        option routers 192.168.1.1;
        option subnet-mask 255.255.255.0;
        option broadcast-address 192.168.1.255;
        default-lease-time 120;
        max-lease-time 300;
        host uml3 {
                hardware ethernet 02:00:00:00:03:f0;
                fixed-address 192.168.1.3;
        }
}
# Red inet2
subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 {
        range 192.168.2.100 192.168.2.120;
        option domain-name-servers 172.16.4.3, 10.0.1.1;
        option domain-name "ar.fdi.ucm.es";
        option routers 192.168.2.1;
        option subnet-mask 255.255.255.0;
        option broadcast-address 192.168.2.255;
        default-lease-time 86400;
        max-lease-time 129600;
}
   Una vez configurado el servidor, se debe reiniciar el servicio con:
 systemctl restart isc-dhcp-server
   En caso de que se produzca algún error, puede ser útil la orden:
 systemctl -l status isc-dhcp-server
   En el cliente:
```

DHCPv6 5.2

dhclient eth0

Puede ser útil añadir el indicador -d para dejar al cliente en primer plano y ver los mensajes de depuración. Comprobar, en el cliente, el contenido del archivo /etc/resolv.conf.

5.2. DHCPv6

En la misma topología del ejercicio anterior, configuraremos el servidor para que asigne direcciones dentro de los rangos 2001:db8:1::1000 y 2001:db9:1::10ff para la red inet1, y 2001:db8:2::2000 y 2001:db8:2::2010 para la red inet2, ambos con longitud de prefijo /64. El dominio de búsqueda será también ar.fdi.ucm.es, y los servidores DNS son ahora 2001:db8:4700::1111 y 2001:db8:f223::8888.

Guardaremos la configuración en el archivo /etc/dhcp/dhcpd6.conf:

```
default-lease-time 300;
preferred-lifetime 240;
option dhcp-renewal-time 60;
option dhcp-rebinding-time 120;
# Enable RFC 5007 support (same than for DHCPv4)
allow leasequery;
# Global definitions for name server address(es) and domain search list
option dhcp6.name-servers 2001:db8:4700::1111, 2001:db8:f223::8888;
option dhcp6.domain-search "ar.fdi.ucm.es";
option dhcp6.info-refresh-time 21600;
# inet1
subnet6 2001:db8:1::/64 {
        range6 2001:db8:1::1000 2001:db8:1::10ff;
}
# inet2
subnet6 2001:db8:2::/64 {
        range6 2001:db8:2::2000 2001:db8:2::2010;
}
```

Antes de arrancar el servicio debemos crear el archivo de leases:

touch /var/lib/dhcp/dhcpd6.leases

Y arrancar el demonio:

dhcpd -6 -cf /etc/dhcp/dhcpd6.conf -f

En el cliente:

dhclient -6 eth0

Comprobar, en el cliente, el contenido del archivo /etc/resolv.conf.