KONG VS GODZILLA

Documentación del juego

Versión actualizada al 17 de octubre de 2026

1. Descripción del juego

Kong vs Godzilla es un videojuego de plataformas 2D de una sola pantalla por nivel, desarrollado en Godot 4 con el lenguaje GDScript. El jugador controla a Kong, que debe recoger diamantes, esquivar peligros y sobrevivir a través de cinco niveles hasta llegar a la pantalla final. El juego arranca en una pantalla de inicio con el título y el botón JUGAR, e incluye menú de pausa, letreros de nivel, transiciones con fundido y una pelea contra Godzilla como jefe final.

2. Flujo del juego

1. **Pantalla de inicio:** título, música de inicio y botón JUGAR.
2. **Niveles 1 al 5:** cada nivel muestra un letrero con su número y nombre, y se pasa al siguiente al completar su meta.
3. **Victoria:** al ganar el nivel 5 suena el rugido de victoria, Kong celebra unos segundos y la pantalla se oscurece.
4. **Pantalla final:** mensaje de victoria con confeti y los botones JUGAR DE NUEVO y VER CRÉDITOS.

3. Objetivo y condición de victoria

En cada nivel hay 4 diamantes. Al recoger todos, se pasa al siguiente nivel (20 diamantes en total). El contador del HUD es acumulado: en el nivel 2 muestra de 4/8 a 8/8, en el nivel 3 hasta 12/12, y así hasta 20/20.

Nivel 5 (Godzilla): para ganar hacen falta dos cosas, en cualquier orden: recoger los 4 diamantes del nivel y derrotar a Godzilla. El juego avisa en pantalla qué falta:

- Si se recogen los diamantes primero: “¡DIAMANTES COMPLETOS! Ahora derrota a Godzilla”.
- Si se derrota a Godzilla primero: “¡GODZILLA DERROTADO!” y cuántos diamantes faltan.

Cuando se cumplen las dos condiciones se detiene la música del nivel, suena el rugido de victoria, aparece el aviso «¡VICTORIA! ¡Kong es el verdadero rey!» y Kong hace su animación de victoria durante 3 segundos. Después la pantalla se oscurece y se muestra la pantalla final con la música final.

4. Controles

Tecla	Función
Flecha derecha	Mover a Kong hacia la derecha
Flecha izquierda	Mover a Kong hacia la izquierda
Espacio o Enter	Saltar (solo si Kong está sobre el suelo o una plataforma)
Z o X	Golpear hacia donde mira Kong (espera 0.5 s entre golpes)
Esc	Durante el juego: abrir el menú de pausa (y cerrarlo con Continuar). En la pantalla final: cerrar los créditos
Mouse o flechas + Enter	Elegir botones: JUGAR, Sí / No al morir, opciones de la pausa, Jugar de nuevo y Ver créditos

5. Pantalla de inicio

Es la primera escena que se abre al ejecutar el juego. Muestra la imagen del título sobre un fondo propio, con el botón JUGAR debajo.

- La pantalla aparece desde negro (fundido de 1.2 s) y el título “late” suavemente.
- Suben brasas encendidas desde la parte inferior.
- Los botones se resaltan al pasar el mouse o al seleccionarlos con el teclado, con sonido de hover; al presionar JUGAR suena el click y la pantalla se oscurece antes de abrir el juego.
- Suena la música de inicio (musica_inicio).
- La tipografía de los botones es Arcade Raiders.

6. Niveles

Nivel	Ambiente	Letrero en pantalla	Notas
1	Ciudad en ruinas	LA CIUDAD	Introducción. Si Kong muere, el nivel 1 vuelve a empezar sin preguntar.
2	Fábrica	LA FÁBRICA	Al morir se pregunta si se quiere repetir el nivel.
3	Arena	LA ARENA	Al morir se pregunta si se quiere repetir el nivel.
4	Bosque	EL BOSQUE	Al morir se pregunta si se quiere repetir el nivel.
5	Volcán	EL VOLCÁN - ¡GODZILLA!	Aparece Godzilla. Para ganar hay que juntar los diamantes y derrotarlo.

Cada nivel cambia de fondo, de música y de tileset. Kong empieza cada nivel con la vida al 100 %. Al comenzar un nivel la pantalla se aclara desde negro y aparece un letrero grande con “NIVEL n” y el nombre del nivel, que se desvanece solo.

Dificultad por nivel

La dificultad sube de forma progresiva: las bolas de fuego salen más seguido (hasta el nivel 4) y más rápido, y aumenta la probabilidad de que sean mortales. En el nivel 5 salen más espaciadas pero muy rápidas, y se suman los ataques de Godzilla.

Nivel	Una bola cada	Velocidad leve / mortal	Prob. bola mortal	Aves
1	4 s	150 / 170	25 %	Cada 10 s, máx. 1 a la vez
2	3.5 s	180 / 200	30 %	Cada 10 s, máx. 1 a la vez
3	3 s	210 / 235	30 %	Cada 15 s, máx. 2 a la vez
4	2.5 s	250 / 280	35 %	Cada 20 s, máx. 2 a la vez
5	5 s	320 / 360	40 %	Cada 10 s, máx. 3 a la vez

Las bolas aparecen por el lado derecho (moviéndose hacia la izquierda) o por arriba (cayendo), con la misma probabilidad. Si el punto de aparición queda a menos de 90 unidades de Kong, esa bola no se crea. Explotan al llegar al borde del nivel y atraviesan los bloques del escenario.

7. Muerte, reinicio y pausa

Cuando Kong muere

- **Nivel 1:** el nivel vuelve a empezar directamente, con la vida al 100 %.
- **Niveles 2 al 5:** el juego se pausa y aparece el mensaje “¡Kong ha caído! ¿Quieres repetir el nivel N?” con los botones Sí y No. Primero se espera a que termine el sonido de muerte, y los botones se activan 0.4 s después para evitar elegir sin querer.
- **Sí:** se repite el mismo nivel con la vida al 100 %.
- **No:** el juego vuelve a empezar desde el nivel 1.

Menú de pausa

Con la tecla Esc durante el juego se pausa todo (Godzilla, bolas, aves) y aparece el menú PAUSA con tres botones:

- **CONTINUAR:** reanuda el juego (también con Esc).
- **REINICIAR NIVEL:** vuelve a empezar el nivel actual con la vida al 100 %.
- **SALIR AL MENÚ:** oscurece la pantalla y regresa a la pantalla de inicio.

No se puede pausar durante los cambios de nivel, mientras se muestra el mensaje de muerte ni en la pantalla final.

8. Elementos del juego

Elemento	Efecto
Diamante	Se recoge al tocarlo y suelta chispas brillantes. Cada uno suena más agudo que el anterior dentro del nivel; el último completa el nivel y suena además el sonido de nivel completado.
Bola de fuego leve	Quita 10 puntos de vida a Kong al tocarlo.
Bola de fuego mortal	Mata a Kong al instante. Aparece con menos frecuencia que la leve; la probabilidad sube de 25 % (nivel 1) a 40 % (nivel 5).
Pinchos	Quitan 5 puntos de vida; vuelven a hacer daño cada 1 segundo si Kong sigue encima. Su daño no depende de la invulnerabilidad.
Ave	Si Kong la come, recupera 25 puntos de vida (máximo 100) y parpadea en verde. Si Kong ya tiene la vida completa, el ave no se consume. Cruza la pantalla volando en onda; la frecuencia y la cantidad dependen del nivel.
Rayo atómico	Rayo azul de Godzilla. Quita 10 puntos de vida, hace temblar la cámara y explota con chispas al tocar a Kong, el piso o un borde.
Godzilla (nivel 5)	Jefe del último nivel. Ver la sección 9.

Kong

- **Vida:** 100 puntos. Tras recibir un golpe queda invulnerable 0.8 s y parpadea.
- **Movimiento :** 100 unidades por segundo; salto de fuerza -300.
- **Golpe (Z o X):** alcanza 22 unidades al frente y solo daña a Godzilla. Hay 0.5 s de espera entre golpes; al acertar suena el impacto y tiembla un poco la cámara.
- **Animaciones:** inactividad, correr, salto, atacar, daño leve, daño-muerte, comer ave y victoria.

9. Godzilla (jefe del nivel 5)

Godzilla actúa de forma automática: camina hacia Kong, siempre lo mira y elige su ataque según la distancia y la altura a la que esté Kong. Tiene 10 puntos de vida y cada golpe de Kong le quita 1. Sobre él se muestra una barra de vida roja con su nombre.

Acción	Cuándo la usa	Detalle
Golpe de cola	Kong está cerca (hasta 70 unidades) y no está en un lugar alto	Se agacha, gira de espaldas y azota con la cola. Quita 10 de vida; si Kong está más alto (por ejemplo saltando) el golpe falla. Espera 2 s entre golpes. Al pegar, el juego se congela un instante.
Aliento atómico	Kong está lejos	Dispara un rayo azul hacia donde está Kong. Quita 10 de vida. Espera 4 s entre rayos.
Salto	Kong está en un bloque alto, a media distancia, o hay un bloque enfrente	Salta hacia Kong y puede aterrizar sobre las plataformas. Si cae encima de Kong le quita 15 de vida; Kong lo esquiva saltando o alejándose. Descansa unos 5 a 7 s entre saltos.
Caminar	En cualquier otro caso	Avanza hacia Kong dentro de los límites del escenario. Cada paso suena y hace temblar un poco la cámara.
Rugido	De vez en cuando mientras camina	Cada 9 a 15 s ruge sin detenerse y tiembla la cámara.

Al recibir un golpe parpadea en rojo y muestra su animación de daño (si no está atacando). **Al quedarse sin vida** suena su muerte con temblor de cámara y reproduce su animación de derrota; el cuerpo se queda un momento y se desvanece. Entonces se avisa a la escena principal, que revisa si ya están todos los diamantes para dar la victoria.

Animaciones de Godzilla: reposo, caminar, golpe de cola, aliento atómico, recibe daño, salto y derrotado.

10. Interfaz (HUD)

- **Barra de vida de Kong:** verde con vida alta, amarilla desde el 60 % y roja desde el 30 %. Con 30 % o menos late en rojo para avisar del peligro.
- **Contador de diamantes** (por ejemplo 4/8) y número del nivel actual (NIVEL n).
- **Barra de vida sobre Godzilla** durante el combate, con el nombre “GODZILLA”.
- **Letrero de nivel** al empezar cada nivel y **avisos grandes** durante el nivel 5 (diamantes completos, Godzilla derrotado, victoria).
- El HUD se oculta en la pantalla final.

11. Pantalla final y créditos

Al ganar el nivel 5 se muestra la pantalla final sobre un fondo propio. Aparece desde negro y los botones entran uno después del otro; se activan poco más de un segundo después para evitar pulsaciones accidentales.

- **JUGAR DE NUEVO:** reinicia el juego desde el nivel 1.
- **VER CRÉDITOS:** muestra los créditos sobre un fondo oscuro con un botón Volver. También se cierran con Esc.
- **Efectos:** lluvia de confeti, dos cañones de confeti en las esquinas inferiores (disparan a 1 s y se repiten cada 6 s) y brasas que suben desde abajo.
- **Música:** suena la música final (musica_final), una sola vez.

12. Audio

El juego tiene música distinta para cada parte: la pantalla de inicio (musica_inicio), cada uno de los cinco niveles (nivel_1 a nivel_5) y la pantalla final (musica_final). Al cambiar de música la anterior se desvanece. Al ganar el nivel 5 se corta la música del nivel y suena el efecto rugido_victoria antes de pasar a la música final.

Los efectos de sonido cubren salto, golpe, daño, muerte, pinchos, comer, diamantes, nivel completado, botones (hover y click) y las acciones de Godzilla (pasos, giro, cola, carga, rayo, explosión del rayo, salto, aterrizaje, daño, muerte y rugido). También hay temblor de cámara en los golpes, pisotones, rugidos y explosiones.

Todo se gestiona desde un script global llamado Audio. Reproduce hasta 8 efectos a la vez, varía un poco el tono de cada uno para que no suenen idénticos, evita repetir el mismo sonido demasiado rápido y, al iniciar en modo de prueba, revisa en la pestaña Salida si falta algún archivo.

13. Aspectos técnicos

- **Motor:** Godot 4 (proyecto configurado con el renderizador GL Compatibility).
- **Lenguaje:** GDScript.
- **Escena principal del proyecto:** la pantalla de inicio. Desde ahí se abre la escena del juego, que carga cada nivel como escena independiente (niveles 1 al 5) y luego la escena final.
- **Escenas reutilizables:** personaje (Kong), Godzilla, diamante, contenedor de diamantes, ave, bola leve, bola mortal y bordes.
- **Mapas:** TileMapLayer con un tileset compartido por todos los niveles (incluye plataformas de un solo sentido y pinchos).
- **Capas de física:** solid, damage, player y collect.
- **Pantalla:** modo de estiramiento canvas_items con aspecto expand; cámara con zoom.
- **Autoload:** Audio (sonidos, música y temblor de cámara).

Scripts principales

Script	Función
audio.gd	Autoload. Efectos de sonido, música con desvanecido y temblor de cámara.
efectos.gd	Utilidades de efectos visuales (chispas y brillos) que usan otros scripts.
inicio.gd	Pantalla de inicio: título, botón JUGAR, brasas y transición.
ecena_principal.gd	Controla el juego: carga niveles, cuenta diamantes, condiciones de victoria, menús de muerte y pausa, fundidos y letreros.
interfaz.gd	HUD: barra de vida, contador de diamantes y nivel.
personaje.gd / vida_kong.gd	Movimiento, golpe, daño, invulnerabilidad, curación, celebración y vida de Kong.
godzilla.gd / rayo_atomico.gd	Comportamiento, ataques y vida de Godzilla; rayo atómico.
diamante.gd / contenedor_diamantes.gd	Recolección y conteo de diamantes por nivel.
spawner_bolas.gd / bola_leve.gd / bola_muerte.gd	Generación y comportamiento de las bolas de fuego.
spawner_aves.gd / ave.gd	Generación y comportamiento de las aves.
final.gd	Pantalla final: botones, créditos y efectos de confeti y brasas.

14. Créditos

Un juego creado por: Jose Daniel Mendoza

Programación y diseño: Jose Daniel Mendoza

Arte y sprites: Jose Daniel Mendoza

Música y efectos de sonido: Pixabay