برآورد پارامتر

همانطور که سابقا به تعریف پارامتر در جامعه آماری پرداختیم، تمام تلاشهای محققین معطوف به معلوم کردن مقدار پارامتر در جامعه می باشد. بدین منظور از مشاهدات استفاده می شود تا حداقل برآورد خوبی از مقدار واقعی پارامتر ارائه دهد. بمنظور انجام این مهم دو رویکرد وجود دارد

1. بدون هیچ اطلاعی از جامعه آماری: در این حالت از ابزارهای ارائه شده در مبحث آمار توصیفی و بصورت پیشرفته تر آن از روشهای ناپارامتری بهره برده می شود.

2. **دانستن توزیع مشاهدات:** یعنی توزیع حاکم بر مشاهدات مشخص می باشد. روشهای توسعه داده شده در علم آمار با دانستن توزیع حاکم بر مشاهدات را روشهای پارامتری می نامند. همچنین برآورد حاصل از این روشها تحت عنوان برآورد پارامتری معروف هستند. این روشها دارای انواع مختلف هستند و از معروفترین آنها روش برآورد ماکزیمم درستنمایی (MLE) است که در ادامه شرح و با ارائه چند مثال معرفی خواهد شد.

روش بر آورد ماکزیمم درستنمایی: بمنظور معرفی این روش بر آورد، در ابتدا فرض می کنیم مشاهدات از توزیعی با یک پارامتر بدست آمده باشند. برای تشریح بیشتر گوییم، هرگاه با بهره از روشهای نمونه گیری مناسب یک نمونه $F_X(x,\theta)$ با تابع توزیع $F_X(x,\theta)$ داشته باشیم به منظور بر آورد پارامتر θ بهترین ایده آن است که θ را به گونهای انتخاب نماییم که احتمال مشاهده آن نمونه بیشترین مقدار ممکن باشد. به روش مبتنی بر این ایده روش بر آورد ماکزیمم درستنمایی گویند.

$$let~~X_1,\ldots,X_n\sim F_X(x, heta)~~then$$

$$L(heta)=\begin{cases} p(X_1=x_1,\ldots,X_n=x_n\,;\, heta)~~\mathrm{arms}~\delta X_i \\ f_{X_1,\ldots,X_n}(x_1,\ldots,x_n\,;\, heta)~~\mathrm{arms}~\delta X_i \end{cases}$$
 $I_{i=1}^n p(X_i=x_i\,;\, heta)$ ما پیوسته $I_{i=1}^n f_{x_i}(x_i\,;\, heta)$ ما پیوسته $I_{i=1}^n f_{x_i}(x_i\,;\, heta)$

.

¹ Maximum Likelihood Estimator

تابع $L(\theta)$ معروف است به تابع درستنمایی. حال می بایست پارامتر θ بگونهای تعیین شود که تابع $L(\theta)$ را بیشینه نماید که بدین منظور از روشهای ماکزییمیابی همانند مشتق یا سایر روشها استفاده می نماییم. بمنظور در ک بهتر این روش، در ادامه مثالهای مختلفی را ارائه می نماییم.

توجه: برآورد حاصل از روش برآورد درستنمایی ماکزیمم برای پارامتر θ را بصورت $\hat{\theta}$ نمایش می دهیم و تابع حاصل از مشاهدات (یعنی تابع مرتبط با $\hat{\theta}$)، حتما می بایست بصورت متغیر تصادفی نوشته شود.

Example: let $X_1, ..., X_n \sim Ber(p)$. find MLE of p when X_i are independent.

$$L(p) = p(X_1 = x_1, ..., X_n = x_n; p) \stackrel{ind}{\Longrightarrow} L(p) = \prod_{i=1}^n p(X_i = x_i; p)$$
$$= \prod_{i=1}^n p^{x_i} (1-p) = p^{\sum_{i=1}^n X_i} (1-p)^{n-\sum_{i=1}^n X_i}.$$

به دنبال تعیین مقداری از p هستیم که تابع فوق را ماکزیمم نماید. بسیار پرواضح است که تابع L(p) نسبت به پارامتر p یک تابع پیوسته بر روی بازه (0,1) می باشد، بنابراین به منظور ماکزیمهیابی از مشتق عبارت بالا نسبت به p و برابر صفر قرار دادن آن، استفاده می نماییم. بدین منظور تعریف می کنیم $m=\sum_{i=1}^n X_i$ آنگاه

$$\frac{d}{dp}L(p) = \frac{d}{dp}(p^{m}(1-p)^{n-m})$$

$$= mp^{m-1}(1-p)^{n-m} + p^{m}(n-m)(1-p)^{n-m-1}(-1) = 0$$

$$\Rightarrow mp^{m-1}(1-p)^{n-m} = p^{m}(n-m)(1-p)^{n-m-1} \Rightarrow p = \frac{m}{n}.$$

بنابراین برآورد MLE برابر خواهد بود با

$$\hat{p} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}.$$

Example: $X_1, ..., X_n \sim pow(\alpha, \beta)$ such that (s.t.) α is known. Find MLE of β .

if
$$X \sim pow(\alpha, \beta)$$
, then $f_X(x) = \frac{\alpha x^{\alpha - 1}}{\beta^{\alpha}}$ $0 < x < \beta$.

$$L(\beta) = f_{X_{1},...,X_{n}}(x_{1},...,x_{n}; \beta) \stackrel{ind}{\Longrightarrow} L(\beta) = \prod_{i=1}^{n} f_{X}(x_{i},\beta) = \prod_{i=1}^{n} \frac{\alpha x_{i}^{\alpha-1}}{\beta^{\alpha}} I_{(0,\beta)}(x_{i})$$
$$= \frac{\alpha^{n} (\prod_{i=1}^{n} x_{i})^{\alpha-1}}{\beta^{n\alpha}} \prod_{i=1}^{n} I_{(0,\beta)}(x_{i}).$$

تابع $I_A(x)$ معروف است به تابع نشانگر 7 ، به بیان دیگر این تابع بصورت زیر تعریف می شود

$$I_A(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ 0 & x \notin A \end{cases}$$


با دانستن این تعریف خواهیم داشت

$$\prod_{i=1}^{n} I_{(0,\beta)}(x_i) = \begin{cases} 1 & \forall i \ 0 < x_i < \beta \\ 0 & o.w. \end{cases} = \begin{cases} 1 & x_{(n)} < \beta \\ 0 & o.w. \end{cases} = I_{(x_{(n)},\infty)}(\beta).$$

با در نظر گرفتن $c=lpha^n(\prod_{i=1}^n x_i)^{lpha-1}$ خواهیم داشت

$$L(\beta) = \frac{c}{\beta^{n\alpha}} I_{\left(x_{(n)},\infty\right)}(\beta).$$

از عبارت بالا نمیتوان مشتق گرفت اما میدانیم که تابع L(eta) نسبت به پارامتر eta یک تابع نزولی است، بنابراین



MLE این بدان معنا است که ماکزیمم مقدار تابع فوق ابتدای بازه، یعنی $x_{(n)}$ رخ می دهید، در نتیجه برآورد پارامتر eta برابر خواهد بود با

$$\hat{\beta} = X_{(n)}.$$

توجه: در ماکزیمم سازی فوق از مشتق گیری استفاده نشد، دلیل این موضوع آن است که پارامتر مدنظر در کران تکیه گاه متغیر تصادفی قرار داشت.

² indicator

گاهی مشتق گرفتن از تابع درستنمایی کار سادهای نیست. در این مواقع چون خود نقطه ماکزیمم اهمیت دارد و نه مقدار آن، از \ln تابع درستنمایی مشتق می گیریم، زیرا این تابع یکنوای صعودی است. بدین منظور خواهیم داشت \ln

$$l(\theta) = \ln(L(\theta)).$$

Example: $X_1, ..., X_n \sim pow(\alpha, \beta)$ s. t. β is known, find MLE of α .

$$L(\alpha) = \prod_{i=1}^{n} \frac{\alpha x_i^{\alpha - 1}}{\beta^{\alpha}} = \frac{\alpha^n (\prod_{i=1}^{n} x_i)^{\alpha - 1}}{\beta^{n\alpha}}.$$

$$l(\alpha) = \ln(L(\alpha)) = n\ln(\alpha) + (\alpha - 1) \sum_{i=1}^{n} \ln(x_i) - n\alpha \ln(\beta).$$

$$\frac{d}{d\alpha} \left(n\ln(\alpha) + (\alpha - 1) \sum_{i=1}^{n} \ln(x_i) - n\alpha \ln(\beta) \right) = 0.$$

$$\Rightarrow \frac{n}{\alpha} + \sum_{i=1}^{n} \ln(x_i) - n\ln(\beta) = 0 \Rightarrow \alpha = \frac{n}{n\ln(\beta) - \sum_{i=1}^{n} \ln(x_i)}.$$

بنابراین برآورد ماکزیمم درستنمایی پارامتر α برابر خواهد بود با

$$\hat{\alpha} = \frac{n}{n \ln(\beta) - \sum_{i=1}^{n} \ln(X_i)}.$$

برآورد ماکزیمم درستنمایی برای بیش از یک پارامتر: هرگاه تعداد پارامتر مجهول یک توزیع بیش از یک عدد باشد و این پارامترها در فضاهای نامرتبط مقدار بپذیرند (به هم وابسته نباشند) آنگاه به منظور برآورد یا پارامترها با فرض معلوم بودن سایر پارامترها، اقدام به برآورد یکی از پارامترها مینماییم و در گام دوم با در نظر گرفتن مقدار برآورد به دست آمده برای پارامتر اول، پارامترهای بعدی را از با بهره از همین روشها انجام می دهیم. بمنظور درک مسیر فوق به مثالهای زیر توجه نمایید.

نکته: روش فوق بمنظور برآورد ماکزیمم درستنمایی برای چند پارامتر یک روش کلی نیست بلکه تنها زمانی کاربرد دارد که فضای پارامترهای توزیع وابسته به هم نباشند (به بیان دیگر فضاهای تعریف پارامترها از یکدیگر مستقل باشند). در حالت کلی می توان از روشهای ماکزیممسازی معمول همانند مشتقهای توام استفاده نمود.

Example: $X_1, ..., X_n \sim pow(\alpha, \beta)$, find MLE if α, β both are unknown (we know parameter spaces are $\alpha > 0, \beta > 0$).

$$L(\alpha, \beta) = f_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n; \alpha, \beta) \stackrel{ind}{\Longrightarrow} L(\alpha, \beta)$$
$$= \prod_{i=1}^n f_{X_i}(x_i; \alpha, \beta) = \prod_{i=1}^n \frac{\alpha x_i^{\alpha - 1}}{\beta^{\alpha}} I_{(0, \beta)}(x_i)$$

Let α is known, so $\hat{\beta} = X_{(n)}$, then

$$l(\alpha, \hat{\beta}) = \ln(L(\alpha, \hat{\beta})) = n\ln(\alpha) + (\alpha - 1)\sum_{i=1}^{n} \ln(x_i) - n\alpha \ln(\hat{\beta})$$
$$\Rightarrow \hat{\alpha} = \frac{n}{n\ln(X_{(n)}) - \sum_{i=1}^{n} \ln(x_i)}.$$

Example: Let $X_1, ..., X_n$ have distributed as $N(\mu, \sigma^2)$ s.t. they are independent and μ and σ^2 are both unknown. Find MLE of (μ, σ^2) .

$$\begin{split} L(\mu,\sigma^2) &= f_{X_1,\dots,X_n}(x_1,\dots,x_n;\; \mu,\sigma^2) \stackrel{ind}{\Longrightarrow} L(\mu,\sigma^2) \\ &= \prod_{i=1}^n f_{X_i}(x_i;\; \mu,\sigma^2) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{1}{2}(x_i-\mu)^2} \\ &= \left(\frac{1}{2\pi\sigma^2}\right)^{\frac{n}{2}} e^{-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^n \frac{(x_i-\mu)^2}{\sigma^2}}. \end{split}$$

$$l(\mu, \sigma^2) = \ln(L(\mu, \sigma^2)) = \frac{-n}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2} \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu)^2}{\sigma^2}.$$

let σ^2 be known, then

$$\begin{split} \frac{d}{d\mu} \Big(l(\mu, \sigma^2) \Big) &= \frac{d}{d\mu} \bigg(\frac{-n}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2} \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{\sigma^2} \bigg) = 0. \\ &= 0 - \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu) = 0 \ \Rightarrow \sum_{i=1}^n x_i = n\mu. \end{split}$$

این بدان معنا است که برآورد MLE میانگین جامعه توزیع نرمال برابر خواهد بود با

$$\hat{\mu} = \bar{X}$$
.

The MLE of μ is \bar{X} , then

$$\frac{d}{d\sigma^{2}}(l(\mu,\sigma^{2})) = \frac{d}{d\sigma^{2}}\left(\frac{-n}{2}\ln(2\pi\sigma^{2}) - \frac{1}{2}\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_{i}-\mu)^{2}}{\sigma^{2}}\right) = 0.$$

$$\Rightarrow \frac{-n}{2\sigma^{2}} + \frac{1}{2\sigma^{4}}\sum_{i=1}^{n}(x_{i}-\hat{\mu})^{2} = 0.$$

$$\hat{\sigma}^{2} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_{i}-\bar{X})^{2}.$$

Example: let $X_1, ..., X_n$ be distributed as $\beta(\alpha, b)$ s. t., b = 2. Find MLE of α .

میدانیم برای توزیع بتا با پارامترهای
$$(lpha,eta)$$
 داریم

$$f_{X}(x) = \frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{2-1}}{\beta(\alpha,2)} = \frac{\Gamma(\alpha+2)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(2)}x^{\alpha-1}(1-x); \quad 0 < x < 1.$$

$$L(\alpha) = f_{X_{1},...X_{n}}(x_{1},...,x_{n};\alpha) \stackrel{ind}{\Longrightarrow} L(\alpha) = \prod_{i=1}^{n} f_{X_{i}}(x_{i};\alpha).$$

$$= \prod_{i=1}^{n} \alpha(\alpha-1)x_{i}^{\alpha-1}(1-x_{i}) = (\alpha(\alpha-1))^{n} \left(\prod_{i=1}^{n} x_{i}\right)^{\alpha-1} \left(\prod_{i=1}^{n} (1-x_{i})\right).$$

$$\Rightarrow l(\alpha) = \ln(L(\alpha)) = n\ln(\alpha^{2}+\alpha) + (\alpha-1)\ln(\prod_{i=1}^{n} x_{i}) + \ln(\prod_{i=1}^{n} (1-x_{i}))$$

$$\Rightarrow \frac{d}{d\alpha}(l(\alpha)) = \frac{n(2\alpha+1)}{\alpha^{2}+\alpha} + \ln(\prod_{i=1}^{n} x_{i}) + 0 = 0.$$

$$\Rightarrow \frac{2\alpha+1}{\alpha^{2}+\alpha} = \frac{-\sum_{i=1}^{n} \ln(x_{i})}{n} - \sum_{i=1}^{n} \ln(x_{i}) = t.$$

$$\Rightarrow t\alpha^{2} + (t-2n)\alpha - n = 0.$$

$$\hat{\alpha} = \frac{2n+\sum_{i=1}^{n} \ln(X_{i}) + \sqrt{\left(\sum_{i=1}^{n} \ln(X_{i})\right)^{2} + 4n^{2}}}{-2\sum_{i=1}^{n} \ln(X_{i})}.$$