ساختمان داده

دانشكده رياضي. دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي. پاييز ١٤٠٢

۱ تحلیل سرشکنی Amortized Analysis

فرض کنید ساختمان داده D عمل A را پشتیبانی می کند. در تحلیل بدترین حالت، می خواهیم بدانیم عمل A زمان اجرایش حداکثر چقدر است. در این درس نمونه های زیادی را از این تحلیل دیده ایم. برای مثال نشان دادیم که عمل Search در درخت Insert زمان اجرایش در بدترین حالت O(h) است وقتی که h ارتفاع درخت است. به همین طریق نشان دادیم که عمل BST در درخت AVL در بدترین حالت زمان اجرایش $O(\log n)$ است وقتی n تعداد رئوس درخت AVL باشد.

در تحلیل سرشکنی میخواهیم بدانیم که انجام m عمل متوالی (که میتواند ترکیبی از اعمال مختلف هم باشد) در بدترین حالت چقدر زمان میبرد. اگر f(n) زمان اجرای عمل A (در بدترین حالت) باشد، زمان اجرای دنبالهای از m عمل n حداکثر خوبی نباشد. برای مثال در ساختار مجموعههای مجزا با لیست پیوندی، mf(n) خواهد بود. این کران بالا میتواند کران بالای خوبی نباشد. برای مثال در ساختار مجموعههای مجزا با لیست پیوندی، دیدیم که زمان اجرای یک عمل Union در بدترین حالت $\Theta(n)$ است در حالیکه زمان اجرای P(n) است. P(n) است.

در این بخش میخواهیم مواردی دیگر از این حالت را مثال بزنیم که زمان اجرای دنبالهای از m عمل بسیار کمتر از کران بالای m است. علاوه بر این، سه تکنیک مختلف برای اثبات چنین کران بالاهایی را ذکر میکنیم. برای این منظور دو مثال ساده را بررسی میکنیم.

Multi-pop Stack •

این ساختار داده یک توسعه ساده از پشته معمولی است و سه عمل اصلی را پشتیبانی میکند.

Push(S,x) .

آیتم x را روی پشته S قرار می دهد. برای سادگی، فرض کنید زمان اجرای این عمل 1 باشد.

Pop(S) .

عنصر بالای پشته S را در صورت وجود خارج می کند و برمی گرداند. فرض کنید زمان اجرای این عمل $\min\{|S|,1\}$

Multi-Pop(S,k).

به تعداد k عنصر بالای پشته S را خارج می کند. اگر تعداد عناصر پشته S از k کمتر باشد، تعداد عناصری که $\min\{|S|,k\}$ خواهد بود. اینجا |S| تعداد عناصر پشته است. زمان اجرای این عمل برابر با |S| است.

اینجا میخواهیم بدانیم m فراخونی از اعمال مختلف پشته در مجموع پیچیدگی زمانی اش چقدر است.

top
$$\rightarrow$$
 23
17
6
39
10
47
MultiPop(4) MultiPop(2)

Binary Counter •

این ساختار داده ساده متشکل از یک شمارنده A با k بیت است و تنها عمل آن Increment است که یک واحد به مقدار شماره می افزاید.

$$A \leftarrow A + 1$$
 (Increment)

اگر همه بیت های شماره 1 باشد، فراخوانی Increment همه بیت ها را صفر خواهد کرد (انگار شمارنده reset شده است.) بدین ترتیب روشن است که اجرای عمل Increment در بدترین حالت زمان اجرایش k است.

Counter value	MT	M6	MS	MA	M3	MO	MI	MOI
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1
2	0	0	0	0	0	0	1	0
3	0	0	0	0	0	0	1	1
4	0	0	0	0	0	1	0	0
5	0	0	0	0	0	1	0	1
6	0	0	0	0	0	1	1	0
7	0	0	0	0	0	1	1	1
8	0	0	0	0	1	0	0	0
9	0	0	0	0	1	0	0	1
10	0	0	0	0	1	0	1	0
11	0	0	0	0	1	0	1	1
12	0	0	0	0	1	1	0	0
13	0	0	0	0	1	1	0	1
14	0	0	0	0	1	1	1	0
15	0	0	0	0	1	1	1	1
16	0	0	0	1	0	0	0	0

می خواهیم بدانیم که اجرای m دنباله متوالی از Increment زمان اجرایش چقدر خواهد بود؟ بطور پیش فرض، مقدار اولیه شمارنده صفر است.

۲ روشهای مختلف برای تحلیل سرشکنی

- روش تجمعی Aggregate Method در این روش یک کران بالای برای زمان m عمل متوالی بدست می آوریم. نمونه این کار را قبلا برای ساختار داده مجموعه های مجزا انجام دادیم. آنجا نشان دادیم که اجرای n-1 عمل Union در مجموع زمانش نمی تواند از $n \log n$ بیشتر باشد (استدلال کردیم که هر اشاره گر به تعداد حداکثر $n \log n$ بار بروزرسانی می شود.)
- ۱. می توانیم از روش تجمعی استفاده کنیم و یک تحلیل سرشکنی برای ساختار داده پشته MultiPop ارائه دهیم. یک مشاهده خیلی ساده این است که تعداد Pop های موفق (چه آنهایی که داخل عمل MultiPop انجام می شوند و چه آنهایی که موقع فراخوانی Pop انجام می شوند) نمی تواند از تعداد Push ها بیشتر باشد. لذا با فرض اینکه زمان اجرای Pop های ناموفق صفر است، زمان اجرای m عمل حداکثر

$$(2n_{push}) \le 2m$$

خواهد بود. اینجا n_{push} تعداد فراخوانی های Push در میان m عمل است.

۲. برای تحلیل شمارنده باینری با استفاده از روش تجمعی، دقت کنید زمان انجام m عمل Increment برابر با تعداد دفعاتی است که یک بیت در طول اجرا تغییر می کند. حال بیایید تعداد دفعاتی که هر بیت تغییر می کند را بشماریم. به شکل بالا دقت کنید. بیت اندیس صفر A[0] هر بار تغییر می کند m بار). بیت بعدی هر دو بار تغییر می کند m باری بیت بدین ترتیب بیت اندیس m هر m بار تغییر می کند m بازی الله تعداد کل تغییرات برابر است

$$\sum_{i=0}^{k} \lfloor m/2^i \rfloor < m \sum_{i=0}^{\infty} 1/2^i = 2m$$

• روش حسابداری Accounting Method در این روش زمان لازم برای انجام یک عمل را مانند هزینه ای که با پول پرداخت می شود تصور می کنیم. لذا اگر یک عمل t واحد زمان نیاز داشته باشد مانند این است که به t واحد پول نیاز داشته باشد. برای اثبات یک کران بالا برای زمان m عمل (میزان پولی که باید برای انجام m عمل پرداخت شود) بدین صورت عمل می کنیم. فرض کنید یک حساب پولی داریم و هر زمان کاری انجام می دهیم هزینه اش را از حساب برمی داریم. مانده حساب باید همیشه غیر منفی باشد. برای هر نوع عمل یک هزینه سرشکنی معین می کنیم. مثلا برای انجام عمل A باید ۱۰ تومان بول به حساب ریخته شود (هزینه سرشکنی A) و برای عمل A باید ۵ تومان پول به حساب ریخته شود (هزینه سرشکنی یک عمل ممکن است از هزینه واقعی آن کمتر یا بیشتر باشد. مهم این است که در حساب پول کافی داشته باشیم تا هزینه واقعی هر عمل را از آن پرداخت کنیم. اگر مانده حساب هیچ وقت منفی نباشد، یعنی اینکه کل دریافتی ها از هزینه واقعی اعمال کمتر نبوده. لذا کل دریافتی ها یک کران بالا برای زمان مورد نظر خواهد بود. ترفند کلی این است که برای اعمال با هزینه کم پول بیشتر پرداخت کنیم تا در حساب ذخیره کنیم برای پرداخت هزینه اعمال یو هزینه. اگر به باد داشته باشید مشابه این عمل را برای تحلیل آرایه یوبا انجام دادیم. آنجا برای هر Append اعمال یو هزینه. اگر به باد داشته باشید مشابه این عمل را برای تحلیل آرایه یوبا انجام دادیم. آنجا برای هر Pppend

ترفند کلی این است که برای اعمال با هزینه کم پول بیشتر پرداخت کنیم تا در حساب ذخیره کنیم برای پرداخت هزینه اعمال پرهزینه. اگر به یاد داشته باشید مشابه این عمل را برای تحلیل آرایه پویا انجام دادیم. آنجا برای هر Append معمولی در آرایه که هزینه واقعی اش ۱ واحد بود، ۲ واحد پرداخت کردیم تا موقع دو برابر شدن اندازه آرایه پول لازم برای انجام آن را داشته باشیم.

 ۱. برای تحلیل سرشکنی مثال پشته MultiPop از روش حسابداری میتوانیم استفاده کنیم. برای سادگی فرض کنید هزینه واقعی Push، هزینه واقعی Pop موفق و ناموفق برابر با 1 واحد است.

اینجا باید هزینه سرشکنی هر عمل را مشخص کنیم. هزینه سرشکنی Push را 2 تومان تعریف می کنیم. قرار می دهیم

$$a_{push} = 2$$

و هزینه سرشکنی Pop و MultiPop را 0 تومان تعریف می کنیم.

$$a_{singlepop} = 0, a_{multipop} = 0$$

روشن است که با این تعاریف و با توجه به اینکه هر عمل Pop موفق قبلش یک Push موفق بوده لذا همیشه باید در حساب پول کافی برای پرداخت هزینه را داشته باشیم. در واقع تک واحد پولی که موقع انجام Push ذخیره می کنیم موقع انجام Pop موفق خرج می کنیم. لذا نتیجه می گیریم زمان دنباله m عمل برای این ساختار داده، حداکثر m است.

در مورد شمارنده باینری، فرض کنید هر بار که یک بیت را به 1 تغییر دادیم (set کردن) 2 تومان پرداخت کنیم.
 یک تومانش صرف هزینه خود عمل میشود و یک تومانش در حساب برای وقتی که همان بیت را به 0 تغییر میدهیم
 (موقع reset کردن) نگه میداریم. با توجه به اینکه شماره از صفر شروع میشود، در همه حال پول کافی در حساب
 داریم. از آنجا که در هر عمل Increment حداکثر یک بار عمل set انجام میشود هزینه سرشکنی سرشکنی برابر با 2 تومان خواهد بود.

$a_{increment} = 2$

پس انجام m فراخوانی Increment زمانش حداکثر برابر با 2m است.

• روش تابع پتانسیل Potenital Function Method این روش را میتوان بصورت تعمیمی از روش حسابداری در نظر گرفت. در روش حسابداری، دیدیم که اعمال کم هزینه اعتبار حساب را بالا میبرند و اعمال پرهزینه از اعتبار حساب نظر گرفت.

خرج می کنند. یک تعبیر فیزیکی از حسابی که نگه می داریم می تواند پتانسیل باشد. انگار یک سیستم داینامیک داریم که پتانسیلش (یا انرژی اش) با اعمال کم هزینه بالا می رود و با اعمال پرهزینه پایین می آید. حال اینجا به جای اینکه از یک حساب مجزا استفاده کنیم، از خود ساختار داده برای نشان دادن میزان اعتبار موجود استفاده می کنیم. باید طوری پتانسیل را تعریف کنیم که مانند حساب عمل کند. فرض کنید D_0 وضعیت اولیه ساختار داده باشد و D_i وضعیت ساختار داده است. بعد از انجام عمل D_i ام باشد. تابع پتانسیل D_i و D_i و اتعریف می کنیم که وابسته به وضعیت ساختار داده است. هزینه سرشکنی عمل D_i ام را تعریف می کنیم

$$a_i = c_i + \Phi(D_i) - \Phi(D_{i-1})$$

وقتی که c_i هزینه واقعی عمل i ام باشد. با این تعریف داریم

$$\sum_{i=1}^{m} a_i = \sum_{i=1}^{m} c_i + \Phi(D_m) - \Phi(D_0)$$

لذا اگر برای هر m داشته باشیم $\Phi(D_0) = \Phi(D_0) \geq 0$ آنگاه میتوانیم بگوییم m یک کران بالا معتبر برای $\Phi(D_0) = 0$ است که همان هزینه واقعی است. بطور خاص اگر تابع پتانسیل طوری باشد که $\Phi(D_0) = 0$ کافی است که همه حال داشته باشیم $\Phi(D_i) \geq 0$. توجه کنید این مانند است که حساب نباید هیچ وقت منفی شود.

دقت کنید می خواهیم هزینه سرشکنی هر عمل کم باشد، لذا وقتی c_i بالاست، میزان افزایش پتانسیل یعنی

$$\Phi(D_i) - \Phi(D_{i-1})$$

. باید منفی شود تا با a_i کوچک از پس c_i بزرگ بربیاییم. اینجا مانند است که از پتانسیل خرج کردهایم

توجه کنید استفاده از روش تابع پتانسیل امر سادهای نیست و گاها مستلزم ابتکار فراوان است. شاید سوال پیش بیاید چرا از همان روش حسابداری که شهودش راحتتر است استفاده نکنیم؟ در جواب می توان گفت اگر در موقعیتی هستیم که راحت می توان از روش حسابداری استفاده کرد نیازی نداریم خود را با پتانسیل خود به زحمت بیاندازیم. اما باید توجه داشته باشیم که در روش حسابداری باید برای هر نوع عمل یک هزینه سرشکنی ثابت مشخص کنیم و این فارغ از وضعیت ساختار داده است. روش پتانسیل چهارچوبی را فراهم می کند که هزینه سرشکنی هم (مانند هزینه واقعی) متغیر باشد و به نوعی وابسته به وضعیت ساختار داده در زمان انجام عمل باشد. این انعطاف بیشتری را فراهم می کند و در عین حال نیزمند فهم عمیقتر از داینامیک ساختار داده است.

1. مثال پشته را با روش تابع پتانسیل بررسی می کنیم. اگر از ایده روش حسابداری برای تحلیل این مثال الهام بگیریم، از آنجا که اضافه شدن عناصر به پشته اعتبار حساب را بالا میبردند، میتوانیم پتانسیل ساختار داده را برابر با تعداد عناصر پشته تعریف کنیم.

 $\Phi(D) = \text{number of items in the stack}$

 $\Phi(D) \geq 0$ و همينطور داريم $\Phi(D_0) = 0$ و همينطور داريم

 $a_i=2$ اگر عمل ام Push باشد داریم $c_i=1$ و $c_i=1$ و $c_i=1$ بس در این حالت Push اگر عمل ا

 $\Phi(D_i) = \Phi(D_{i-1}) - \min\{|S|,k\}$ و $c_i = \min\{|S|,k\}$ بس باشد داریم MultiPop(S,k) و ممل ام در این حالت $a_i = 0$

 $a_i = 0$ باشد، بطور مشابه داریم Pop اگر عمل i

پس در هر حالت داریم $a_i \leq 2$ لذا

$$\sum_{i=1}^{m} a_i \le 2m$$

۲. شمارنده باینری را هم می توان با تابع پتانسیل تحلیل کرد. باز هم از روش حسابداری الهام می گیریم و تعریف می کنیم

 $\Phi(D) = \text{ number of 1s in the counter}$

روشن است که $\Phi(D_0)=\Phi(D_0)$ و همینطور داریم $\Phi(D)\geq 0$. فرض کنید عمل i ام به تعداد p بیت را reset کند. دقت کنید هر Increment حداکثر یک صفر را به 1 تغییر می دهد. لذا داریم

$$p \le c_i \le p + 1$$

$$-p \le \Phi(D_i) - \Phi(D_{i-1}) \le -p + 1$$

پس $a_i \leq 2$ در نتيجه .

$$\sum_{i=1}^{m} a_i \le 2m$$