# Memoria práctica Estructura de Computadores I

Asignatura: Estructura de Computadores I

Curso: 1ero Ingeniería informática 2021/2022

Profesores: Alberto Ortiz Rodríguez y Francisco Bonnin Pascual

Proyecto realizado por:

Daniel Salanova Dmitriyev
 DNI:49610682G
 Correo: dasadmx@gmail.com
 Correo: vs824@id.uib.cat

Fecha: 30 de mayo de 2022

# Índice general

Capítulo 1	3
Introducción	3
1.1. Objetivos	3
1.2 Estructura del informe	3
Capítulo 2	4
Diseño Descendente	4
2.1 Estructura del programa	4
2.2 Fase de Fetch	4
2.3 Fase de Decodificación	5
2.4 Fase de Ejecución	7
Capítulo 3	7
Tablas	7
3.1 Tabla de subrutinas	7
3.2 Tabla de registros del 68K	9
3.2.1 Tabla de registros de datos	9
3.2.1 Tabla de registros de direcciones	10
Capítulo 4	10
Juego de pruebas	10
4.1 Prueba 1	10
4.1 Prueba 2	12
4.1 Prueba 3	13
Capítulo 5	13
Conclusiones	13
Capítulo 6	14
Código fuente	14

# Capítulo 1

### Introducción

### 1.1. Objetivos

El objetivo de esta práctica consiste en el desarrollo de un emulador. Un emulador escrito en lenguaje ensamblador del 68K que permita la ejecución de programas escritos para una máquina elemental dada.

Este emulador se titula Just A Rather Very Intelligent System (JARVIS), este contiene ocho registros: B0, B1, R2, R3, R4 y R5 se utilizan en operaciones de tipo ALU tanto de operando fuente como destino. Por otro lado también cuenta con los registros T6 y T7 que se utilizan como interfaz de la memoria, además de utilizarse también en operaciones de tipo ALU.

#### 1.2 Estructura del informe

La memoria se estructura en diversas partes, incluyendo este primer capítulo introductorio con una breve descripción de la práctica. Una explicación general al trabajo realizado para cada una de las fases del emulador. Una descripción de la rutina de decodificación. Varias tablas, para las subrutinas utilizadas, y otra para los registros del 68k empleados. A continuación se encuentra el conjunto de pruebas para comprobar el correcto funcionamiento. Finalmente encontramos el apartado de las conclusiones donde se evaluarán los resultados obtenidos y el código fuente

# Capítulo 2

### Diseño Descendente

### 2.1 Estructura del programa

El programa se divide en tres partes principales, la primera, la fase de FETCH, fase donde se recorre el vector EMEM que contiene las instrucciones codificadas, se obtiene una de ellas (de principio a final) y se incrementa en uno el registro EPC para así apuntar a la siguiente instrucción al volver a la fase de FETCH.

La segunda es la fase de decodificación, en esta nos traemos dicha instrucción obtenida de EMEM y la decodificamos mediante una serie de instrucciones repetitivas que se mostrarán posteriormente. Una vez se conoce la instrucción se trata, y se obtiene el identificador que le corresponde para así posteriormente poder ejecutarla.

Por último en la fase de ejecución mediante el identificador mencionado anteriormente se salta la instrucción correcta a ejecutar y se ejecutan seguidamente se actualizan los flags si fuese necesario, una vez hecho esto se vuelve a saltar al FETCH para así continuar ejecutando el resto de instrucciones, hasta llegar a la instrucción STP, donde acabaría la ejecución del programa.

Ahora se procederá a explicar cada una de las fases y cómo hemos solucionado cada uno de los problemas encontrados a lo largo de la práctica.

#### 2.2 Fase de Fetch

Esta primera fase consta de traer cada una de las instrucciones codificadas que se encuentran almacenadas dentro de la EMEM de nuestra máquina.

La dificultad de esta fase radica en que las posiciones de la memoria de la máquina JARVIS empiezan en el 0, y se deben recoger correctamente cada una de ellas teniendo en cuenta el valor del PC. Viendo como están almacenadas dentro del 68K podemos encontrar una equivalencia para poder traer de la memoria cada una de las instrucciones.

De esta manera:

EPC	@Mem en 68K
0	$@ ext{EMEM} + 0$
1	@EMEM + 2
2	$ exttt{QEMEM} + 4$

Viendo esta relación podemos observar que el valor de la suma de la posición que debemos hallar es:

POS = EMEM + PC\*2

Por tanto eso lo traducimos en 68K como el siguiente conjunto de operaciones:

```
;--- IFETCH: INICIO FETCH
   ;*** En esta seccion debeis introducir el codigo necesario para cargar
   ;*** en el EIR la siguiente instruccion a ejecutar, indicada por el EPC,
   ;*** y dejar listo el EPC para que apunte a la siguiente instruccion

; ESCRIBID VUESTRO CODIGO AQUI

MOVE.W EPC,D7
MULS.W #2,D7
MOVE.W D7,A0
MOVE.W D7,A0
MOVE.W EMEM(A0),EIR
ADD.W #1,EPC

;--- FFETCH: FIN FETCH
```

Con este código obtendremos la instrucción codificada que se requiere y la almacenaremos en el registro de programa (EIR), además incrementaremos en 1 el EPC.

### 2.3 Fase de Decodificación


Una vez obtenida la instrucción codificada y almacenada en EIR debemos descubrir que tipo de instrucción es de las 14 que hay, es por eso que en esta fase trataremos de encontrar el ID (de 0-13) de la instrucción que se encuentra en el EIR.

A la hora de implementar esta fase, hemos decidido implementarla como una subrutina de librería. Es por ello que antes de saltar a la subrutina, guardamos un espacio para almacenar el ID de la instrucción y otro para almacenar el EIR:

```
;Preparamos la pila
MOVE.W #0,-(A7)
MOVE.W EIR,-(A7)
JSR DECOD
```

Una vez hemos llegado a la subrutina buscaremos cúal es el identificador de la instrucción del EIR mediante el análisis secuenciado de los bits de la instrucción codificada. La manera en que lo hemos hecho ha sido usando la instrucción BTST que nos proporciona 68K.

Cómo es demasiado extenso para ser explicado en este documento, hemos decidido adjuntar una imagen donde se muestra el árbol de secuenciación de bits que hemos usado para implementar esta subrutina.



Al terminar la subrutina de DECOD recuperaremos el EIR que almacenamos antes de entrar en la subrutina, y el ID de nuestra instrucción codificada.

De esta manera también dejaremos la pila como estaba anteriormente y con el puntero de pila en el sitio correspondiente,

Esta fase terminará moviendo el contenido del ID dentro del registro D1 del 68K para que funcione el código aportado por los profesores para la búsqueda de la etiqueta a la que saltar según el ID y así se ejecute correctamente la instrucción.

### 2.4 Fase de Ejecución

Esta fase no tiene mucho misterio, para cada una de las instrucciones que se nos plantean para JARVIS, lo que hemos hecho ha sido buscar maneras para implementarlas con las instrucciones del 68K.

En esta fase hemos usado 2 subrutinas, por una parte 'CREG' y por otra 'FLAGS'.

Lo que hacemos con CREG es buscar en qué posición se encuentra y qué contenido tiene uno de los operandos de la instrucción que se encuentra almacenado en D3. Para descubrir a qué registro hace referencia el código del operando, lo que hacemos es una búsqueda repetitiva de los bits hasta saber que registro es. De esta manera una vez descubierto, se incorpora dentro de D3 y A3, por una parte el contenido del registro y por otra la dirección.

Por último la subrutina de FLAGS lo que hacemos es coger el contenido de los flags e incorporarlo dentro del registro ESR según convenga.

# Capítulo 3

### **Tablas**

#### 3.1 Tabla de subrutinas

	DECOD es una subrutina de librería, en esta decodificamos y obtenemos el identificador de cada instrucción para ejecutarla posteriormente.
	Al ser de librería hay que pasarle los parámetros necesarios, así como guardar el contenido de los registros de datos antes de ser utilizados.
DECOD	Por ello antes de saltar reservamos un espacio (al principio de la pila), word donde guardaremos el identificador, un word por

	encima movemos el contenido de EIR donde pondremos la cadena de bits a decodificar.  Una vez saltamos a la subrutina guardamos el contenido de los registros D0 y D6, ya que serán utilizados (su contenido es explicado en la siguiente tabla).  Posteriormente seguimos una decodificación exhaustiva mirando bit a bit hasta encontrar de qué instrucción se trata mediante BTST y diferentes saltos según el valor de estos.  Una vez acabada la decodificación movemos el id a la primera posición de la pila. Devolvemos los valores iniciales de D0 y D6, devolvemos el valor de EIR y movemos el id a D1.
CREG	Esta subrutina de usuario se utiliza para saber el registro del operando fuente/destino, así como la dirección del operando destino para saber donde guardar el resultado de la operación a ejecutar.  En esta se encuentra un proceso de decodificación similar al de DECOD donde se van mirando bit a bit de qué registro se trata, una vez se decodifica movemos el contenido del registro correspondiente a D3 y su dirección a A3.  A esta subrutina hay que pasarle como parámetro el código del operando, estando este almacenado en D3.
FLAGS	En esta subrutina de usuario nos encargamos de actualizar los flags de nuestro emulador, para ello antes de saltar movemos SR (status register) a D4, dentro movemos D4 a D5 para no destruir el contenido, y realizamos sucesivas AND y OR con la dirección de memoria ESR donde están los flags de nuestro emulador para así obtener los valores de los flags que nos interesan, siendo estos el flag N, C y Z.

# 3.2 Tabla de registros del 68K

## 3.2.1 Tabla de registros de datos

D0	Usado en la subrutina DECOD para hacer el tratamiento del EIR para descubrir qué operación realiza.
D1	Usado durante la fase de decodificación, en este registro se incorporará el identificador de la instrucción una vez se vuelva de la subrutina DECOD.
D2	Registro usado durante la fase de ejecución en cada una de la einstrucciones. Sirve como registro auxiliar para almacenar el contenido del operando src o del valor de los bits de memoria.
D3	Registro usado en cada una de las einstrucciones para almacenar el contenido del operando dst/src. Usado también en la subrutina CREG para devolver el contenido del operando.
D4	En D4 movemos el SR (status register) los flags del 68k y los tratamos de manera en que podamos actualizar los flags de nuestra máquina en el word ESR.
D5	Este registro se usa para las instrucciones de JMP en la fase de ejecución, movemos el contenido de EIR a D5 y extraemos la dirección de memoria a la cual saltaremos o no dependiendo de la condición del JMP.
D6	Usado durante la fase de decodificación, en este registro insertamos el valor del identificador de la einstrucción que hemos estado decodificando.
D7	Este registro se utiliza Únicamente en la fase de FETCH, para guardar la dirección de memoria que nos traemos del EPC y luego lo multiplicamos por dos y movemos su contenido a un registro de direcciones para así recorrer EPROG de manera correcta.

### 3.2.1 Tabla de registros de direcciones

A0	Este registro de dirección se utiliza para recorrer el vector EMEM usando el modo indexado básico EMEM(AO), en la fase de FETCH.
A1	Este registro se usa para guardar la dirección del identificador de la instrucción a ejecutar, una vez guardada saltamos a la instrucción correspondiente mediante el modo indirecto por registro (A1)
А3	A3 es muy importante debido a su uso en las subrutinas CREG donde una vez obtenemos de qué registro se trata el operando. Cargamos con la instrucción LEA la dirección de memoria del operando, donde hemos de mover el resultado de la operación realizada en cada instrucción
A2	Estos registros de direcciones son registros auxiliares, utilizados en instrucciones como LOA o STO cuando se ha necesitado guardar ciertas direcciones de memoria.

# Capítulo 4

# Juego de pruebas

A continuación se mostrarán las pruebas que hemos realizado sobre el proyecto desarrollado con el fin de demostrar el correcto funcionamiento de este.

### 4.1 Prueba 1

En esta primera prueba, hemos decidido ejecutar el programa mínimo para que la práctica pueda ser evaluada, este programa es aportado por el profesorado en el documento de la práctica. El programa es el siguiente:

```
ORG $1000
       DC.W $4070,$0A60,$8050,$1A20,$C000,$1220,$C000,$0001
EMEM:
EIR:
       DC.W 0 ;eregistro de instruccion
EPC:
       DC.W 0 ;econtador de programa
EB0:
      DC.W 0 ;eregistro B0
EB1:
      DC.W 0 ;eregistro Bl
ER2:
      DC.W 0 ;eregistro R2
ER3:
      DC.W 0 ;eregistro R3
      DC.W 0 ;eregistro R4
ER4:
ER5:
      DC.W 0 ;eregistro R5
ET6:
      DC.W 0 ;eregistro T6
ET7:
      DC.W 0 ;eregistro T7
ESR:
       DC.W 0 ;eregistro de estado (00000000 00000ZCN)
```


Este programa debe dar como resultado en la posición @1018Hex el valor 0002Hex. El resultado que obtenemos de la ejecución de este conjunto de instrucciones en nuestra implementación es la siguiente:

#### 4.1 Prueba 2

En esta prueba hemos decidido ejecutar el programa de la propia práctica. La cabecera es la siguiente

```
ORG $1000
EMEM: DC.W $2800,$2A03,$50E0,$0B60,$5114,$0C70,$1430,$0E40,$7140,$3001,$32FF,$90D0
       DC.W $8020,$C000,$0002,$0003,$0001,$0003,$0002,$0004,$0000,$0000,$0000
EIR:
      DC.W 0 ;eregistro de instruccion
EPC:
       DC.W 0 ;econtador de programa
       DC.W 0 ;eregistro B0
EB1:
       DC.W 0 ;eregistro Bl
       DC.W 0 ;eregistro R2
ER2:
      DC.W 0 ;eregistro R3
ER3:
      DC.W 0 ;eregistro R4
ER5:
      DC.W 0 ;eregistro R5
ET6:
      DC.W 0 ;eregistro T6
ET7:
       DC.W 0 ;eregistro T7
       DC.W 0 ;eregistro de estado (00000000 00000ZCN)
```

El resultado que debe dar como resultado en las posiciones @1028, @102A y @102C el valor 0005Hex, estas posiciones hacen referencia al vector C. Por tanto una vez ejecutado el programa el resultado que da en nuestra implementación es la siguiente:



# Capítulo 5

### **Conclusiones**

En esta práctica hemos aprendido y hemos podido aplicar toda la teoría enseñada durante este curso para el diseño e implementación de un programa en ensamblador de cierta complejidad. Para ello ha sido necesario realizar de manera correcta las tres fases que todo máquina según la arquitectura de Von Neuman implementa, la fase de fetch donde nos traemos la instrucción a ejecutar e incrementamos en uno el pc, la fase de decodificación donde decodificamos la instrucción que nos traemos para así saber cual hay que ejecutar y finalmente en la fase de ejecución donde ejecutamos la instrucción y actualizamos los flags aplicando así los conceptos de la arquitectura de Von Neuman y la programación en ensamblador vistos en clase.

Durante la realización de esta práctica, nos han ido surgiendo diferentes dudas y problemas que hemos podido solucionar. Algunos de estos han sido, en la fase de ejecución mayoritariamente, las instrucciones de load y store al saber extraer y tratar la dirección de memoria con la cual guardar algún dato en dicha dirección de memoria o cargar el contenido de dicha dirección en otra. Otro gran problema que nos surgió fue el saber cómo decodificar y comprobar de qué registro se trataba cada operando una vez traída la instrucción, así como la actualización de los flags.

# Capítulo 6

## Código fuente

·-----

```
: 30/05/2022
* Description: Emulador de la JARVIS
    ORG $1000
EMEM: DC.W
$2800,$2A03,$50E0,$0B60,$5114,$0C70,$1430,$0E40,$7140,$3001,$32FF,
$90D0
        DC.W
$8020,$C000,$0002,$0003,$0001,$0003,$0002,$0004,$0000,$0000,$0000
       DC.W 0 ; eregistro de instruccion
EPC:
       DC.W 0 ; econtador de programa
EB0:
       DC.W 0 ;eregistro B0
EB1: DC.W 0 ;eregistro B1
ER2:
       DC.W 0 ;eregistro R2
ER3: DC.W 0 ;eregistro R3
ER4: DC.W 0 ;eregistro R4
ER5: DC.W 0 ;eregistro R5
ET6:
       DC.W 0 ; eregistro T6
ET7:
       DC.W 0 ;eregistro T7
ESR: DC.W 0 ;eregistro de estado (00000000 00000ZCN)
START:
    CLR.W EPC
FETCH:
    ;--- IFETCH: INICIO FETCH
        ; *** En esta seccion debeis introducir el codigo necesario
para cargar
        ; *** en el EIR la siguiente instruccion a ejecutar,
indicada por el EPC,
         ; *** y dejar listo el EPC para que apunte a la siguiente
instruccion
         ; ESCRIBID VUESTRO CODIGO AQUI
     MOVE.W EPC, D7
     MULS.W
               #2,D7
              D7,A0
EMEM(A0),EIR
     MOVE.W
     MOVE.W
     ADD.W #1, EPC
    ;--- FFETCH: FIN FETCH
    ;--- IBRDECOD: INICIO SALTO A DECOD
        ;*** En esta seccion debeis preparar la pila para llamar a
la subrutina
```

\* Written by : Daniel Salanova Dmitriyev y Hugo Valls Sabater

```
;*** DECOD, llamar a la subrutina, y vaciar la pila
correctamente,
        ;*** almacenando el resultado de la decodificacion en D1
     ; ESCRIBID VUESTRO CODIGO AQUI
    ;Preparamos la pila
     MOVE.W #0, -(A7)
     MOVE.W EIR, - (A7)
     JSR DECOD
    ; Recogemos los datos incorporados que se encontraban final de
la pila
     MOVE.W
               (A7) + , EIR
     MOVE.W
               (A7) + , D1
    ;--- FBRDECOD: FIN SALTO A DECOD
    ;--- IBREXEC: INICIO SALTO A FASE DE EJECUCION
        ; *** Esta seccion se usa para saltar a la fase de
ejecucion
        ; *** NO HACE FALTA MODIFICARLA
    MULU #6,D1
    MOVEA.L D1, A1
    JMP JMPLIST (A1)
JMPLIST:
    JMP ETRA
    JMP EADD
    JMP ESUB
    JMP ENAN
    JMP ESTC
    JMP EINC
    JMP ELOA
    JMP ELOAX
    JMP ESTO
    JMP ESTOX
    JMP EBRI
    JMP EBRZ
    JMP EBRN
    JMP ESTP
    ;--- FBREXEC: FIN SALTO A FASE DE EJECUCION
    ;--- IEXEC: INICIO EJECUCION
        ;*** En esta seccion debeis implementar la ejecucion de
```

cada einstr.

```
; ESCRIBID EN CADA ETIQUETA LA FASE DE EJECUCION DE CADA
INSTRUCCION
ETRA:
    MOVE.W
            EIR, D3
     ;Obtenemos A
   AND.W #%00000001110000,D3
   LSR.L #4,D3
   JSR CREG ; Hayamos posicion de A y su contenido
   MOVE.W D3, D2 ; Contenido de A movido a D2
    ; Guardamos los flags de la operacion y actualizamos los de
JARVIS
   MOVE.w SR, D4
   JSR FLAGS
   MOVE.W EIR, D3
   ;Obtenemos B
   AND.W #%0000011100000000,D3
   LSR.L #8,D3
   JSR CREG
    ;Copiamos el contenido de A a la poscion de B
   MOVE.W D2, (A3)
     JMP FETCH
EADD:
    MOVE.W EIR, D3
     ;Obtenemos A
   AND.W #%00000001110000,D3
   LSR.L #4,D3
    JSR
         CREG ; Hayamos posicion de A y su contenido
   MOVE.W
              D3,D2 ;Contenido movido de A a D2
   MOVE.W
              EIR, D3
    ;Obtenemos B
   AND.W #%0000011100000000,D3
   LSR.L #8,D3
   JSR CREG ; Hayamos posicion de B y su contenido
    ; Sumamos B + A
   ADD.W D2, D3
```

```
; Guardamos los flags de la operacion y actualizamos los de
JARVIS
    MOVE.W SR, D4
    JSR FLAGS
    ;Copiamos el resultado a B
    MOVE.W D3, (A3)
     JMP FETCH
ESUB:
     MOVE.W EIR, D3
    AND.W #%000000001110000,D3 ;Obtenemos A
    LSR.L #4, D3
    JSR CREG ; Hayamos posicion de A y su contenido
    MOVE.W D3, D2 ; Contenido movido de A a D2
   MOVE.W EIR, D3
    AND.W #%0000011100000000,D3; Obtenemos B
    LSR.L #8,D3
    JSR CREG ; Hayamos posicion de B y su contenido
    ; Se ejecuta la operacion A + (NO B1 + 1)
    NOT D3
    ADD.W #1,D3
    ADD.W D2, D3
    ; Guardamos los flags de la operacion y actualizamos los de
JARVIS
    MOVE.W SR, D4
    JSR FLAGS
    ;Copiamos el resultado a B
   MOVE.W D3, (A3)
     JMP FETCH
ENAN:
     MOVE.W EIR, D3
     ;Obtenemos A
    AND.W #%000000001110000,D3
    LSR.L #4, D3
    JSR CREG ; Hayamos posicion de A y su contenido
    MOVE.W D3, D2 ; Contenido movido de A a D2
    MOVE.W EIR, D3
    AND.W #%0000011100000000,D3 ;Obtenemos B
    LSR.L #8, D3
    JSR CREG ; Hayamos posicion de B y su contenido
```

```
; Hacemos la AND de D3 y D2 para luego negarla,
    ; que es lo equivalente a NAND
    AND.W D2, D3
    NOT.W D3
    ; Guardamos los flags de la operacion y actualizamos los de
JARVIS
   MOVE.W SR, D4
    JSR FLAGS
    ;Copiamos el resultado a B
    MOVE.W D3, (A3)
     JMP FETCH
ESTC:
     MOVE.W EIR, D3
     AND.W #%000000011111111, D3
     ; Extendemos K para hacer las operaciones correctamente
    EXT.W D3
     MOVE.W D3, D2
     MOVE.W EIR, D3
     AND.W #%0000011100000000,D3
     LSR.L #8,D3
     JSR CREG ; Hayamos posicion de B y su contenido
     MOVE.W D2, (A3); Almacenamos K en posicion de B
    ; Guardamos los flags de la operacion y actualizamos los de
JARVIS
   MOVE.W SR, D4
     JSR FLAGS
     JMP FETCH
EINC:
     MOVE.W EIR, D3
     AND.W #%000000011111111, D3
     ; Extendemos K para hacer las operaciones correctamente
    EXT.W D3
    MOVE.W D3, D2
     MOVE.W EIR, D3
     AND.W #%0000011100000000,D3
     LSR.L #8,D3
     JSR CREG
```

```
ADD.W D2, D3
```

MOVE.W SR, D4 JSR FLAGS

MOVE.W D3, (A3)

JMP FETCH

#### ELOA:

MOVE.W EIR, D3
AND.W #%00001111111110000,D3
LSR.L #4, D3

;Almacenamos M en D2 MOVE D3, D2

MOVE.W #%0000000000000110, D3 ;Tenemos T6 JSR CREG ;Tenemos poscion y contenido de T6

;Multiplicamos por 2 para hayar correctamente el indice ;de la posicion que buscamos dentro de la memoria MULU.W #2,D2 MOVE.W D2, A2

MOVE.W EMEM(A2), (A3)

;Actualizamos flags MOVE.W SR,D4 JSR FLAGS

JMP FETCH

#### ELOAX:

MOVE.W EIR, D3
AND.W #%00001111111110000,D3
LSR.L #4, D3

;LEA.L EMEM, A2 ; Hayamos la direccion de EMEM MOVE.W D3, D2 ; Guardamos M

MOVE.W EIR, D3

AND.W #%00000000001000,D3

;Hayamos i y limipiamos los bits 1 y 2 ya que deben ;ser 00 para ser B0 o B1

LSR.L #3, D3

BCLR.L #1,D3

BCLR.L #2,D3; Ahora tendremos en D3 00X -> X = 1 o 0 JSR CREG; Hayamos contenido de Bi

```
;Ahora tenemos contenido Bi + M
     ADD.W D3, D2
    ;Multiplicamos por 2 para hayar correctamente el indice
     ; de la posicion que buscamos dentro de la memoria
     MULU.W #2,D2
    MOVE.W EIR, D3
     AND.W #%000000000000100,D3 ;Mascara
     LSR.L #2, D3 ; Tenemos j
     BSET.L #1,D3
     BSET.L \#2,D3; Ahora tendremos en D3 11X -> X = 1 o 0
     JSR CREG ; Hayamos contenido de Tj y direccion
     MOVE.W D2, A2
     MOVE.W EMEM(A2), (A3)
    MOVE.W SR,D4 ;Actualizamos flags
     JSR FLAGS
     JMP FETCH
ESTO:
     MOVE.W EIR, D3
     AND.W #%00001111111110000,D3
     LSR.L #4, D3
     MOVE D3, D2; Almacenamos M en D2
     MOVE.W #%000000000000110, D3 ;Tenemos T6
     JSR CREG ; Tenemos poscion y contenido de T6
     ; Multiplicamos por 2 para hayar correctamente el indice
     ; de la posicion que buscamos dentro de la memoria
     MULU.W #2,D2
     MOVE.W D2, A2
     MOVE.W D3, EMEM(A2)
     JMP FETCH
ESTOX:
     MOVE.W EIR, D3
     AND.W #%00001111111110000,D3
     LSR.L #4, D3
    MOVE.W D3, D2 ; Guardamos M
     MOVE.W EIR, D3
     AND.W #%00000000001000,D3
```

LSR.L #3, D3 ; Tenemos i

```
BCLR.L #1, D3
     BCLR.L \#2,D3; Ahora tendremos en D3 00X -> X = 1 o 0
     JSR CREG ; Hayamos contenido de Bi
     ADD.W D3, D2
    ;Multiplicamos por 2 para hayar correctamente el indice
     ; de la posicion que buscamos dentro de la memoria
     MULU.W #2,D2
     MOVE.W D2, A2
   MOVE.W EIR, D3
     AND.W #%000000000000000100,D3 ;Mascara
     LSR.L #2, D3 ; Tenemos j
     BSET.L #1,D3
     BSET.L \#2,D3; Ahora tendremos en D3 11X -> X = 1 o 0
     JSR CREG ; Hayamos contenido de Tj y direccion
     MOVE.W D3, EMEM(A2) ; Movemos [M + [Bi]] -> A3
     JMP FETCH
EBRI:
    MOVE.W EIR, D5
   AND.W #$0FF0,D5
   LSR.L #4,D5
   ; Este saltos es incondicional por tantno ponemos
   ; la direccion de memoria al EPC
   MOVE.W D5, EPC
     JMP FETCH
EBRZ:
    MOVE.W EIR, D5
   AND.W #$0FF0,D5
   LSR.L #4,D5
   ;Si Z=0 volvemos al fetch, si Z=1 movemos la
    ; direccion de memorai a EPC
   BEQ FETCH
   MOVE.W D5, EPC
     JMP FETCH
EBRN:
     MOVE.W EIR, D5
   AND.W #$0FF0,D5
```

LSR.L #4,D5

```
;Si N=O volvemos al fetch, si N=1 movemos la
   ; direccion de memorai a EPC
   BEO FETCH
   MOVE.W D5, EPC
   JMP FETCH
ESTP:
    SIMHALT
   ;--- FEXEC: FIN EJECUCION
   ;--- ISUBR: INICIO SUBRUTINAS
       ;*** Aqui debeis incluir las subrutinas que necesite
vuestra solucion
       ;*** SALVO DECOD, que va en la siguiente seccion
            ; (00000000 000XNZVC) -- (00000000 00000ZCN)
FLAGS:
  ;FLAG N
   MOVE.W D4, D5
   BEO NO
   JMP N1
      ;SI EL BIT 3 DE SR ES 0 CAMBIAMOS EL VALOR DE EL BIT 2
NO:
DE ESR A 0
   AND.W #%111111111111110,ESR
   JMP FLAGC
          ;SI EL BIT 3 DE SR ES 1 CAMBIAMOS EL VALOR DE EL BIT 2
N1:
DE ESR A 1
   OR.W #%00000000000001,ESR
FLAGC:
   ;FLAG C ; (00000000 000XNZVC) -- (00000000 00000ZCN)
   MOVE.W D4,D5
   AND.W #%000000000000001,D5 ;HACEMOS UNA MASCARA DEL BIT 0
   BEQ CO
   JMP C1
```

AND.W #%0000000000000001,ESR ; Mascara del flag N

```
C0:
         ;SI EL BIT 0 DE SR ES 0 CAMBIAMOS EL VALOR DE EL BIT 1
   AND.W #%1111111111111101,ESR
   JMP FLAGZ
           ;SI EL BIT 0 DE SR ES 1 CAMBIAMOS EL VALOR DE EL BIT 1
DE ESR A 1
   OR.W #%00000000000010,ESR
FLAGZ: ; (00000000 000XNZVC) -- (00000000 00000ZCN)
   ;FLAG Z
   MOVE.W D4,D5
   AND.W #%0000000000000100,D5 ;HACEMOS UNA MASCARA DEL BIT 2
   BEQ FN0
   JMP FN1
FNO: ;SI EL BIT 2 DE SR ES 0 CAMBIAMOS EL VALOR DE EL BIT 0
DE ESR A 0
   AND.W #%1111111111111011, ESR
   RTS
      ;SI EL BIT 2 DE SR ES 1 CAMBIAMOS EL VALOR DE EL BIT 0
DE ESR A 1
   OR.W #%00000000000100,ESR
   RTS
;////// Inicio de la subrutina CREG
CREG:
   BTST.L #2,D3
   BEQ REGO
   JMP REG1
REG1:
   BTST.L #1,D3
   BEQ REG10
   JMP REG11
REG0:
   BTST.L #1,D3
   BEQ REG00
   JMP REG01
REG01:
   BTST.L #0,D3
   BEQ R2
   JMP R3
```

REG10:

```
BTST.L #0,D3
    BEQ R4
    JMP R5
REG11:
    BTST.L #0,D3
    BEQ T6
    JMP T7
REG00:
    BTST.L #0,D3
    BEQ B0
    JMP B1
в0:
    MOVE.W EBO, D3 ; SABEMOS QUE ES BO
    LEA EBO, A3
    RTS
B1:
    MOVE.W EB1, D3 ; SABEMOS QUE ES B1
    LEA EB1, A3
    RTS
R2:
    MOVE.W ER2, D3 ; SABEMOS QUE ES R2
    LEA ER2, A3
    RTS
R3:
    MOVE.W ER3, D3 ; SABEMOS QUE ES R3
    LEA ER3, A3
    RTS
R4:
    MOVE.W ER4, D3 ; SABEMOS QUE ES R4
    LEA ER4, A3
    RTS
R5:
    MOVE.W ER5,D3 ;SABEMOS QUE ES R5
    LEA ER5, A3
    RTS
T6:
    MOVE.W ET6, D3 ; SABEMOS QUE ES T6
    LEA ET6, A3
    RTS
T7:
    MOVE.W ET7, D3 ; SABEMOS QUE ES T7
    LEA ET7, A3
    RTS
```

; ESCRIBID VUESTRO CODIGO AQUI

```
;--- IDECOD: INICIO DECOD
        ; *** Tras la etiqueta DECOD, debeis implementar la
subrutina de
        ;*** decodificacion, que debera ser de libreria, siguiendo
la interfaz
       ; *** especificada en el enunciado
DECOD:
        ; ESCRIBID VUESTRO CODIGO AQUI
     MOVE.W D0,-(A7) ;GUARDAMOS LOS VALORES DE ESTOS REGISTROS
PORQUE LOS
                    ; USAMOS EN DECOD Y ASI NO LOS MODIFICAMOS
   MOVE.W D6, -(A7)
    MOVE.W 8(A7), D0; METEMOS EL EIR DE LA PILA EN D0
     ; ESCRIBID VUESTRO CODIGO AQUI
    BTST.L #15,D0
   BEQ O ;SALTAMOS SI EL BIT QUE COMPROBAMOS ES 0 , EN CASO
NEGATIVO
    JMP I ; LEEMOS LA SIGUIENTE INSTRUCCION JMP YA TENIENDO EN
CUENTA QUE ES 1
I:
   BTST.L #14,D0
   BEQ IO
   JMP II
0: ;
   BTST.L #14,D0
   BEQ OO
    JMP OI
00:
     BTST.L #13,D0
     BEQ OOO
     JMP OOI
000:
     BTST.L #12,D0
     BEQ 0000
     JMP OOOI
OOI:
```

;--- FSUBR: FIN SUBRUTINAS

BTST.L #12,D0

BEQ OOIO
JMP OOII

#### 0000:

BTST.L #11,D0
BEQ ERROR; ERROR
JMP 0000I

#### 000I:

BTST.L #11,D0 BEQ OOOIO JMP OOOII

0000I:;TRA

MOVE.W #0,D6

JMP VEC

000IO: ;ADD

MOVE.W #1,D6

JMP VEC

000II: ; SUB

MOVE.W #2,D6

JMP VEC

OOII:

BTST.L #11,D0 BEQ OOIIO JMP ERROR; ERROR

#### 0010:

BTST.L #11,D0 BEQ OOIOO JMP OOIOI

OOIOO: ; NAN

MOVE.W #3,D6

JMP VEC

OOIOI: ; STC

MOVE.W #4,D6

JMP VEC

OOIIO: ; INC

MOVE.W #5,D6

JMP VEC

#### OI:

BTST.L #13,D0 BEQ OIO

```
JMP OII
```

OIO: BTST.L #12,D0 BEQ OIOO JMP OIOI OII: BTST.L #12,D0 BEQ OIIO JMP OIII OIOO: ;LOA M MOVE.W #6,D6 JMP VEC M(Bi),Tj OIOI: ;LOAX MOVE.W #7,D6 JMP VEC OIIO: ;STO M MOVE.W #8,D6 JMP VEC OIII: ;STOX Tj,M(Bi) MOVE.W #9,D6 JMP VEC II: ; STP MOVE.W #13,D6 JMP VEC IO: BTST.L #13,D0 BEQ IOO JMP IOI IOO: BTST.L #12,D0 BEQ IOOO JMP IOOI IOOI: ;BRZ M MOVE.W #11,D6 JMP VEC IOOO: ;BRI M MOVE.W #10,D6 JMP VEC IOI: BTST.L #12 ,D0 BEQ IOIO JMP ERROR ; error

IOIO: ;BRN M

MOVE.W #12,D6

JMP VEC

ERROR:

SIMHALT

VEC:

MOVE.W D6,10(A7) ; AQUI ES DONDE PONEMOS EL ID AL FINAL DE LA PILA

CLR D6 JMP FINAL

FINAL:

MOVE.W (A7)+,D6 ;RECUPERAMOS LOS VALORES DE LOS REGISTROS ;PARA DEJARLOS COMO ESTABAN ANTES

MOVE.W (A7)+,D0 ;RTS TENEMOS LA DIRECCION PC Y LUEGO CUANDO

; VOLVEMOS AL PROG PRINCIPAL RECUPERAMOS EIR E

ΙD

RTS

;--- FDECOD: FIN DECOD

END START