Finn Schiermer Andersen

Ekstern lektor, DIKU

Leder udviklingen af realm-core, https://realm.io/

(Git repo: https://github.com/realm/realm-core)

Tidligere:

IOInteractive: Hitman Absolution, Glacier2 gaming engine

Oticon: digital platform (chips til høreapparater)

Thrane: Sattelit kommunikation

Mips Technologies: Microprocessor design

Oversigt over forelæsningerne i maskinarkitektur

- 1. En essentiel maskine bygget af nogle passende byggeklodser. Så simpelt som muligt men ikke simplere.
- 2. Et deep dive i hvordan byggeklodserne bygges. Masser af detaljer der giver baggrund
- 3. Pipelining hvorfor og hvordan? Performance! Mere performance! Hvorlangt kan man gå? Hvordan? Mere realisme
- 4. Avanceret mikroarkitektur. Parallel udførsel af sekventiel kode. Hvordan?

Abstraktionsniveuaer

- 1. Højniveau programmeringssprog: Erlang, OCaml, F# osv
- 2. Maskinnære programmeringssprog: C (og C++)
- 3. Assembler / Symbolsk Maskinsprog: x86, ARM, MIPS
- 4. Arkitektur (ISA): Maskinsprog ordrer indkodet som tal
- 5. Mikroarkitektur: ting som lager, registre, regneenheder, afkodere og hvordan de forbindes så det bliver en maskine
- 6. Standard celler: Simple funktioner af få bit (1-4) med et eller to resultater. Lagring af data (flip-flops)
- 7. Transistorer
- 8. Fysik. Eller noget der ligner

Den Simpleste Maskine

Næsten

x86 bliver aldrig helt simpel. Men vi vil forsøge.

Vi kalder den

x86prime

x86prime - instruktioner

- 1. Aritmetik kun register/register og konstant/register
 - 2-komplement aritmetik: addq, subq, mulq
 - Bitvis logik: andq, orq, xorq
 - Addresse-aritmetik: leaq, all formater

2. Kontrol

- sammenligning og betinget hop i EN instruktion: CBcc (jmp,cbe,cbne,cble,cbl,cbge,cbg)
- o funktionskald der bruger registre, ikke stakken: call, ret
- stop verden! jeg vil af: retur til adresse <= 0.
- 3. Data flytning (egentlig er det kopiering, men...)
 - konstant til register: movq \$imm, %reg
 - register til register: movq %reg, %reg
 - register til lager (store): movq %reg, displacement(%reg)
 - lager til register (load): movq displacement(%reg), %reg

Med en regulær indkodning

```
00000000 00001111
                                             ret %r15
                                             register/register arithmic: op s,d
0001aaaa ddddssss
00100001 ddddssss
                                             mova s.d
00110001 ddddssss
                                             movq (s),d
00111001 ddddssss
                                             movq d_{\bullet}(s)
0100cccc ddddssss pp...32...pp
                                             cb<c> s,d,p
01001110 11110000 pp...32...pp
                                             call p,%r15
01001111 00000000 pp...32...pp
                                             imp p
0101aaaa dddd0000 ii...32...ii
                                             imm/register arithmetic: op i,d
01100100 dddd0000 ii...32...ii
                                             mova $i.d
01110101 ddddssss ii...32...ii
                                             mova i(s),d
01111101 ddddssss ii...32...ii
                                             movq d,i(s)
10xxxxxx
                                             leag (various forms)
1111cccc dddd0000 ii...32...ii pp...32...pp cb<c> $i,d,p
dddd og ssss er registre. aaaa angiver aritmetisk operation
ii...32...ii er et 32-bit 2-komplement tal
pp...32...pp er en 32-bit adresse
```

Indkodning af leaq

```
10000001 ddddssss
10010010 dddd0000 zzzzvvvv leaq (,z,(1<<v)),d
10010011 ddddsss zzzzvvvv leaq (,z,(1<<v)),d
10100100 dddd0000 ii...32...ii leaq i,d
10100101 ddddsss ii...32...ii leaq i(s),d
10110110 dddd0000 zzzzvvvv ii...32...ii leaq i(,z,(1<<v)),d
10110111 ddddsss zzzzvvvv ii...32...ii leaq i(s,z,(1<<v)),d
```

zzzz angiver et register.

vvvv angiver hvor meget der skal skiftes.

Bemærk sammenhængen mellem hvilke operander der indgår i beregningen og de 3 mindst betydende bits i den første byte :-)

Bemærk også at enhver instruktions længde kan bestemmes alene fra de første 4 bits.

Indkodning af betingelse

Et eksempel: sammenlign %r10 med %r11 og hop til 0x407, hvis %r10 er mindre end eller lig med %r11

inkodning af aritmetisk operation

```
0001aaaa ddddssss
                                     register/register arithmic: op s,d
0101aaaa dddd0000 ii...32...ii
                                     imm/register arithmetic: op i,d
aaaa: aritmetisk operation
0000 add
0001 sub
0010 and
0011 ог
0100 xor
0101 mul
Et par eksempler:
                                              subq %r10,%r9
00010001 10011010
                                              subq $255,%r9
```

Eksempel - fakultetsfunktionen

```
long fak(long n) {
  long res;
  if (n > 1)
   return n * fak(n - 1);
  else
   return 1;
fak:
                                   fak(n) {
        cmpq
                $1, %rdi
        ile
                                      if (n <= 1) goto L3
                .L3
        pushq
                %гЬх
                %rdi, %rbx
        pvom
                -1(%rdi), %rdi
                                    t = fak(n-1)
        leag
        call
                fak
        imulq
                %rbx, %rax
                                      res = n * t;
                .L2
                                      goto L2
        jmp
.L3:
        movl
                $1. %eax
                                      return 1;
        ret
.L2:
                %гЬх
        popq
                                       return res;
        ret
```

Eksempel: fib() i x86prime

```
fak:
00000000:
00000000 : 5070f8ffffff
                                         addq -8, %rsp
                                                                fak(n) {
00000006 : 39F7
                                         movg %r15, (%rsp)
00000008 : F7600100000030000000
                                         cbge $1,%rdi..L3
                                                                    if 1 >= n goto L3
00000012 : 5070f8ffffff
                                         addq -8, %rsp
00000018 : 3917
                                         movq %rbx, (%rsp)
0000001a : 2116
                                         mova %rdi, %rbx
                                                                    t = fak(n-1);
0000001c : A566ffffffff
                                         leag -1(%rdi), %rdi
                                         call fak,%r15
00000022 : 4FF000000000
                                  #
00000028 : 1501
                                         imulg %rbx, %rax
                                                                    res = n * t;
0000002a : 4F0040000000
                                  #
                                         imp .L2
                                                                    goto L2
                                  #
00000030 :
                                     .L3:
                                  #
00000030 : 640001000000
                                         movg $1, %eax
                                                                    return 1;
00000036 : 31F7
                                         movg (%rsp), %r15
00000038 : 507008000000
                                         addq 8, %rsp
0000003e : 000F
                                         ret %r15
00000040:
                                     .L2:
00000040 : 3117
                                         movq (%rsp), %rbx
                                                                    return res;
00000042 : 75F708000000
                                         movq 8(%rsp), %r15
00000048 : 507010000000
                                         addq 16, %rsp
                                         ret %r15
0000004e : 000F
```

Et nyttigt program i en svær tid

https://github.com/finnschiermer/x86prime

- Kan læse x86prime kildetekst
- Kan assemble et x86prime program til hexadecimal notation
- Kan simulere udførelse af et x86prime program
- Kan oversætte (med begrænsninger) x86 assembler fra gcc til x86prime assembler.

x86prime er skrevet i OCaml, som er et sprog ret tæt på F#. Der er intet krav om at I skal forstå programmet, I skal bare kunne bruge det.

I bør bruge (en virtuel maskine) med Linux (f.eks Ubuntu eller Mint) for let at kunne installere x86prime. Vi ved dog at det er set virke under MacOS.

Hardware - helt essentielt

Der er grundlæggende to slags byggeklodser:

- Funktionelle byggeklodser. De beregner hele tiden et resultat som funktion af input. Eksempler:
 - Adder (lægger tal sammen)
 - Aritmetisk-logisk enhed (kan også lave bitvis and/or, evt skifte)
 - Multiplexor (vælger et af flere muligheder)
 - Afkoder (sætter styresignaler ud fra input)
 - Kombinationer af and, or, not
- Tilstandselementer. Denne slags byggeklodser kan "huske" data. De opdateres på fastlagte tidspunkter, synkroniseret af en puls, på nudansk kaldet en "clock." Eksempler:
 - Register
 - Register-blok (eller register-fil)
 - Lager-blok (lidt som register-blok, men større og langsommere)

De kan *alle* bygges af nand eller nor elementer. Mere herom næste forelæsning.

Hardware - helt essentielt (2)

• Byggeklodser kan også være sammensatte. I så fald har de en eller flere "indre" forbindelser eller funktionalitet af hver type. Et typisk eksempel er en lagerblok. Den består af tilstandselementer, men har også en eller flere "læse-porte" som tager en adresse som input og giver indholdet af lagercellen på adressen som output.


Byggeklodserne kan forbindes, så output fra en byggeklods flyder til input på en anden byggeklods.

Hvis du forbinder funktionelle byggeklodser (altså dem der ikke kan lagre resultater), så de er cirkulært afhængige, så bliver resultatet udefineret.

• Hvorfor det?

Der er *altid* cirkulære afhængigheder i en mikroarkitektur, men *alle* cirkulære afhængigheder skal splittes ved brug af tilstandselementer.

Eksempel på en mikroarkitektur



Forklaringer/Noter til mikroarkitektur

- Alle byggeklodser med et "Clk" signal er/indeholder tilstandselementer.
 - F.eks. er "IP" et register der indeholder programtælleren/instruktionspegeren
 - Byggeklodserne "Memory" og "Registers" er primært tilstandselementer, men de kan læses på ren funktionel vis.
 - o Tilstandselementer er vist som kasser med skarpe hjørner
- Byggeklodser uden "Clk" signal og med afrundede hjørner er uden indre tilstand. De beregner kontinuerligt deres output som funktion af input
 - "Compute unit" foretager aritmetiske beregninger, herunder adresseberegninger
 - "IP-Adder" beregner starten på næste instruktion
 - "IP-Select" udvælger adressen på næste instruktion
 - "Result-Select" udvælger resultatet af en instruktion (dvs. den værdi der skal skrived til destinationsregisteret).
 - "Decoder" genererer styre-signaler til alle de andre byggeklodser ud fra en instruktion.

Bemærk at kontrol-signaler ikke er vist i diagrammet.


Eksempel: flow for RET-instruktionen

- 1. Som resultat af en puls på "Clk" bliver IP opdateret. Den nye værdi drives fra IP til Memory og IP-Adder
- 2. Memory responderer ved at drive instruktionen på den udpegede adresse til Decoder.
- 3. Decoder genererer styresignaler til resten af datavejen. I det her tilfælde er den hentede instruktion en RET, så noget af det, Decoder skal gøre er at sikre at registre og lager ikke opdateres.
- 4. Decoder generer registernummeret for "%r15" og sender det til "Registers" blokken. Den responderer ved at levere indholdet af %r15.
- 5. Decoder skal sende et styresignal til IP-Select således at indholdet af %r15 fra "registers" bliver udvalgt af "IP-Select" som ny instruktioners-peger
- 6. Først når en ny puls ankommer på "Clk" vil IP registeret blive opdateret og udførelse af den næste instruktion kan starte. Ind til da vil kredsløbet falde til ro.

Eksempel: flow for ADDQ %ra,%rb

- 1. Vi starter som for RET, men Decode opfører sig anderledes for ADDQ. For det første skal skrivning til registrene slås til. For det andet skal numre på register a og b fiskes ud af instruktionen og sendes til "Register". Det er også nødvendigt at styre ALU'en så den udfører en addition. Decoder skal også bestemme størrelsen af instruktionen, i det her tilfælde 2 bytes. Det skal sendes til IP-Adder.
- 2. Register udlæser de to operander fra de angivne registre og føder dem til ALUen.
- 3. ALUen udfører addition
- 4. Resultatet fra ALUen føres tilbage til register-filen
- 5. IP-Select skal instrueres i at vælge resultatet fra IP-Adder som ny instruktions-peger
- 6. Kredsløbet falder til ro
- 7. En ny puls på Clk når både til PC (og fører til opdatering til næste instruktion) og Register og fører til opdatering af destinations registeret.

Mere i dybden: Compute Unit for x86prime



jævnfør med "leaq imm(rs,rz,shamt),rd", "addq \$imm,rd" og "cble rs,rd,target"

Opsamling

- Alle de funktionelle byggeklodser er altid aktive. Ændret input fører til beregning af nyt output.
- Byggeklodser der ikke indgår i udførelsen af en given instruktion er alligevel aktive. Man skal blot sikre at det ikke fører til opdatering af tilstandselementer med forkerte resultater.
- Hver clock-cyklus starter med en puls som opdaterer registre og lager.
- Derefter "løber" beregningen gennem de funktionelle byggeklodser, indtil alle signaler er stabile. Så er kredsløbet faldet til ro.
- Derpå kan en ny clock-cyklus starte.

Hvad mon bestemmer clock-frekvensen for sådan en maskine?

Spørgsmål og Svar

Vi lader billedet stå et øjeblik:

