## Camada de Enlace

### **Objetivos:**

- Entender os serviços oferecidos:
  - Detecção e correção de erros (erros nos bits: ruídos, atenuação do sinal)
  - Entrega confiável (enlace a enlace)
  - Compartilhamento de canal: broadcast, múltiplo acesso
  - Endereçamento / delimitação de quadros
- Implementação de várias tecnologias na camada de enlace
- Redes locais Ethernet, VLANs

## Camada de enlace

- introdução, serviços
- detecção e correção de erros
- protocolos de múltiplo acesso
- > LANs
  - endereçamento, ARP
  - Ethernet
  - comutadores
  - VLANS


- > redes de datacenter
- um dia na vida de uma requisição web

# Introdução

## Terminologia:

- nós: hosts e roteadores
- enlaces: canais de comunicação que conectam nós adjacentes ao longo do caminho
  - Enlaces com fio
  - Enlaces sem fio
  - LANs
- quadro: unidade de dados da camada de enlace que encapsula um datagrama

Camada de enlace: tem a responsabilidade de transferir um datagrama de um nó ao nó fisicamente adjacente sobre um enlace



## Contexto

- Datagramas podem ser transferidos por diferentes protocolos sobre enlaces diferentes:
  - Ex: Ethernet no 1° enlace, fibra ótica nos enlaces intermediários, IEEE 802.1 I (Wi-Fi) no último enlace
- Cada protocolo de enlace provê serviços diferentes
  - Ex: pode ou não prover transferência confiável de dados. Ex: fibra (não provê)

# Analogia com transporte humano:

- Viagem de Resende p/ Lyon
  - ônibus: Resende p/ GIG
  - avião: GIG p/ Paris
  - tgv: Paris p/ Lyon
- Turista = datagrama
- Cada trecho = enlace de comunicação
- Tipo de transporte = protocolo de enlace
- Agente de viagem = algoritmo de roteamento

# Serviços da Camada de Enlace

### • Enquadramento:

- > Enquadramento (delimitação) dos dados transmitidos
  - Camada Física: Bits
  - Camada de Enlace: Quadros
  - Camada de Rede: Datagramas
  - Camada de Transporte: Segmentos
  - Camada de Aplicação: Mensagens
- > encapsula datagrama num quadro incluindo cabeçalho
- implementa acesso ao canal se meio for compartilhado
- endereços MAC são usados em cabeçalhos de quadros para identificar origem e destino de quadros em enlaces multiponto diferente do endereço IP!!!

# Serviços da Camada de Enlace

### • Entrega confiável entre nós adjacentes:

- Pouco usada em fibra óptica, cabo coaxial e alguns tipos de pares trançados devido a taxas de erro de bit muito baixas.
- Usada em enlaces de rádio, onde a meta é reduzir erros evitando assim a retransmissão fim a fim.
- Semelhante à camada de transporte (*fim-a-fim* versus *nó-a-nó*, em um único enlace).

#### • Controle de Fluxo:

> compatibilizar taxas de produção e consumo de quadros entre transmissores e receptores (nós adjacentes, semelhante à camada de transporte)

# Serviços da Camada de Enlace

#### • Detecção de Erros:

- > erros são causados por atenuação do sinal e por ruído
- > receptor detecta presença de erros
- > receptor sinaliza ao remetente para retransmissão ou simplesmente descarta o quadro com erro

#### • Correção de Erros:


mecanismo que permite que o receptor localize e corrija o erro (de bit) sem precisar da retransmissão

### • Transmissão half-duplex e full-duplex


Obs: Com half duplex, nós em ambos os lados do enlace podem transmitir, mas não ao mesmo tempo

# Onde é implementada a camada de enlace

- Em todos os hospedeiros
- Implementada na placa de rede (network interface card NIC) ou em um chip
  - Placa Ethernet, placa 802.11, Ethernet chipset
  - Placa implementa tanto a camada de enlace qto a física
- Conectada ao barramento do Sistema do computador
- Combinação de hardware e software



# Comunicação entre as placas de rede



- Lado tramissor:
  - encapsula o datagrama no quadro
  - adiciona bits de verificação de erros, rdt, controle de fluxo, etc.

- Lado receptor
  - procura por erros, rdt, controle de fluxo, etc
  - extrai o datagrama e o passa para a camada superior

# Comunicação em um enlace

#### Exemplo de procedimentos envolvidos na comunicação:

- 1. Quadro é recebido em um roteador em um enlace
- 2. *Hardware* verifica *checksum* (detecção de erros) e repassa o quadro para o software da camada de enlace
- 3. Software verifica se o quadro recebido é realmente o quadro esperado Ex.: verifica se o quadro está na ordem correta
- 4. Em caso afirmativo, camada de enlace extrai o datagrama de dentro do quadro e o entrega ao *software* da camada de rede para roteamento
- 5. *Software* de roteamento escolhe o enlace de saída apropriado e repassa o datagrama para o *software* de camada de enlace responsável por aquele enlace


# Detecção de erros

EDC = bits de Detecção e Correção de Erros (redundância)

D = Dados protegidos por verificação de erros;
 podem incluir alguns campos do cabeçalho


#### Detecção de erros não é 100% perfeita:

- ✓ protocolo pode não identificar alguns erros, mas é raro
- ✓ qto maior o campo de EDC maior a probabilidade de detecção e correção



# Técnicas de detecção e correção de erros

• O desafio do receptor é determinar se D' é ou não igual ao D original, uma vez que recebeu apenas D' e EDC'.



#### Paridade par:

define o bit de paridade para que haja um número par de 1s


# Verificações de Paridade


#### Paridade de 1 Bit:

Detecta erros em um único bit


### Paridade Bidimensional:

Detecta e corrige erro em um único bit





sem erros: 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0



# Checksum da Internet (revisão)

Objetivo: detectar "erros" (ex., bits trocados) no segmento transmitido

#### **Transmissor:**

- Considera dados como compostos de inteiros de 16 bits; soma todos os campos de 16 bits.
- > O complemento de 1 desta soma é calculado
- > Coloca o *checksum* no campo do segmento da camada de transporte

#### **Receptor:**

Calcula o checksum do segmento recebido e verifica se o resultado é igual ao do campo de checksum. Não, erro detectado. Caso contrário, segmento está OK.

# Enlaces e protocolos de múltiplo acesso

#### Redes de Difusão (*Broadcast*) vs Redes Ponto-a-Ponto

- > Redes Ponto-a-Ponto:
  - Meio de transmissão dedicado
  - Sem disputa pelo acesso ao meio
  - Sem necessidade de endereçamento
  - Apenas um destino possível para cada transmissão
- > Redes de Difusão
  - Meio de transmissão compartilhado
  - Necessidade de disciplinar o acesso ao meio
  - Cada estação possui um endereço único
  - A mesma transmissão pode ser recebida por várias estações

# Enlaces e protocolos de múltiplo acesso

#### Dois tipos de enlaces:

- ponto-a-ponto:
  - Enlace ponto-a-ponto entre um switch Ethernet e um host
  - PPP para acesso discado
- difusão (broadcast meio compartilhado com fio ou sem fio)
  - Ethernet mais antiga (hubs)
  - Enlace HFC (Hybrid Fiber Coax) em rede de acesso baseada em cabo
  - 802.11 (Wi-fi) LAN, 4G/5G. satélite









Compartilhado sem fio: WiFi



satélite



Analogia: festa

### Considerações sobre o problema de alocação do canal

#### Colisões

- ✓ canal único de *broadcast* compartilhado
- dois (ou mais) quadros transmitidos simultaneamente se sobrepõem, gerando lixo
  - > quadros são perdidos
  - mesmo que apenas um bit seja afetado!
- ✓ assume-se que colisões são a única fonte de erros
- ✓ todas as estações podem detectar a ocorrência de colisões
  - inclusive as estações transmissoras (broadcast)
- ✓ alguns protocolos evitam a ocorrência de colisões

#### Considerações sobre o problema de alocação do canal (2)

#### > Uso do tempo:

- ✓ Tempo contínuo
  - > transmissão de quadros pode ter início em qualquer instante
- ✓ Tempo demarcado (slotted time)
  - > um relógio mestre divide o tempo em intervalos discretos (*slots*)
  - > transmissão de quadros só pode começar no início de um *slot*

#### Considerações sobre o problema de alocação do canal (3)

### Detecção do estado do canal:

- ✓ Protocolos com monitoração do canal (carrier sensing)
  - ➤ estações verificam se o canal está sendo usado antes de tentarem transmitir ⇒ reduz a probabilidade de colisões
  - método geralmente usado em redes locais

#### ✓ Protocolos sem monitoração do canal

- > quando a monitoração prévia do estado do canal não é prática
  - ✓ ex.: em redes de satélite (longos atrasos)
- > estações transmitem sem verificar se o canal está livre
- detectam a colisão e retransmitem

- Canal único para compartilhamento broadcast
- Duas ou mais transmissões simultâneas pelos nós: interferência
  - Colisão: se nó recebe dois ou mais sinais ao mesmo tempo

### Protocolo de múltiplo acesso

- Algoritmo distribuído determina como os nós compartilham o canal, isto é, determina quando o nó pode transmitir
- \* Comunicação sobre o compartilhamento do canal deve usar o próprio canal!
  - Não existe um canal específico ("fora da banda") para coordenar a transmissão

# Um protocolo de múltiplo acesso ideal

## Dado um canal broadcast com taxa de R bps, deseja-se:

- 1. quando um nó quer transmitir, ele pode enviar à taxa R.
- 2. quando M nós querem transmitir, cada um pode enviar a uma taxa média de R/M
- 3. totalmente descentralizado:
  - Não existe um nó especial para coordenar as transmissões
- 4. simples

## Protocolos MAC

### Três grandes classes:

#### Particionamento do canal

- divide canal em "pedaços" menores (slots de tempo, frequência, código)
- aloca um "pedaço" para um nó, para uso exclusive
- não existe colisões

#### Acesso aleatório

- Canal permite colisões
- "Recupera-se" de colisões


#### Revezamento

 Nós se revezam nas transmissões, mas aqueles com mais dados a enviar podem tomar um tempo maior do canal

## Protocolos MAC de particionamento do canal:TDMA

## TDMA: múltiplo acesso por divisão de tempo


- Cada um acessa o canal na sua "vez"
- Cada estação ganha um slot de comprimento fixo (comprimento = tempo de transmissão do quadro) em cada vez
- Slots não usados ficam ociosos
- exemplo: 6 estações numa rede local (LAN): 1,3,4 têm quadros para transmitir, slots 2,5,6 ociosos



## Protocolos MAC de particionamento do canal: FDMA

## FDMA: múltiplo acesso por divisão de frequência

- \* Espectro do canal é dividido em bandas de frequência
- \* Para cada estação é atribuída uma banda de frequência fixa
- Bandas de frequência não usadas ficam ociosas
- exemplo: 6-estações LAN, I,3,4 têm pkts, bandas de frequência
  2,5,6 ociosas



# Protocolos de acesso aleatório

- \* Quando nó tem pacotes a enviar
  - Transmite à taxa de R bps.
  - Não existe uma coordenação a priori entre os nós
- ❖ Dois ou mais nós transmitindo → "colisão"
- Protocolo MAC de acesso aleatório especifica:
  - Como detectar colisões
  - Como se recuperar de colisões (ex., via atraso nas retransmissões)
- \* Exemplos de protocolos MAC de acesso aleatório:
  - ALOHA
  - Slotted ALOHA
  - CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA

## Slotted ALOHA

- > Tempo é dividido em intervalos discretos do mesmo tamanho
  - ✓ Equivalentes ao tempo de transmissão de um quadro
    - > considerando quadros de mesmo tamanho
  - ✓ Uma estação especial transmite um sinal periódico de temporização para marcar o início dos *slots*
  - ✓ Se 2 ou mais nós transmitem no mesmo *slot*, todos os nós detectam a colisão
- Estação transmissora precisa esperar o início de um novo *slot* para que possa transmitir

## Slotted ALOHA


### **Operação:**

quando um nó obtém um novo quadro, o transmite no próximo slot

- Se não ocorrer colisão, nó pode enviar outro quadro no próximo slot
- Se ocorrer colisão, nó retransmite o quadro no slot subsequente com probabilidade paté que obtenha sucesso

Acesso aleatório: tenta evitar novas colisões

## Slotted ALOHA



C: colisão

S: sucesso

V: vazio

#### Prós:

- um único nó ativo pode transmitir continuamente na taxa total do canal
- altamente descentralizado: somente os slots e os nós devem ser sincronizados
- simples

#### **Contras:**

- colisões, desperdiçando slots
- pode-se ter *slots* vazios
- exigência de sincronização

## Eficiência do Slotted Aloha

### Eficiência:

é a fração de *slots* onde a transmissão foi bem sucedida quando há muitos nós, cada um com muitos quadros para transmitir

- Assuma N nós com muitos quadros para enviar, cada um transmite num *slot* com probabilidade *p*
- probabilidade que um nó tenha sucesso em um  $slot = p(1-p)^{N-1}$
- probabilidade que qualquer nó tenha sucesso =  $Np(1-p)^{N-1}$

- Para eficiência máxima com N nós, encontre  $p^*$  que maximiza  $Np(1-p)^{N-1}$
- Para muitos nós, faça limite para  $Np^*(1-p^*)^{N-1}$  quando N tende a infinito, dá

eficiência máxima = 1/e = 0.37


#### Melhor caso:

canal usado para transmissões úteis em apenas 37% do tempo!

## **ALOHA Puro**


- Estações transmitem quadros sempre que houver dados a serem enviados sem monitorar o estado do meio
- Não requer sincronização
- Colisões são frequentes
  - quadros são perdidos mesmo que apenas o primeiro ou o último bit tenha colidido, aumentando a probabilidade de colisão
- > Transmissor detecta a colisão e retransmite o quadro após um intervalo aleatório de tempo, para tentar evitar novas colisões

# **ALOHA**



## **ALOHA**

## Período de disputa do meio:



## **ALOHA**

### **Eficiência**

- Decresce com o aumento do número de estações tentando transmitir ao mesmo tempo
  - ✓ Gera mais colisões...
  - ... que por sua vez geram mais retransmissões
  - ... que geram mais colisões
  - ✓ Efeito em cascata
- > Eficiência máxima do protocolo: 18%

## Eficiência do Aloha

P(sucesso para um dado nó) = P(nó transmita c/ sucesso)

P(nenhum outro nó transmita em [t<sub>0</sub>-1,t<sub>0</sub>] \*

P(nenhum outro nó transmita em  $[t_0,t_0+1]$ 

$$= p \cdot (1-p)^{N-1} \cdot (1-p)^{N-1}$$

$$= p \cdot (1-p)^{2(N-1)}$$

... escolhendo o valor ótimo de p e deixando  $n \to \infty$ 

$$= 1/(2e) = 0.18$$

## CSMA (Acesso múltiplo com detecção de portadora)

## **CSMA** (Carrier Sense Multiple Access)

Escuta antes de transmitir (detecção de portadora)

Se o canal estiver livre: transmite todo o quadro Se o canal estiver ocupado, adia a transmissão

Analogia humana: não interrompa os outros!

## Colisões no CSMA

#### colisões ainda podem acontecer:

atraso de propagação significa que dois nós podem não ouvir a transmissão do outro



todo o tempo de transmissão é desperdiçado

#### nota:

papel da distância e atraso de propagação na determinação da probabilidade de colisão





1

# CSMA/CD (Detecção de Colisões)


CSMA/CD: detecção da portadora adia a transmissão, como no CSMA

- As colisões são detectadas em pouco tempo
- Transmissões que sofreram colisões são abortadas, reduzindo o desperdício do canal

#### Detecção de colisões:

- Fácil em LANs cabeadas: mede a potência do sinal, compara o sinal recebido com o transmitido
- Difícil em LANs sem fio (potência menor e problema do terminal escondido)

# Detecção de colisões em CSMA/CD



# Algoritmo CSMA/CD do Ethernet

- 1. Adaptador recebe datagrama da camada de rede e cria um quadro
- 2. Se o adaptador percebe que o canal está ocioso, começa a transmitir o quadro. Se percebe que o canal está ocupado, espera que o canal fique livre e transmite
- 3. Se o adaptador transmitir todo o quadro sem detectar outra transmissão, o adaptador concluiu a operação com o quadro!

- 4. Se o adaptador detectar outra transmissão enquanto estiver transmitindo, aborta e envia sinal de reforço de colisão
- 5. Após abortar a transmissão, o adaptador entra em recuo (backoff) exponencial binário:
  - após a m-ésima colisão, o adaptador escolhe um K aleatoriamente entre {0,1,2,...,2<sup>m</sup>-1}. O adaptador espera K·512 tempos de bit e retorna ao Passo 2
  - quanto mais colisões houver, mais longos serão os intervalos entre as retransmissões.

## Eficiência do CSMA/CD

 $t_{prop}$  = atraso máximo de propagação entre 2 nós na LAN

 $t_{trans}$  = tempo para transmitir quadro de tamanho máximo

eficiência = 
$$\frac{1}{1 + 5t_{prop} / t_{trans}}$$

Eficiência vai para 1 à medida que:

- $\checkmark t_{prop}$  vai para 0
- $\checkmark$   $t_{trans}$  vai para infinito

Muito melhor que a do ALOHA, além de ser descentralizado, simples, e barato!

## Protocolos MAC de "revezamento"

#### Protocolos MAC de divisão de canal:

- Compartilha o canal eficientemente e de forma justa em altas cargas
- ❖ Ineficiente em baixas cargas: atraso no canal de acesso, alocação de 1/N da largura de banda mesmo com apenas 1 nó ativo!

#### Protocolos MAC de acesso aleatório:

- Eficiente em baixas cargas: um único nó pode utilizar completamente o canal
- Altas cargas: sobrecarga, com excesso de colisões


#### Protocolos de revezamento:

Procura oferecer o melhor dos dois mundos!

## Protocolos MAC de "revezamento"

## Seleção (Polling):


- ✓ Nó mestre "convida" nós escravos a transmitir em revezamento
- ✓ Usado tipicamente com dispositivos escravos "burros".
- ✓ Preocupações:
  - Sobrecarga com as consultas (polling)
  - Latência
  - Ponto único de falha (mestre)




## Protocolos MAC de "revezamento"

#### Passagem de permissão (token):

- ✓ controla *permissão* passada de um nó para o próximo de forma sequencial.
- ✓ mensagem de passagem da permissão
- ✓ preocupações:
  - overhead com a passagem de permissão
  - latência
  - ponto único de falha (permissão)




## Rede de acesso a cabo: FDM, TDM e acesso aleatório



- Múltiplos canais de difusão downstream (de até 1.6 Gbps/canal)
  - Um único CMTS transmite para os diversos canais (sem colisão!)
- Múltiplos canais upstream (de até 1 Gbps/canal)

Acesso múltiplo: todos os usuários (cable modens) disputam alguns slots de tempo do canal upstream para seus quadros de requisição (O CMTS regula quem pode transmitir em cada slot e por qto tempo).

### Rede de acesso a cabo



DOCSIS: especificação da interface de serviço de dados sobre cabo FDM sobre as frequências dos canais *up* e *downstream*TDM *upstream*: alguns slots são alocados, outros têm disputa

- quadro de mapeamento downstream: aloca slots upstream
- requisição de slots upstream (e dados) são transmitidos através de acesso aleatório (com backoff exponencial) em slots selecionados

# Resumo dos protocolos MAC

- divisão do canal por tempo, frequência ou código
  - divisão de tempo, divisão de frequência
- acesso aleatório (dinâmico):
  - ALOHA, S-ALOHA, CSMA, CSMA/CD
  - CSMA/CD usado na Ethernet
  - CSMA/CA usado no 802.11 (Wi-fi)

#### Obs:

Protocolos com detecção de portadora: fácil em algumas tecnologias (cabeadas), difícil em outras (sem fio)

#### Revezamento

 Seleção (polling) a partir de um ponto central, passagem de permissões

Ex: Bluetooth, FDDI, Token Ring