Princípios de controle de congestionamento


Congestionamento:

- informalmente: "muitas fontes enviando dados a uma taxa alta, acima da capacidade da rede de tratá-los"
- □ diferente de controle de fluxo!
- □ sintomas:
 - perda de pacotes (saturação de buffer nos roteadores)
 - atrasos grandes (filas nos buffers dos roteadores)
- um dos 10 problemas mais importantes na Internet!

conexão: R/2


- 2 transmissores, 2 receptores
- Um roteador c/ buffer infinito
- Capacidade dos enlaces de entrada e saída: R
- Sem retransmissão

O que acontece quando a taxa λ_{in} se aproxima de R/2?




Grandes atrasos qdo λ_{in} se aproxima da capacidade do enlace


- um roteador, buffers finitos
- retransmissão pelo remetente de pacote perdido
 - entrada da camada de aplicação = saída camada apl.: $\lambda_{\rm in}$ = $\lambda_{\rm out}$
 - entrada da camada de transporte inclui retransmissões.: $\lambda'_{in} \ge \lambda_{out}$



Idealização: conhecimento perfeito


 transmissor envia apenas quando houver buffer disponível no roteador






Idealização: perda conhecida


- pacotes podem ser perdidos, descartados no roteador devido a buffers cheios
- transmissor sabe quando o pacote foi descartado: apenas retransmite se o pacote sabidamente se perdeu.



Idealização: perda conhecida


- pacotes podem ser perdidos, descartados no roteador devido a buffers cheios
- transmissor sabe quando o pacote foi descartado: apenas retransmite se o pacote sabidamente se perdeu.






Cenário real: duplicatas

- pacotes podem ser perdidos, descartados no roteador devido a buffers cheios: necessidade de retransmissões
- retransmissão prematura (timeout): envio de duas cópias, uma desnecessária





Cenário real: duplicatas


- pacotes podem ser perdidos, descartados no roteador devido a buffers cheios
- retransmissão prematura (timeout), envio de duas cópias


"custos" do congestionamento:

- Mais trabalho (retransmissões) devido ao esgotamento do buffer no roteador
- Retransmissões desnecessárias: enlace transporta múltiplas cópias do pacote devido a uma temporização prematura
 - ⇒ diminuindo a vazão máxima alcançável

- quatro remetentes
- caminhos com múltiplos enlaces
- temporização/retransmissão

- \mathbb{Q} : O que acontece quando λ_{in} e λ'_{in} crescem ?
- R: $do \lambda'_{in}$ cresce, todos os pacotes da conexão azul na fila de R1 são descartados e a vazão desta conexão $\rightarrow 0$







Outro "custo" de congestionamento:


quando pacote é descartado, qualquer capacidade de transmissão e de armazenamento que já foi usada para este pacote, antes do descarte, é desperdiçada!


Causas/custos de congestionamento: resumo


- Vazão nunca pode exceder a capacidade do enlace
- Atraso aumenta qdo nos aproximamos da capacidade do enlace
- Perda/retransmissões reduzem a vazão efetiva
- Duplicatas reduzem ainda mais a vazão efetiva
- Capacidade de transmissão ou armazenamento em roteadores anteriores é desperdiçada quando um pacote é perdido em roteadores mais adiante











Abordagens de controle de congestionamento

Controle de congestionamento fim-a-fim:

- Rede não fornece nenhuma realimentação
- Congestionamento intuído pelos sistemas finais com base nas perdas e atrasos observados
- Adotado pelo TCP

Controle de congestionamento assistido pela rede:


- Roteadores enviam informações aos sistemas finais
 - bit indicando o nível de congestionamento (Ex.: protocolos TCP ECN, ATM, DECbit)
 - pode indicar explicitamente a taxa de transmissão
- Roteador informa explicitamente ao remetente sobre o estado de congestionamento da rede

- TCP obriga cada remetente a limitar a taxa à qual enviam tráfego para sua conexão como uma função do congestionamento da rede percebido.
- Se um remetente TCP perceber que há pouco congestionamento no caminho entre ele e o destinatário, aumentará sua taxa de transmissão.
- Se perceber que há congestionamento, reduzirá sua taxa de transmissão.

Mas essa abordagem levanta três questões:

- 1. Como um remetente TCP limita a taxa pela qual envia tráfego para sua conexão?
- 2. Como um remetente TCP percebe que há congestionamento entre ele e o destinatário?
- 3. Que algoritmo o remetente deve utilizar para modificar sua taxa de transmissão como uma função do congestionamento fim a fim percebido?

- Taxa de transmissão limitada pelo tamanho da janela de congestionamento, CongWin
- CongWin é ajustada dinamicamente em resposta ao congestionamento observado



 CongWin bytes enviados em um RTT, espera Acks e envia mais bytes:

taxa permitida =
$$\frac{\text{Congwin}}{\text{RTT}}$$
 Bytes/seg

Como o transmissor detecta o congestionamento? Resposta:

Evento de perda ⇒ esgotamento de temporização ou 3 ACKs duplicados

Transmissor TCP reduz a taxa (CongWin) após o evento de perda

Recebimento de ACKs não-duplicados ⇒ aumento da CongWin

ALGORITMO DE CONTROLE DE CONGESTIONAMENTO DO TCP

Três mecanismos:

- > Reação a eventos de esgotamento de temporização (timeout) ou 3 ACKs
- Partida lenta
- > AIMD (aumento aditivo, diminuição multiplicativa)

"sondagem" para banda utilizável:

- idealmente: transmitir o mais rápido possível (Congwin no máximo possível) sem perder pacotes
- aumentar Congwin até perder pacotes (congestionamento)
- ocorreu perda: diminui Congwin, depois volta à "sondagem" aumentando novamente Congwin

duas "fases"

- partida lenta
- congestion avoidance (recuperação rápida)

variáveis importantes:

- Congwin
- threshold: define limiar entre fases de partida lenta e congestion avoidance

TCP Partida lenta (Slow Start)

Durante a fase inicial:

quando a conexão começa, CongWin = 1 MSS (tamanho máximo do segmento)

```
Exemplo: MSS = 500 bytes e RTT = 200 milissegundos
Taxa inicial = 20 kbps
```

- · largura de banda disponível pode ser muito maior que 1 MSS/RTT
 - ⇒ Desejável aumentar rapidamente até uma taxa que não ocasione perdas

Quando a conexão começa, a taxa aumenta rapidamente de modo exponencial até a ocorrência do primeiro evento de perda


Taxa inicial lenta (por isso o nome "partida lenta"), mas o aumento é exponencial

TCP Partida lenta (Slow Start)

Algoritmo Partida Lenta

inicializa: Congwin = 1
for (cada segmento c/ ACK)
 Congwin++
until (evento de perda OU
 CongWin > threshold)


- aumento exponencial (por RTT)
 no tamanho da janela, apesar
 da taxa inicial ser "lenta"
- evento de perda: temporizador (Tahoe TCP) e/ou três ACKs duplicados (Reno TCP)



TCP Cogestion Avoidance (recuperação rápida)

Congestion avoidance

```
/* partida lenta acabou */
/* Congwin > threshold */
Repita {
    cada w segmentos
    reconhecidos:
        Congwin++
    } até ocorrer uma perda
    threshold = Congwin/2
    Congwin = 1
    faça partida lenta
```



Refinamento

Após 3 ACKs duplicados:

- CongWin é cortado pela metade
- Janela então cresce linearmente

Após evento de esgotamento de temporização:

- CongWin é ajustado para 1 MSS;
- A janela então cresce exponencialmente até CongWin/2 (threshold) e, a partir daí, cresce linearmente

Filosofia:

- 3 ACKs duplicados indicam que a rede é capaz de entregar alguns segmentos
- Esgotamento de temporização antes dos 3 ACKs duplicados é "mais alarmante"

Resumo: controle de congestionamento TCP

Quando CongWin está abaixo do limite (Threshold), transmissor em fase de partida lenta, janela cresce exponencialmente.


Quando CongWin está acima do limite (Threshold), o transmissor entra em fase de congestion-avoidance, janela cresce linearmente.

Quando ocorrem três ACK duplicados, o limiar (Threshold) é ajustado em CongWin/2 e CongWin é ajustado para Threshold.

Quando ocorre esgotamento de temporização, o Threshold é ajustado para CongWin/2 e o CongWin é ajustado para 1 MSS e inicia-se a fase de partida lenta.

TCP: AIMD

- Aumento aditivo: aumenta o CongWin com 1 MSS a cada RTT na ausência de eventos de perda
- Redução multiplicativa: diminui o CongWin pela metade após o evento de perda



Conexão TCP de longa-vida:

O controle de congestionamento AIMD faz surgir o comportamento semelhante a "dentes de serra":

TCP: AIMD

Redução multiplicativa:


- Taxa de transmissão é diminuída pela metade quando detectada uma perda por 3 ACKs duplicados (TCP Reno pula a fase de partida lenta)
- Taxa de transmissão é diminuída para 1 MSS quando a perda é detectada por timeout (TCP Tahoe)

Por que AIMD?

- AIMD algoritmo distribuído e assíncrono:
 - Otimiza as taxas de transmissão numa rede congestionada!
 - Tem propriedades de estabilidade


TCP CUBIC

- Existe uma maneira melhor do que o AIMD para "sondar" qual a taxa de transmissão apropriada?
- Intuição:
 - W_{max} : taxa de transmissão para a qual uma perda foi detectada
 - Após cortar o tam. da janela pela metade no momento da perda, aumenta-se mais rapidamente até próx. de W_{\max} e mais lentamente ao se aproximar de W_{\max}



TCP CUBIC

- K: instante de tempo no qual o tamanho da janela vai atingir W_{max}
 - K é ajustável
- Aumenta-se W como função do cubo da diferença entre o tempo atual e K
 - Maiores aumentos qdo longe de K
 - Menor aumento (precaução) quando perto de K
- Padrão no Linux e nos servidores Web mais populares



TCP - Justiça

Lembrar que:


TCP Congestion Avoidance:

AIMD: aumento aditivo, redução multiplicativa

- o aumenta a janela de 1 a cada RTT
- o diminui a janela por um fator de 2 em caso de evento perda

TCP - Justiça

Objetivo: se N sessões TCP devem passar pelo mesmo gargalo, cada uma deve obter 1/N da capacidade do enlace




- Suposições: 1. conexões têm o mesmo MSS e RTT
 - 2. ambas com grande quantidade de dados a enviar
 - 3. nenhuma outra conexão divide o enlace
 - 4. ignorar partida lenta

Porque o TCP é justo?

Duas sessões competindo pela banda:

- O aumento aditivo fornece uma inclinação de 1, quando a vazão aumenta
- redução multiplicativa diminui a vazão proporcionalmente



Justiça (mais)

<u>Justiça e UDP:</u>

- aplicações multimídia frequentemente não usam TCP
 - não querem a taxa estrangulada pelo controle de congestionamento
- Preferem usar o UDP:
 - transmite áudio/vídeo a taxas constantes
 - o toleram perdas de pacotes


Justiça e conexões TCP em paralelo:

- nada impede que as aplicações abram conexões paralelas entre 2 hosts
- Os browsers Web fazem isto
- Exemplo: enlace com taxa R compartilhado por 9 conexões:
 - novas aplicações pedem 1 TCP, obtém taxa de R/10
 - novas aplicações pedem 11 TCPs, obtém taxa R/2!

Notificação Explícita de Congestionamento (ECN)

Controle de congestionamento assistido pela rede


- dois bits no cabeçalho do datagrama IP (campo ToS) são marcados pelo roteador para indicar congestionamento
- indicação de congestionamento é carregada para o recptor
- receptor (vendo a indicação de congestionamento no datagrama IP) marca o bit ECE no segmento de ACK enviado ao transmissor para notificá-lo do congestionamento
- envolve tanto o datagrama IP (bit ECN marcado no datagrama IP) quanto o segmento TCP (bits C, E marcados no cabeçalho do segmento TCP)



QUIC: Quick UDP Internet Connections

Protocolo da camada de aplicação, em cima do UDP


- Aumenta o desempenho dos serviços de transporte para o HTTP Seguro
- Implantado em muitos servidores da Google, apps (Chrome, mobile YouTube, busca p/ Android)
- Mais de 7% do tráfego da Internet (2020)
- Usa transferência confiável de dados, controle de congestionamento, gerenciam. de conexão



QUIC


- Transferência confiável de dados e controle de congestionamento:
 - adota técnicas semelhantes às utilizadas no TCP (algoritmos de controle de congestionamento similares aos do TCP)
- Estabelecimento de conexão:
 - o confiabilidade, controle de congestionamento, autenticação, criptografia, estado estabelecido em um RTT
- Múltiplos fluxos de aplicações diferentes são multiplexados sobre uma única conexão QUIC
 - o transferência confiável de dados separadas, segurança separada
 - o controle de congestionamento comum

QUIC: estabelecimento de conexão



TCP (confiabilidade, controle de congestionamento) + TLS (autenticação, criptografia)


2 "apresentações" seriais



QUIC: confiabilidade, controle de congestionamento, autenticação e criptografia são estabelecidos em apenas

1 apresentação

QUIC: fluxos - paralelismo, sem bloqueio HOL



(a) HTTP 1.1

Capítulo 3: Resumo

Princípios por trás dos serviços da camada de transporte:

- multiplexação/demultiplexação
- O transferência de dados confiável
- o controle de fluxo
- controle de congestionamento

Principais protocolos:

- O UDP
- O TCP
- O QUIC

A seguir:

- saímos da "borda" da rede (camadas de aplicação e de transporte)
- vamos para o "núcleo" da rede