# Administração de Redes 2023/24

Network Address Translation (NAT)


# Motivação

- Escassez de endereços IP motivação primordial
- Nem todas as máquinas de uma rede necessitam de acesso ao exterior (e.g., impressoras)
- Das que necessitam, nem todas acedem ao mesmo tempo
- É possível usar um número de endereços IP públicos (encaminháveis na Internet) inferior ao de máquinas na rede interna
  - Poupança de endereços
  - Internamente, as máquinas são numeradas com endereços IP de blocos privados (reutilizáveis livremente dado não serem encaminháveis na Internet)
- Traduzindo também as portas, pode usar-se um único endereço IP público para dar acesso ao exterior a múltiplas máquinas em simultâneo
  - Poupança de endereços muito maior
  - Frequentemente, os ISP fornecem apenas um endereço IP público (nos acessos domésticos / mais baratos)

# Outras aplicações para o NAT

- Fusão de redes com endereços (privados) duplicados
- Tornar a numeração da rede independente do ISP
  - Facilidade de migração
  - Dual homing sem gerar rotas globais com prefixos demasiado longos
- Distribuição de carga
  - Múltiplas réplicas internas de um servidor vistas do exterior com um único endereço IP
  - Serviços implementados em máquinas diferentes vistos do exterior como estando no mesmo endereço IP
- Segurança (relativa)
  - Endereços reais das máquinas "escondidos" do exterior
  - Limitações no estabelecimento de conexões do exterior para o interior
    - · É melhor ser uma firewall a fazê-lo...

#### NAT — Conceito



- 1. Primeiro pacote duma conexão para o exterior chega ao NAT
- 2. NAT escolhe um endereço público livre e traduz o endereço de origem
  - Tradução 172.16.0.15 → 193.136.40.2 é guardada numa tabela
- 3. NAT recebe do exterior pacote destinado a 193.136.40.2 (resposta)
- 4. Usando a tabela, faz a tradução inversa

# Blocos de endereçamento privado

- Endereços não encaminháveis na Internet
  - Acesso à Internet só através de NAT
- Podem ser usados em qualquer rede
  - Não há conflito com endereços IP públicos na Internet
- 10.0.0.0/8 (de 10.0.0.0 a 10.255.255.255)
  - 1 sub-rede de classe A
- 172.16.0.0/12 (de 172.16.0.0 a 172.31.255.255)
  - 16 sub-redes de classe B
- 192.168.0.0/16 (de 192.168.0.0 a 192.168.255.255)
  - 256 sub-redes de classe C


# Tipos de NAT

- NAT Básico
  - Apenas os endereços IP são traduzidos
    - Outros campos também têm que ser ajustados, nomeadamente checksums
  - Também designado NAT Puro
- NAT com Tradução de Portas
  - Tradução de endereços IP e de portas (TCP, UDP)
    - O mesmo endereço IP público pode ser usado para várias máquinas internas
    - Maior poupança de endereços
  - Também designado como
    - Network Address and Port Translation (NAPT)
    - Port & Address Translation (PAT)
    - Address Overloading
- Masquerading
  - Nome dado em Linux a variante do NAPT em que é usado como endereço público o endereço da interface externa do NAT
    - · Cisco IOS também suporta, mas não lhe dá um nome específico

#### Alguma terminologia usada no Cisco IOS

- Inside/Outside refere-se à <u>localização do terminal</u> (no interior ou exterior do NAT)
- Local/Global refere-se ao <u>ponto de vista</u> (do interior ou do exterior do NAT)
- Quatro tipos de endereços
  - Inside Local (IL) é o endereço da máquina interna conforme ele é visto na rede interna (i.e., o endereço que ela realmente usa)
  - Inside Global (IG) é o endereço da máquina interna conforme ele é visto no exterior (normalmente é um endereço traduzido)
  - Outside Global (OG) é o endereço da máquina externa conforme ele é visto no exterior
  - Outside Local (OL) é o endereço da máquina externa conforme ele é visto na rede interna (pode ser um endereço traduzido)

#### Inside/Outside, Local/Global




SA = Source Address

DA = Destination Address

## NAT Básico (NAT Puro)

- · Apenas são traduzidos endereços IP
- Endereços podem ser
  - Obtidos dinamicamente de uma pool
    - · Normalmente menor que a gama de endereços privados usada
  - Configurados num mapeamento directo (1:1, estático)
    - Neste caso não há poupança de endereços
    - · Tradução fixa é útil para ter servidores acessíveis do exterior
- · Dependendo da aplicação, podem ser traduzidos
  - Apenas os endereços internos (mais comum)
  - Apenas os endereços externos
  - Ambos

# Poupança de endereços IP



- Mapeamentos são criados quando uma máquina interna acede ao exterior (Internet)
- São apagados após um tempo de inactividade
  - Endereço público fica livre para ser usado por outra máquina interna

# Exemplo de tabela NAT

· Após alguns acessos ao exterior, a tabela poderá conter

NATrouter#show ip nat translations

Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
--- 205.110.96.2 10.1.1.20 --- ----- 205.110.96.3 10.1.197.64 --- ---

NATrouter#

--- 205.110.96.1

- Note-se que, neste caso,
  - Apenas os endereços inside estão a ser traduzidos
  - A tradução é independente da máquina externa


10.1.63.148

- Não há informação de portas na tabela → NAT Básico


# Migração de ISP

- Ao mudar de ISP
  - Novo ISP atribui um bloco diferente de endereços
  - ISP antigo atribui o bloco anteriormente usado a outro cliente
  - Normalmente obrigaria a alterar o endereço IP de cada máquina 🕾
- Para manter independência do ISP, a rede pode ser numerada com endereços privados
  - NAT com mapeamento directo (estático) entre endereços privados e públicos
  - E.g., 10.0.0.x é sempre mapeado para 205.113.50.x
- · Ao mudar de ISP basta mudar a gama de endereços inside global
  - E.g., 10.0.0.x passa a ser mapeado para 207.36.76.x
- Não é preciso alterar o endereço IP de cada máquina


# Migração de ISP



# Ligação a múltiplos ISP




# Distribuição de carga



### NAT com Tradução de Portas

- Além do endereço IP, traduz-se também a porta (TCP, UDP)
  - Tabela de NAT guarda também essa informação
  - Um único endereço público pode ser usado por muitas máquinas internas em simultâneo
    - Porta permite desambiguar
- Poupança de endereços muito maior que NAT Básico
  - Portas têm 16 bits um endereço público pode ser utilizado por até 65535 máquinas internas em simultâneo
    - Menos se se usarem apenas portas efémeras
  - Tipo de NAT mais usado em redes caseiras e de pequenas empresas
    - Acesso Internet de baixo custo com um único IP público atribuído

#### NAT com Tradução de Portas



Pro Inside global

2) tcp 200.1.2.3:1234

Inside local

10.0.0.11:1234

Outside local


143.16.0.20:80

Outside global

143.16.0.20:80



### NAT com Tradução de Portas



Pro Inside global

tcp 200.1.2.3 1234

) tcp 200.1.2.3:1025

**Inside local** 

10.0.0.11:1234

10.0.0.14:1234

Outside local

143.16.0.20:80

143.16.0.20:80

Outside global

143.16.0.20:80

143.16.0.20:80




A porta só é traduzida se houver necessidade

# Redireccionamento de portas

- No exemplo anterior, as conexões são estabelecidas do interior para o exterior
  - Entradas dinâmicas são criadas na tabela NAT quando sai o primeiro pacote
- Para ter servidores visíveis na Internet é preciso permitir conexões do exterior para o interior
  - Quando chega ao NAT um pacote para um endereço da pool, não sabe para que endereço interno o deve traduzir
  - Com masquerading, o NAT acha que o pacote é para si próprio
- Solução: entradas estáticas na tabela NAT
  - Pacotes para um IP+porta inside global especificado são traduzidos sempre para o mesmo IP+porta inside local
  - Normalmente designado Port Forwarding

# Redireccionamento de portas



Pro Inside global tcp 200.1.2.3:80

Inside local
10.0.0.40:8080


Outside local

Outside global

---



# Servidores diferentes com um único endereço IP público




Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
tcp	200.1.2.3:25	10.0.0.50:25		
tcp	200.1.2.3:80	10.0.0.40:80		

### NAT e checksums

- Checksum do IP calculado sobre todo o cabeçalho, incluindo endereços
  - Se um endereço muda, o checksum tem que ser recalculado
  - Pode ser recalculado de forma incremental
- O cálculo do checksum do TCP e UDP inclui um pseudocabeçalho que inclui os endereços IP
  - Também é necessário recalcular este checksum, mesmo com NAT Básico

# NAPT e fragmentação IP



- · Cabeçalho TCP (ou UDP) só no primeiro fragmento
- Outros fragmentos não têm informação sobre portas
- · Fragmentação IP incompatível com NAPT

# NAT e cifragem

- Alguns protocolos incluem informação sobre endereços IP nas mensagens
- Para o NAT funcionar com esses protocolos, é necessário alterar o conteúdo das mensagens
- Se elas estiverem cifradas, não podem ser alteradas
  - Se estiverem protegidas por hash criptográfico também não
- Nalguns tipos de VPN (e.g., com alguns modos do IPSec), alterando um endereço IP o pacote fica corrompido
  - NAT tem que ser feito fora do túnel protegido

# NAT e segurança

- Há quem acredite que o uso de NAT acrescenta alguma segurança às redes
  - Esconde endereçamento interno
  - Nalguns tipos de NAT, evita estabelecimento de conexões de fora para dentro
- Estes aspectos podem atrasar um atacante, mas não o impedem totalmente
- Evitar conexões de fora para dentro também se faz com firewall (dispositivo especificamente para segurança)
- · Segurança é uma "má" razão para usar NAT...

# Compatibilidade com protocolos

- Há aspectos de alguns protocolos que trazem problemas de compatibilidade com o NAT
  - Inclusão de endereços IP nas mensagens
    - Obriga a interceptar a conexão e alterar as mensagens de acordo com o NAT
  - Uso de múltiplas conexões relacionadas
    - Obriga a interceptar a conexão e interpretar as mensagens para associar as diferentes conexões
  - Estabelecimento de conexões de fora para dentro do NAT
    - Obriga à criação prévia de entradas para as portas em questão (com base na sinalização)
- Cisco IOS inclui este tipo de suporte para uma série de protocolos
- No Linux existem módulos que implementam a funcionalidade necessária e o suporte para protocolos específicos

# Alguns protocolos com questões de compatibilidade com o NAT

#### ICMP

- Alguns tipos de mensagem ICMP (e.g., Unreachable) incluem um excerto do pacote que lhes deu origem
- Para o NAT ser transparente, é necessário traduzir os endereços IP desses excertos


#### DNS

- Um servidor de DNS na rede interna responde com endereços inside local
- É preciso traduzi-los para inside global se o pedido DNS vier de fora


#### FTP

- Usa conexões separadas (mas relacionadas) para controlo e dados
- Na conexão de controlo, indica endereços IP e portas para estabelecer conexões de dados
- Em modo activo, as conexões de dados são estabelecidas do servidor para o cliente
- Protocolos de encaminhamento em geral
  - Não funcionam com NAT pelo meio NAT só pode estar na fronteira

# FTP (modo activo)



### FTP (modo activo) com NAT




#### NAT Básico em Cisco IOS




```
interface FastEthernet 1/0
  ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
  ip nat inside
!
interface FastEthernet 1/1
  ip address 200.0.0.1 255.255.255.192
  ip nat outside
!
ip nat pool endpub 200.0.0.2 200.0.0.40 prefix-length 26
ip nat inside source list 10 pool endpub
!
access-list 10 permit 10.0.0.0 0.0.255
!
```

# Distribuição de carga com NAT em

Cisco IOS



# NAT Básico com mapeamento estático (netmap) em Cisco IOS



```
interface FastEthernet 1/0
  ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
  ip nat inside
!
interface FastEthernet 1/1
  ip address 200.0.0.1 255.255.255.0
  ip nat outside
!
ip nat inside source static network 10.0.0.0 200.0.0.0 /24
```

É necessário que a gama de endereços públicos tenha o mesmo tamanho que a rede a ser traduzida


#### NAPT (PAT) em Cisco IOS



```
interface FastEthernet 1/0
  ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
  ip nat inside
!
interface FastEthernet 1/1
  ip address 200.0.0.1 255.255.255.192
  ip nat outside
!
ip nat pool endpub 200.0.0.2 200.0.0.2 prefix-length 26
ip nat inside source list 10 pool endpub overload
!
access-list 10 permit 10.0.0.0 0.0.255
!
```

Só um endereço público para NAT, diferente do endereço da interface do router


#### Masquerading\* em Cisco IOS



```
interface FastEthernet 1/0
  ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
  ip nat inside
!
interface FastEthernet 1/1
  ip address 200.0.0.1 255.255.255.192
  ip nat outside
!
ip nat inside source list 10 interface FastEthernet 1/1 overload
!
access-list 10 permit 10.0.0.0 0.0.255
!
```

<sup>\*</sup>NAPT usando o endereço que, no momento, estiver atribuído à interface indicada (masquerading é um termo originário do Linux)

#### Port Forwarding em Cisco IOS



```
interface FastEthernet 1/0
  ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
  ip nat inside
!
interface FastEthernet 1/1
  ip address 200.0.0.1 255.255.255.192
  ip nat outside
!
ip nat inside source list 10 interface FastEthernet 1/1 overload
ip nat inside source static tcp 10.0.0.40 80 interface FastEthernet 1/1 80
!
access-list 10 permit 10.0.0.0 0.0.0.255
!
```

#### Debugging do NA(P)T em Cisco IOS

```
Router#debug ip nat detailed

1: NAT: Allocated Port for 10.0.0.11 -> 200.0.0.1: wanted 34567 got 34567

2: NAT*: i: tcp (10.0.0.11, 34567) -> (193.136.39.12, 80) [30470]

3: NAT*: s=10.0.0.11->200.0.0.1, d=193.136.39.12 [30470]

4: NAT*: o: tcp (193.136.39.12, 80) -> (200.0.0.1, 34567) [0]

5: NAT*: s=193.136.39.12, d=200.0.0.1->10.0.0.11 [0]

6: NAT*: i: tcp (10.0.0.11, 34567) -> (193.136.39.12, 80) [30471]

7: NAT*: s=10.0.0.11->200.0.0.1, d=193.136.39.12 [30471]

8: NAT*: i: tcp (10.0.0.11, 34567) -> (193.136.39.12, 80) [30472]

9: NAT*: s=10.0.0.11->200.0.0.1, d=193.136.39.12 [30472]

10: NAT*: o: tcp (193.136.39.12, 80) -> (200.0.0.1, 34567) [36412]

11: NAT*: s=193.136.39.12, d=200.0.0.1->10.0.0.11 [36412]
```

#### NOTAS

- Linha 1: Porta usada internamente estava livre no NAT, não é necessário traduzi-la; entrada criada na tabela NAT
- Linha 2: Pacote recebido na interface interna (daí a linha anterior)
- Linha 3: Tradução do endereço de origem nesse pacote (o de destino mantém-se)
- Linha 4: Pacote recebido na interface externa
- Linha 5: Tradução do endereço de destino nesse pacote (o de origem mantém-se)

#### Debugging do NA(P)T em Cisco IOS

```
Router#debug ip nat detailed

1: NAT: Allocated Port for 10.0.0.50 -> 200.0.0.1: wanted 34567 got 1026

2: NAT*: i: tcp (10.0.0.50, 34567) -> (193.136.39.12, 80) [62942]

3: NAT*: TCP s=34567->1026, d=80

4: NAT*: s=10.0.0.50->200.0.0.1, d=193.136.39.12 [62942]

5: NAT*: o: tcp (193.136.39.12, 80) -> (200.0.0.1, 1026) [0]

6: NAT*: TCP s=80, d=1026->34567

7: NAT*: s=193.136.39.12, d=200.0.0.1->10.0.0.50 [0]

8: NAT*: i: tcp (10.0.0.50, 34567) -> (193.136.39.12, 80) [62943]

9: NAT*: TCP s=34567->1026, d=80

10: NAT*: s=10.0.0.50->200.0.0.1, d=193.136.39.12 [62943]
```

#### NOTAS

- Linha 1: Neste caso a porta usada internamente já estava ocupada no NAT, é preciso usar outra e fazer a tradução
- Linha 3: Tradução da porta de origem (de 34567 para 1026) no pacote que sai
- Linha 6: Tradução da porta de destino (de 1026 para 34567) no pacote que entra


## Outros comandos úteis

```
Router#show ip nat translations

Pro Inside global Inside local Outside local Outside global icmp 200.0.0.1:4358 10.0.0.11:4358 133.16.8.1:4358 133.16.8.1:4358 tcp 200.0.0.1:1026 10.0.0.50:34567 193.136.39.12:80 193.136.39.12:80 tcp 200.0.0.1:34567 10.0.0.11:34567 193.136.39.12:80 193.136.39.12:80 tcp 200.0.0.1:80 10.0.0.40:80 --- --- 200.0.0.2 10.0.0.7 ---
```

```
Router#show access-lists
Standard IP access list 10
10 permit 10.0.0.0, wildcard bits 0.0.0.255
```

#### Percurso dos pacotes no kernel Linux



Netfilter *hooks* (pontos onde se podem "apanhar" pacotes)

Pacotes recebidos da rede

Pacotes enviados para a rede

# nftables

- Framework para filtragem de pacotes no Linux
- · Usado para implementar firewalls e NAT
- Substitui o iptables e funcionalidades relacionadas
- https://wiki.nftables.org/

# nftables


- Baseado em tabelas aplicáveis a famílias de pacotes (ip, ip6, inet,
   ...) e que contêm cadeias (chains) de regras a aplicar
- As cadeias podem estar associadas a Netfilter hooks
  - Neste caso chamam-se base chains
  - Um valor numérico de prioridade define a ordem de tratamento das cadeias num hook (valor numérico mais baixo → mais prioritária)
- Base chains podem ser de diferentes tipos (filter, route, nat) consoante a aplicação
- Uma regra apanha pacotes com determinadas características e define um ou mais veredictos a aplicar-lhes, que podem ser
  - Tratamentos predefindos
    - E.g., snat (source nat), dnat (destination nat), masquerade, redirect
  - Passar o pacote a outra chain (jump ou goto)
- É possível criar mapas para valores (map) ou veredictos (vmap)

# nftables

- · O nftables não tem tabelas nem cadeias predefinidas
- As configurações nos slides seguintes assumem a configuração prévia de
  - Uma tabela nat
  - Cadeias prerouting e postrouting nessa tabela associadas aos hooks com o mesmo nome

```
table ip nat {
   chain prerouting { type nat hook prerouting priority -100; }
   chain postrouting { type nat hook postrouting priority 100; }
}
```

#### NAT Básico em Linux



nft add rule ip nat postrouting oif eth1 ip saddr 10.0.0.0/24 \ snat to 200.0.0.2-200.0.0.40


- Se a dado momento a gama de endereços inside global não for suficientemente grande, começa a ser feita também tradução das portas (ou seja, NAPT)
- A regra é aplicada ao primeiro pacote de um fluxo; pacotes subsequentes (nos dois sentidos) são traduzidos de forma consistente com o primeiro (isto é válido para todas as variantes de NAT)
- Source NAT tem que ser feito na cadeia postrouting e Destination NAT tem que ser feito na cadeia prerouting

# <u>Distribuição de carga com NAT</u> em Linux

```
Servidor
                                 virtual
Servidores
 idênticos 10.20.30.41 10.20.30.42
                                        10.20.30.0/24-
                                                                           200.0.0/26
 (físicos)
                                10.20.30.40
            10.20.30.43 10.20.30.44
nft add rule ip nat prerouting ip daddr 10.20.30.40 dnat to \
   numgen inc mod 4 map { \
      0: 10.20.30.41, \
      1: 10.20.30.42, \
      2: 10.20.30.43, \
      3: 10.20.30.44 \
```

- numgen inc mod 4 cria números sequenciais mod 4: (0, 1, 2, 3, 0, 1, ...)
- Esses números são mapeados para os endereços dos servidores físicos
- O resultado é uma distribuição round robin de conexões pelos diferentes servidores


# NAT Básico com mapeamento estático (netmap) em Linux



```
nft add rule ip nat prerouting 'iif eth1 ip daddr 200.0.0.0/24
  dnat prefix to 10.0.0.0/24'
nft add rule ip nat postrouting 'oif eth1 ip saddr 10.0.0.0/24 \
  snat prefix to 200.0.0.0/24'
```

- Aplica uma wildcard mask ao endereço para obter apenas a parte de host e faz bitwise or com o prefixo para o qual quer mapear
- Um regra para conexões iniciadas no interior (clientes) e outra para conexões iniciadas no exterior (servidores)
- Se a gama de endereços inside global pertencer à sub-rede da interface externa é ainda necessário activar Proxy ARP
- Entre plicas para evitar que a bash interprete erradamente os caracteres especiais '&' e '|'


#### NAPT (PAT) em Linux



nft add rule ip nat postrouting oif eth1 ip saddr 10.0.0.0/24 snat to 200.0.0.2

- Só um endereço público para NAT, diferente do endereço da interface do router
- Se houver mais de uma máquina a tentar aceder ao exterior usando a mesma porta de origem, começa a ser feita também tradução das portas (ou seja, NAPT)


## Masquerading em Linux



nft add rule ip nat postrouting oif eth1 ip saddr 10.0.0.0/24 masquerade

• É usado para NAT o endereço que, no momento, estiver atribuído à interface indicada

## Port Forwarding em Linux



nft add rule ip nat postrouting oif eth1 ip saddr 10.0.0.0/24 masquerade nft add rule ip nat prerouting iif eth1 tcp dport 80 dnat to 10.0.0.30:80

- Se a porta inside local for a mesma que a inside global, pode omitir-se o :80
- A primeira regra é para masquerading e é desnecessária se não forem ser estabelecidas conexões de dentro para fora

# Persistência das regras nftables

- As regras criadas nos slides anteriores perdem-se num reboot
- Para as tornar persistentes pode-se
  - Activar o serviço nftables: systematl enable nftables
  - Guardar as regras num ficheiro e referenciá-lo na configuração do serviço:

```
nft list table nat > /etc/nftables/myNATtable.nft
echo 'include "/etc/nftables/myNATtable.nft"' >> /etc/sysconfig/nftables.conf
```

# Alguns comandos úteis

- Listar tabela nat
   nft list table nat
- Idem, mostrando os handles
   nft -a list table nat
- Apagar uma regra
   nft delete rule ip nat chain handle handle
- Limpar todas as regras de NAT nft flush table nat