



Modelos

Configuración de un proveedor y modelo LLM.

OpenCode usa el [AI SDK](#) y [Models.dev](#) para admitir 75+ **proveedores** LLM y admite la ejecución de modelos locales.

Proveedores

Los proveedores más populares están precargados de forma predeterminada. Si agregó las credenciales de un proveedor mediante el comando `/connect`, estarán disponibles cuando inicie OpenCode.

Obtenga más información sobre [proveedores](#).

Seleccionar un modelo

Una vez que hayas configurado tu proveedor podrás seleccionar el modelo que desees escribiendo:

```
/models
```

Modelos recomendados

Hay muchos modelos disponibles y cada semana salen nuevos modelos.

 CONSEJO

Considere utilizar uno de los modelos que recomendamos.

Sin embargo, sólo unos pocos de ellos son buenos tanto para generar código como para llamar a herramientas.

Aquí tienes varios modelos que funcionan bien con OpenCode, sin orden particular. (Esta no es una lista exhaustiva ni necesariamente actualizada):

GPT 5.2

GPT 5.1 Codex

Claude Opus 4.5

Claude Sonnet 4.5

Minimax M2.1

Gemini 3 Pro

Establecer un valor predeterminado

Para configurar uno de estos como modelo predeterminado, puedes definir la clave ``model`` en tu configuración de OpenCode.

opencode.json	
<pre>{ "\$schema": "https://opencode.ai/config.json", "model": "lmstudio/google/gemma-3n-e4b" }</pre>	

Aquí el ID completo es ``provider_id/model_id``. Por ejemplo, si usa OpenCode Zen, usaría ``opencode/gpt-5.1-codex`` para GPT 5.1 Codex.

Si ha configurado un proveedor personalizado, ``provider_id`` es la clave de la parte ``provider`` de su configuración y ``model_id`` es la clave de

```
`provider.models`.
```

Configurar modelos

Puede configurar globalmente las opciones de un modelo a través de la configuración.

opencode.jsonc

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "provider": {
    "openai": {
      "models": {
        "gpt-5": {
          "options": {
            "reasoningEffort": "high",
            "textVerbosity": "low",
            "reasoningSummary": "auto",
            "include": ["reasoning.encrypted_content"],
          },
        },
      },
    },
    "anthropic": {
      "models": {
        "claude-sonnet-4-5-20250929": {
          "options": {
            "thinking": {
              "type": "enabled",
              "budgetTokens": 16000,
            },
          },
        },
      },
    },
  },
}
```

Aquí estamos configurando ajustes globales para dos modelos integrados: ``gpt-5`` cuando se accede a través del proveedor ``openai`` y ``claude-sonnet-4-20250514`` cuando se accede a través del proveedor ``anthropic``. Los nombres de modelo y proveedor integrados se pueden encontrar en [Models.dev](https://opencode.ai/docs/es/models/).

También puede configurar estas opciones para cualquier agente que esté utilizando. La configuración del agente anula cualquier opción global aquí. [Más información](#).

También puede definir variantes personalizadas que amplíen las integradas. Las variantes le permiten configurar diferentes ajustes para el mismo modelo sin crear entradas duplicadas:

opencode.jsonc

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "provider": {
    "opencode": {
      "models": {
        "gpt-5": {
          "variants": {
            "high": {
              "reasoningEffort": "high",
              "textVerbosity": "low",
              "reasoningSummary": "auto",
            },
            "low": {
              "reasoningEffort": "low",
              "textVerbosity": "low",
              "reasoningSummary": "auto",
            },
          },
        },
      },
    },
  },
}
```

Variantes

Muchos modelos admiten múltiples variantes con diferentes configuraciones. OpenCode se envía con variantes predeterminadas integradas para proveedores populares.

Variantes integradas

OpenCode se envía con variantes predeterminadas para muchos proveedores:

Anthropic:

``high`` - Presupuesto de pensamiento alto (predeterminado)

``max`` - Presupuesto de pensamiento máximo

OpenAI:

Varía según el modelo, pero aproximadamente:

``none`` - Sin razonamiento

``minimal`` - Mínimo esfuerzo de razonamiento

``low`` - Bajo esfuerzo de razonamiento

``medium`` - Esfuerzo de razonamiento medio

``high`` - Alto esfuerzo de razonamiento

``xhigh`` - Esfuerzo de razonamiento extra alto

Google:

``low`` - Menor esfuerzo/presupuesto simbólico

``high`` - Mayor esfuerzo/presupuesto simbólico

CONSEJO

Esta lista no es exhaustiva. Muchos otros proveedores también tienen valores predeterminados integrados.

Variantes personalizadas

Puede anular las variantes existentes o agregar las suyas propias:

opencode.jsonc

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "provider": {
    "openai": {
      "models": {
        "gpt-5": {
          "variants": {
            "thinking": {
              "reasoningEffort": "high",
              "textVerbosity": "low",
            },
            "fast": {
              "disabled": true,
            },
          },
        },
      },
    },
  },
}
```

Alternar variantes

Utilice la combinación de teclas ``variant_cycle`` para cambiar rápidamente entre variantes. [Más información](#).

Carga de modelos

Cuando se inicia OpenCode, busca modelos en el siguiente orden de prioridad:

El indicador de línea de comando ``--model`` o ``-m``. El formato es el mismo que en el archivo de configuración: ``provider_id/model_id``.

La lista de modelos en la configuración OpenCode.

opencode.json

```
{  
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",  
  "model": "anthropic/claude-sonnet-4-20250514"  
}
```

El formato aquí es ``provider/model``.

El último modelo utilizado.

El primer modelo que utiliza una prioridad interna.

 [Edita esta página](#)

 [Found a bug? Open an issue](#)

 [Join our Discord community](#)

 [Español](#) 

© Anomaly

Última actualización: 21 may 2026