1 лекция

Закон сохранения заряда: Алгебраическая сумма электрических зарядов любой **замкнутой системы** (т.е. системы, не обменивающимися зарядами со внешними телами) остается неизменной независимо от физических процессов, происходящих в этой системе.

Величина заряда не зависит от системы отсчета и при переходе из одной инерциальной системы в другую не изменяется. Это свойство называют релятивистской инвариантностью заряда.

Закон Кулона: Сила взаимодействия F двух точечных зарядов пропорциональна величинам q1 и q2 этих зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния r между ними.

$$F = k \frac{|q_1| \cdot |q_2|}{r^2}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \qquad F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

Электромагнитные волны — промежуточная среда, передающая взаимодействие зарядов. Эта среда является реальным материальным объектом, обладающим энергией и импульсом и передающим взаимодействие с конечной скоростью.

Электрическое поле - материальный носитель кулоновского взаимодействия, заполняющий все пространство. В электростатике источником электрического поля считаются заряды. Любой электрический заряд меняет свойства окружающего пространства. Эту область пространства с измененными свойствами называют электрическим полем. Когда заряды, являющиеся источниками поля, неподвижны и не изменяются по величине, поле называют электростатическим.

На любой другой заряд, помещенный в электрическое поле, действует сила. Ее величина и направление зависит от количественной характеристики электрического поля, называемой напряженностью электрического поля. Отношение F/qпроб принимают в качестве силовой характеристики электрического поля и называют напряженностью электрического поля E. Вектор Е направлен вдоль линии, соединяющей рассматриваемую точку поля с источником - зарядом q1.

На любой помещенный в электрическое поле заряд q действует сила F, равная F = qE

Принцип суперпозиции (наложения) - Сила, действующая со стороны зарядов Q1— Qk на пробный заряд q равна **Fo** = **F1** + **F2** + **F3** + ... + **Fk. Общая напряженность** эл. поля, создаваемого этими зарядами так же может быть представлена суммой напряженностей.

Электрический диполь - система из двух равных по величине разноименных точечных зарядов +q и -q, расположенных на небольшом расстоянии 1 друг от

друга. Произведение p = ql называют электрическим моментом диполя, а линию, соединяющую заряды — осью диполя. Напряженность поля электрического диполя зависит не от величины зарядов, а от электрического момента диполя p = ql. С расстоянием напряженность убывает как $1/r^{**}3$, то есть быстрее, чем напряженность поля точечного заряда.

2 лекция

Линии напряженности - Чтобы описать электрическое поле необходимо для каждой точки пространства указать величину и направление вектора напряженности поля. <u>Линии напряженности исходят из положительных зарядов</u> и заканчиваются на отрицательных (или в бесконечности).

Поток dФ вектора через площадку dS - можно представить себе как количество линий поля, пронизывающих эту площадку.

 $d\Phi = E \ dS \ cosaльфа = En * dS \ (En - cocтавляющая вектора E по нормали к площадке)$

Поток Ф через произвольную поверхность - Для нахождения потока Ф через произвольную поверхность S можно разбить всю поверхность S на элементарные площадки dS, в пределах каждой из которых вектор E можно считать неизменным.

Полный поток Ф вектора напряженности Е через всю поверхность S можно найти как алгебраическую сумму элементарных потоков dФ через все элементарные площадки dS.

Поток Ф поля точечного заряда через сферическую поверхность - Число линий Nr, пересекающих сферическую поверхность радиуса r, окружающую заряд q, равно ES, где S - площадь сферы, равная 4 * рі *r**2. **Т.о. поток** вектора напряженности = q/эбсилент0

Теорема Гаусса - поток вектора напряженности электрического поля через замкнутую поверхность равен алгебраической сумме зарядов, заключенных внутри этой поверхности, деленной на эбсилент0.

Следствие из теоремы - Если внутри замкнутой поверхности заряды отсутствуют или их алгебраическая сумма равна нулю, то поток вектора напряженности через эту поверхность равен нулю. Напряженность поля, создаваемого бесконечной заряженной плоскостью на любом расстоянии от плоскости, одинакова.

Силы взаимодействия электрических зарядов консервативны Работа по перемещению заряда в электростатическом поле не зависит от формы пути, а определяется только положением начальной и конечной точек пути. Работа по перемещению заряда в электростатическом поле по замкнутому пути равна нулю.

Циркуляция вектора напряженности электростатического поля по любому замкнутому контуру равна нулю. (теорема о циркуляции вект.Е)

$$A = \oint qE_l dl = q \oint E_l dl = 0$$

Потенциальная энергия U системы вводится величина, убыль которой U1 — U2 равна работе A12 внутренних сил системы при ее переходе из состояния 1 в состояние 2. Изменение потенциальной энергии системы из двух точечных зарядов q1 и q2 при перемещении заряда из точки 1 в точку 2 равно

$$U_{1} - U_{2} = A_{12} = \int_{1}^{2} dA = \frac{q_{1}q_{2}}{4\pi\varepsilon_{0}} \int_{r_{1}}^{r_{2}} \frac{dr}{r^{2}} = \frac{q_{1}q_{2}}{4\pi\varepsilon_{0}} \left(\frac{1}{r_{1}} - \frac{1}{r_{2}}\right)$$

Будем считать, что при бесконечном удалении заряда q2 от заряда q1 потенциальная энергия системы обращается в ноль. Устремив $r2 \rightarrow \infty$, получим для потенциальной энергии взаимодействия двух зарядов

$$U(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r}$$

Величину U(r)/q0 называют потенциалом поля

$$\varphi(\mathbf{r}) = \mathbf{U}(\mathbf{r})/\mathbf{q}_0$$

Потенциал поля точечного заряда:

$$\varphi(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r}$$

Потенциал электрического поля численно равен энергии, которой обладает в этом поле единичный положительный заряд. В свою очередь эта энергия равна работе сил поля по перемещению единичного положительного заряда из данной точки в бесконечность.

Работа по перемещению заряда в электрическом поле выражается через разность потенциалов в начальной и конечной точках перемещения.

$$A_{12} = q_2(\varphi_1 - \varphi_2)$$

Принцип суперпозиции для потенциалов - потенциал поля, создаваемого системой зарядов, равен алгебраической сумме потенциалов, создаваемых каждым из зарядов в отдельности

Напряженность поля равна градиенту потенциала и направлена в сторону его убывания E = -gradf

(Градиент скалярной величины - вектор, направленный в сторону наиболее быстрого возрастания скалярной величины)

Распределение потенциала визуализируют, изображая эквипотенциальные **поверхности** — геометрическое место точек, имеющих равный потенциал.

Эквипотенциальная поверхность в любой точке перпендикулярна направлению напряженности электрического поля.

3 лекция

Свободные заряды — заряды, способные перемещаться на значительные расстояния (превосходящие расстояния между атомами).

В идеальном диэлектрике нет свободных зарядов. Молекулы диэлектриков в целом электронейтральны, тем не менее, они взаимодействуют с электрическим полем.

Полярные молекулы — молекулы, симметрия которых отлична от сферической и их

можно представить в виде электрического диполя с электрическим моментом. (напр. Вода)

$$p = ql$$

Сумма дипольных моментов молекул в объеме вещества = 0, тк. они распределены по разным направлениям хаотическим образом.

Неполярные молекулы — молекулы, у которых положения эквивалентного положительного и эквивалентного отрицательного заряда совпадают (напр. Гелий)

Диэлектрик, помещенный во внешнее эл.поле поляризуется. Поляризация диэлектрика - приобретение им макроскопического дипольного момента. Она характеризуется вектором поляризации Р (дипольным моментом молекул в единице объема)

$$\mathbf{P} = \frac{1}{\Delta V} \sum_{i=1}^{N} \mathbf{p}_{i}$$

 p_i - дипольный момент і-той молекулы, N - число молекул в объеме ΔV .

Типы поляризации:

• Электронный тип поляризации (для диэлектриков с неполярными молекулами). Положительные заряды внутри молекулы смещаются по направлению поля, а отрицательные в противоположном направлении. Молекулы приобретают индуцированный дипольный момент рі, направленный вдоль внешнего поля

$$\mathbf{p}_i = \alpha \mathbf{\varepsilon}_0 \mathbf{E}$$

α - поляризуемость молекулы.

• **Ориентационнный тип поляризации** характерен для полярных диэлектриков. В отсутствие внешнего электрического поля молекулярные диполи ориентированы случайным образом, так что макроскопический электрический момент диэлектрика равен нулю. Во внешнем

электрическом поле на молекулу-диполь будет действовать момент сил, ориентирующий ее дипольный момент в направлении напряженности поля.

• **Решеточный тип поляризации** характерен для ионных кристаллов. В ионных кристаллах (например, NaCl) в отсутствие внешнего поля дипольный момент каждой элементарной ячейки равен нулю. Под влиянием внешнего электрического поля положительные и отрицательные ионы смещаются в противоположные стороны. Каждая ячейка кристалла становится диполем.


Поляризованность изотропных диэлектриков любого типа связана с напряженностью поля соотношением

$$\mathbf{P} = \chi \varepsilon_0 \mathbf{E}$$

где **х** - **диэлектрическая восприимчивость** диэлектрика

Связанные заряды - В результате поляризации в объеме (или на поверхности) диэлектрика возникают некомпенсированные заряды, которые называются поляризационными, или связанными. Эти заряды, входят в состав молекул и не покидают их. Связанные заряды характеризуют поверхностной плотностью оби.

$$\sigma' = P\cos\alpha = P_n$$



Электрическое поле в диэлектрике

Учтя, что $\sigma'=P_n$, получим $E=(\sigma-P)/\epsilon_0$. Кроме того $P=\chi\epsilon_0 E$ Тогда $E=(\sigma-\chi\epsilon_0 E)/\epsilon_0$. Выражая отсюда E, получим $E=\sigma/\epsilon_0(1+\chi)=\sigma/\epsilon_0 \epsilon=E_0/\epsilon$

у где $(1+\chi) = \epsilon$ - диэлектрическая проницаемость среды

Электрическая инлукция D — величина, характеризующая электрическое поле, поток вектора которой через замкнутую поверхность S равен сумме

свободных зарядов, заключенных внутри этой поверхности. (Теорема Гаусса для эл.индукции)

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$$

Вектор электрической индукции D характеризует электрическое поле только свободных зарядов. Он начинается и заканчивается только на свободных зарядах, поэтому линии электрической индукции не имеют разрывов на поверхностях разделяющих различные диэлектрические среды.

Напряженность электрического поля характеризует **как свободные, так и связанные заряды**, поэтому вектор напряженности **терпит разрывы** на границах диэлектриков, и часть линий напряженности Е прерывается на связанных зарядах.

Граничные условия для касательных составляющих векторов D и Е следуют из теоремы о равенстве нулю циркуляции вектора напряженности электрического поля. Из граничных условий для векторов Е и D следует, что при переходе через границу раздела двух диэлектрических сред линии этих векторов преломляются.

$$tg\alpha_1/tg\alpha_2=\varepsilon_1/\varepsilon_2$$

При переходе в среду с большим значением ε угол α , образуемый линиями напряженности (смещения) с нормалью, **увеличивается**.

Сегнетоэлектрики (ферроэлектрики) — вещества со спонтанной (самопроизвольной) поляризацией.

Основные свойства сегнетоэлектриков:

- 1. Диэлектрическая проницаемость ϵ в некотором температурном интервале велика $\epsilon \sim 10^{**}3$ $10^{**}4$
- 2. Диэлектрическая проницаемость ϵ (а следовательно, и P) нелинейно зависит от напряженности внешнего электростатического поля (нелинейные диэлектрики).
- 3. Значение є зависит не только от внешнего поля Е0, но и от предыстории образца.
- 4. Наличие точки Кюри температуры, при которой (и выше) сегнетоэлектрические свойства пропадают. При этой температуре происходит фазовый переход 2-го рода.

Диэлектрический гистерезис — нелинейная поляризация

Домены — области с различными направлениями поляризации.

Некоторые диэлектрики поляризуются не только под действием электрического поля, но и под действием механической деформации. Это явление называется **пьезоэлектрическим эффектом.**

4 лекшия

Электростатика проводников - Даже малое внешнее электрическое поле вызывает в проводниках движение электронов против поля. Заряды пространственно разделяются и создают собственное внутреннее электрическое поле, которое суммируется с внешним электрическим полем. Внутри тела напряженности полей внешнего (Е0) и внутреннего (Евнут) противоположны друг другу. Перемещение электронов происходит до тех пор, пока напряженности этих двух полей не уравняются

Условия равновесия полей:

- 1. Внутри проводника $\mathbf{E} = \mathbf{0}$ Отсюда следует, что потенциал внутри проводника постоянен (работа по переносу заряда равна нулю.
- 2. **Et** = **0**, **TO есть E** = **E**n Линии электрического поля должны подходить к поверхности проводника по нормали к ней. Иначе отличная от нуля тангенциальная составляющая поля Et вызывала бы движение электронов вдоль поверхности.

Если мы сообщаем проводнику избыточный заряд, он распределяется лишь по его поверхности в силу отталкивания одноименных зарядов. Поскольку всюду внутри E=0, то и из теоремы Гаусса тоже вытекает, что избыточные заряды внутри проводника отсутствуют.

Напряженность поля вблизи поверхности заряженного проводника можно приближенно вычислять по аналогии с полем заряженной плоскости

$$E \approx \sigma/\epsilon_0$$

Потенциал заряженной сферы прямо пропорционален величине ее заряда q

$$\varphi(R) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{R}$$

Пропорциональность заряда и потенциала соблюдается и для проводников любой формы

$$q = C\varphi$$

 Γ де C - коэффициент пропорциональности, называемый электроемкостью. По определению

$$C = \frac{q}{\varphi}$$

Емкость проводника зависит от его размеров и формы, но не зависит от свойств материала проводника.

При соединении проводников заряды перетекают пока их потенциалы не становятся равными.

Конденсатор - система, состоящая из двух близко расположенных, разноименно заряженных проводников. Проводники взаимно влияют на электрические поля друг друга (как в диполе), ослабляя поля и снижая их потенциал.

Электроемкость конденсатора определяют как отношение заряда одного из проводников к разности потенциалов между ними. Емкость конденсатора определяется геометрией и взаимным расположением проводников, а также, диэлектрической проницаемостью среды

Соединение конденсаторов: У параллельно соединенных конденсаторов общая разность потенциалов $\phi a - \phi b$, а заряды складываются. У последовательно соединенных конденсаторов заряды q всех обкладок одинаковы, , а разности потенциалов суммируются.

Энергия электрического поля - Для того, чтобы сообщить заряд конденсатору необходимо совершить определенную работу по переносу заряда. Будем переносить малые порции заряда dq с одной пластины на другую. Работа dA идет на приращение dW энергии конденсатора

$$W = CU^2/2$$

Связь энергии конденсатора с напряженностью электрического поля - Энергия заряженного конденсатора пропорциональна квадрату напряженности электрического поля между его обкладками.

$$W = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon E^2}{2} V$$

Плотность энергии — энергия в единице объема

$$w = W/V$$
.

5 лекция

Электрический ток — упорядоченное движение зарядов (начинается, если создать в проводнике постоянное эл.поле) Если через некоторую поверхность переносится суммарный заряд, отличный от нуля, то говорят, что через эту поверхность течет электрический ток. Носители тока — электроны и ионы. Направление тока — направление движения положительно заряженных частиц.

Плотность тока (дифференциальная характеристика эл.тока — называют **векторную величину ј,** показывающую какой заряд протекает через элементарную единичную площадку, перпендикулярную направлению тока в ед. времени. Плотность тока — это вектор, ориентированный по направлению тока.

$$\vec{j}=dq/dSdt$$

Сила тока — в проводнике равна заряду, проходящему в единицу времени через полное сечение проводника.

$$i = dq/dt$$

Сила тока скалярная величина. Зная вектор плотности тока ј в каждой точке проводника, можно выразить через него и силу тока

$$i = \int_{S} jdS$$

Если сила тока не меняется во времени, то ток называют **постоянным** (обозначают I).

Уравнение непрерывности, выражающее закон сохранения заряда:

$$\oint \vec{j} d\vec{S} = -\frac{dq}{dt}$$

В условиях постоянного тока заряды ни в одной части проводника не могут накапливаться или убывать. Через все сечения проводника за один и тот же промежуток времени проходит равное количество зарядов. При этом для любых двух полных сечений S1 и S2 выполняется равенство j1S1 = j2S2. Это закон сохранения заряда в условиях, когда сила тока постоянна во времени, а плотность тока постоянна по всему сечению проводника. Из закона сохранения заряда следует, что поток вектора

плотности тока ј через любую замкнутую поверхность в условиях постоянного тока равен нулю.

Носители эл.тока в металлах — свободные электроны. Валентные электроны, сравнительно слабо связанные с атомными ядрами, под воздействием полей соседних атомов отрываются от атомов металла, образуя электронный газ. Тепловое движение, электронов, являясь хаотическим, не может привести к возникновению тока.

При наложении внешнего электрического поля кроме теплового движения электронов возникает их упорядоченное движение, т. е. Электрический ток. Отметим, что <v>(средняя скорость упорядоченного движения электронов) не есть скорость распространения тока в цепи.

Закон Ома (в дифференциальной форме) - Плотность тока в любой точке проводника пропорциональна напряженности поля в этой точке и обратно пропорциональна сопротивлению проводника в этой точке.

$$\vec{j} = \frac{ne^2 \langle l \rangle}{2m \langle u \rangle} \vec{E},$$

Коэффициент пропорциональности между j и E называют **удельной** электропроводностью

$$\sigma = \frac{ne^2 \langle l \rangle}{2m \langle u \rangle},$$

На практике чаще используют обратную величину – удельное сопротивление

$$\rho = 1/\sigma$$
. $j = \sigma E$ или $j = (1/\rho)E$

Экспериментально Закон Ома был установлен как связь между силой тока I в проводнике и напряжением U (разностью потенциалов) на концах проводника. $\mathbf{I} = \mathbf{U}/\mathbf{R}$

R — электрическое сопротивление проводника. (зависит от свойств материала)

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

I = jS; U - El; где S – площадь сечения проводника, 1 – его длина.

$$j = E(l/SR)$$

6 лекция

Со стороны поля заряд е испытывает действие силы F=eE и приобретает ускорение a=F/m=eE/m. К концу свободного пробега скорость vmax=eE<t>/m, где <t>—среднее время пробега. Примем, что <math><t>=<l>/<u>, где <math><l> - средняя длина свободного пробега, <u> - средняя скорость движения электронов, практически равная скорости их теплового движения. Тогда vmax=eE<l>/(m<u>).

Энергия движения электронов из-за столкновений с ионами кристалич. решетки приводит к нагреванию решетки. К концу свободного пробега электрон под действием электрического поля приобретает скорость **vmax** =**eE**<**l**>/(**m**<**u**>). Следовательно его кинетическая энергия:

$$\langle E_{\kappa} \rangle = \frac{m v_{\text{max}}^2}{2} = \frac{e^2 \langle l \rangle^2}{2m \langle u \rangle^2} E^2.$$

Эта энергия полностью передается решетке и идет на ее нагревание. Число столкновений $\langle z \rangle$ электрона в ед. времени. $\langle z \rangle = \langle u \rangle / \langle l \rangle$.

В ед. объема происходит n < z > столкновений (n - концентрация электронов) и решетка получает энергию (Закон Джоуля Ленца в дифференциальной форме)

$$w = \sigma E^2 \qquad \qquad \omega = \frac{ne^2 \langle l \rangle}{2m \langle u \rangle} E^2.$$

Величина w называется удельной тепловой мощностью тока.

Первоначально закон Джоуля-Ленца был установлен экспериментально в виде следующей зависимости: количество тепла dQ, выделяющееся в проводнике пропорционально квадрату силы тока I, сопротивлению R проводника и времени dt

(Закон Джоуля-Ленца в интегральной форме)

$$dQ = I^2Rdt$$

Его можно также получить теоретически, представляя Q как результат работы сил электрического поля по перемещению зарядов внутри проводника

$$dA = I^2 R dt = (U^2/R) dt$$

Работа тока, совершаемая в единицу времени представляет собой **мощность** тока Р

$$P = dA/dt = UI = I^2R = U^2/R$$

Закон Ома для замкнутой цепи — постоянный ьлк в изолированном проводнике невозможен, потому что:

- Нужна замкнутая цепь
- Нужен перенос зарядов против сил электрического поля в части цепи сторонними (неэлектрич.) силами. Этот перенос осуществляется в источнике тока.

Величину, равную работе А сторонних сил по перемещению единичного положительного заряда, называют электродвижущей силой (э.д.с.) ε.

$$\varepsilon = A/q$$

Работа Ас сторонних сил по перемещению заряда q на участке цепи 1-2

$$A_{c} = \int_{1}^{2} F_{cl} dl = q \int_{1}^{2} E_{cl} dl$$

ЭДС на этом участке

$$\varepsilon_{12} = A_c/q = \int_{1}^{2} E_{cl} dl$$

На каждый заряд действуют две силы — электростатическая Fe и сторонняя Fc. Суммарная сила F = Fc + FE Тогда полная работа A12, совершаемая над зарядом этими силами на участке цепи 1-2 будет суммой работ этих сил Отношение A12/q называют напряжением на участке 1-2. Оно равно работе, совместно совершаемой электростатической и сторонними силами по перемещению ед. заряда.

$$U_{12} = A_{12}/q = \varphi_1 - \varphi_2 + \varepsilon_{12}$$

Если на участке цепи сторонние силы не действуют, то

$$U_{12} = \varphi_1 - \varphi_2$$
.

Такой участок называют однородным. Участок, содержащий ЭДС называется неоднородным.

Закон Ома для неоднородного участка цепи - данном участке цепи напряжение пропорционально силе тока и изменяется в соответствии с характеристиками данного участка

$$I = (\phi_1 - \phi_2 + \epsilon_{12}) / R$$

Для полной замкнутой цепи точки 1 и 2 совпадают, т.о. закон Ома для замкнутой цепи:

$$I = \varepsilon / (R_H + r)$$

Rн — внешний участок цепи; r – внутренний

Вся работа, совершаемая источником по перемещению единичного заряда по всей цепи, это, в конечном счете, работа сторонних сил.

$$\varepsilon = IR_{H} + Ir$$

$$\varepsilon I = I^2 R_H + I^2 r$$

Первое слагаемое справа -

полезная мощность, второе — **мощность, выделяемая внутри источника**. Сумма двух слагаемых — полная мощность P, развиваемая источником тока в замкнутой цепи.

$$P = \varepsilon I$$

При прохождении тока тепло выделяется как на внешнем, так и внутреннем сопротивлении. Полная тепловая мощность складывается из полезной мощности I**2 * R, выделяемой во внешней цепи, и мощности тепловых потерь I**2 * r, выделяемой внутри источника тока.

$$P = I^2 R + I^2 r = I^2 (R + r)$$

Выразим I из закона Ома для полной цепи. **Тогда полезная Рп и полная Р тепловые мощности равны**

$$P_{\Pi} = \frac{\mathcal{E}^2 R}{(R+r)^2} \qquad P = \mathcal{E}I = \frac{\mathcal{E}^2}{(R+r)}$$

Коэффициент полезного действия (КПД) электрической цепи определяется как отношение полезной мошности к полной мошности.

$$\eta = \frac{P_{\pi}}{P} = \frac{R}{R+r}$$

КПД зависит от соотношения внутреннего сопротивления и сопротивления нагрузки.

Согласованная нагрузка — нагрузка с сопротивлением R = r

Разветвленная электрическая цепь - состоит из нескольких замкнутых проводящих контуров, имеющих общие участки. В каждом контуре может быть несколько источников тока, сила тока на отдельных участках замкнутого контура разветвленной цепи может различаться по величине и по направлению.

Разветвленная цепь содержит 2 вида элементов:

1. Узел - точка цепи, в которой сходится не менее трех проводников. Ток, входящий в узел, считают положительным, а выходящий —

отрицательным.

Первое правило Кирхгофа - алгебраическая сумма токов в узле равна нулю (там не происходит накопления зарядов)

2. Замкнутый контур — любой замкнутый путь. В контуре выбирают положительное направление обхода. Токи, идущие в положительном направлении обхода, считают положительными, противоположные токи — отрицательными. Э.д.с. берут со знаком плюс, если они создают ток в положительном направлении обхода контура.

Второе правило Кирхгофа - в замкнутом контуре разветвленной цепи алгебраическая сумма э.д.с. источников тока равна алгебраической сумме произведений сил тока на сопротивления соответствующих участков этого контура

$$\Sigma \varepsilon_i = \Sigma I_i R_i$$

7 лекция

Силы магнитного взаимодействия - магниты притягивают железо, намагниченная стрелка поворачивается в направлении Север — Юг или на ближайший магнит. Виток с током ведет себя как магнитная стрелка.


Магнитное поле - Область пространства, в которой проявляют себя магнитные взаимодействия.

Любой **движущийся заряд** создает в окружающем пространстве **магнитное поле**. Магнитное поле проявляет себя в том, что оно действует с некоторой силой на движущиеся заряды. **Неподвижные заряды не создают магнитного поля**. Магнитное поле, в свою очередь, **не действует на покоящиеся заряды.**


Магнитный момент - характеризует возможность объекта взаимодействовать с магнитным полем или создавать свое собственное магнитное поле. Магнитный момент может быть представлен как вектор, направленный от южного магнитного полюса к северному вдоль оси магнитного поля. **Равновесное положение нормали п принимают за направление поля.**

$$p_m = I_{Sn}$$
.

Правило правого винта - магнитное поле вызывает в контуре с током **вращающий момент М,** зависящий от ориентации нормали п относительно направления поля.



Когда **нормаль п ориентирована вдоль поля, М = 0.** Если **п перпендикулярна направлению поля**, М принимает **максимальное** значение **Мтах.**



Магнитная индукция — силовая характеристика магнитного поля. Вектор, направление которого определяется равновесным положением нормали к контуру с током.


$$B = M_{max}/p_{m}$$

Линии магнитного поля - проводят по тем же правилам, что и линии вектора напряженности, но **они всегда замкнуты** (а линии электростатического поля начинаются или оканчиваются на зарядах)


Сила Лоренца Fл — сила, действующая на заряд **q**, движущийся в магнитном поле с индукцией **B**. Она определяется векторным произведением

$$\mathbf{F}_n = \mathbf{q}[\mathbf{vB}]$$

Векторное произведение [vB] представляет собой вектор, перпендикулярный векторам v и В. Если глядеть из конца вектора Fл, то кратчайший поворот, совмещающий вектор v с вектором В должен происходить против часовой стрелки



Направление силы Лоренца определяют по правилу левой руки.



В случае отрицательного заряда сила Гл направлена в противоположную сторону. По модулю сила Лоренца равна

$$F_{\pi} = qvBsin\alpha$$
 где α - угол между векторами \mathbf{v} и \mathbf{B} .

Если заряд движется вдоль линий поля (альфа = 0), сила Лоренца равна нулю. Поскольку сила Лоренца перпендикулярна направлению движения заряда, она не совершает работы в ходе движения заряда и не меняет его энергии. В общем случае, когда заряженная частица движется в электрическом и магнитном полях одновременно, она подвергается действию двух сил. Суммарная сила F при этом равна

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E} + q[\mathbf{vB}]$$

где E - напряженность электрического поля. Силу F также называют силой Лоренца


Сила Ампера - В проводнике с током, движутся заряды. Если проводник поместить в магнитное поле, на каждый заряд будет действовать сила Лоренца.

Она проявится как сила, действующая на весь проводник с током (сила Ампера).

Сила dF, с которой магнитное поле B действует на элемент dl проводника с током, силой I равна:

$$dF = I[dI,B]$$
 (закон Ампера)

Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле, **перпендикулярна** направлению тока dl и вектору индукции В. Правило левой руки



В скалярной форме закон Ампера выражается следующим образом:

$$dF = IBd/sin\alpha$$

где α - угол между направлением тока **d/** и вектором индукции **B**.


8 лекция

Теорема о циркуляции индкуции магнитного поля - Циркуляция вектора В по произвольному замкнутому контуру равна произведению магнитной постоянной на алгебраическую сумму токов, охватываемых этим контуром. Направление тока связано с направлением обхода контура в ходе интегрирования правилом правого винта.

$$\oint B_l dl = \mu_0 \sum I_i$$

Линии индукции магнитного поля В не имеют начала и конца - они всегда замкнуты вокруг токов. Такие поля называют **вихревыми (или соленоидальными).**

Внутри соленоида образуется сильное однородное магнитное поле, а вне его оно близко к нулю.




Направление вектора Вс внутри соленоида совпадает с направлением интегрирования dl на этом участке.

$$l$$
 - длина участка DA. В результате $oldsymbol{B}_c = \mu_0 I N / l$

Источником электростатического поля являются электрические заряды. Этот факт отображен в теореме Гаусса. Источником магнитного поля являются токи. Этот факт отображен в теореме о циркуляции магнитного поля. Магнитному полю нельзя приписывать потенциал (неоднозначначность).

Индукция магнитного пола тороидальной катушки -



В
$$\cdot 2\pi r = \mu_0 NI$$
, откуда ${\it B} = \mu_0 NI/2\pi r$

В любом веществе циркулируют замкнутые микроскопические токи.

Намагничивание вещества — согласованный поворот магнитных моментов микротоков во внешнем магнитном поле. **В результате намагничивания** собственное магнитное поле ориентированных микротоков В' суммируется с внешним полем макротоков В0.

Суммарное поле B = B' + B0

Вектор намагничения J - суммарный магнитный момент единицы объема вещества:

$$J = \Sigma p_m / \Delta V$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_0 + \mu_0 \mathbf{J}$$
 или $\mathbf{B}_0 / \mu_0 = \mathbf{B} / \mu_0 - \mathbf{J}$

Величину ${\bf B}_0/\mu_0$ называют вектором напряженности магнитного поля и обозначают ${\bf H}$.

Вектор намагничения J обычно пропорционален напряженности магнитного поля H.

$$J = \chi H$$
 где χ называют магнитной восприимчивостью

Магнитная проницаемость показывает, во сколько раз магнитное поле **усиливается в веществе (магнетике).**

Теорема о циркуляции вектора напряженности магнитного поля - циркуляция вектора H по произвольному замкнутому контуру равна алгебраической сумме токов, охватываемых контуром.

$$\oint H_l dl = \sum I$$

9 лекция

Магнитный поток (вектор магнитной индукции) - Магнитный поток $\Delta\Phi$ в через малую элементарную площадку ΔS равен

$$\Delta \Phi_B = B \Delta S \cos \alpha$$

Поток через произвольную поверхность равен алгебраической сумме потоков через элементарные участки этой поверхности. Магнитный поток можно рассматривать как число магнитных силовых линий, пересекающих поверхность.

Линии магнитной индукции всегда замкнуты. Если взять замкнутую поверхность, то любая линия пронизывает ее дважды, **входя и выходя**. В результате полный магнитный поток через произвольную замкнутую поверхность равен нулю (теорема Гауса).

Нормальная составляющая вектора В при переходе через границу раздела сред не изменяется.

$$B_{n1} = B_{n2}$$

Нормальная составляющая вектора Н на границе раздела сред испытывает разрыв

$$\frac{H_{n1}}{H_{n2}} = \frac{\mu_2}{\mu_1}$$

Таким образом, при переходе через границу раздела двух магнетиков нормальная составляющая вектора В (Вп) и тангенциальная составляющая вектора Н (Нт) изменяются непрерывно (не претерпевают скачка), а тангенциальная составляющая вектора В (Вт) и нормальная составляющая вектора Н (Нп) претерпевают скачок.

$$H_{\tau l} = H_{\tau 2}$$
 $B_{nl} = B_{n2}$ $\frac{H_{nl}}{H_{n2}} = \frac{\mu_2}{\mu_1}$ $\frac{B_{\tau l}}{B_{\tau 2}} = \frac{\mu_1}{\mu_2}$

Диамагнетик — вещество, результирующий магнитный момент всех электронов которого равен **нулю.** (углерод, многие металлы)


Парамагнетик — результирующий магнитный момент **отличен от нуля.** (редкоземельные элементы)

В диамагнетике, помещенном во внешнее магнитное поле, к орбитальному движению электронов добавляется дополнительное вращательное движение плоскости орбиты электронов, называемом прецессией.

У парамагнетиков атомы (молекулы) обладают собственным магнитным моментом.

Ферромагнетики - Это особый класс веществ, у которых состояние намагничивания сохраняется в отсутствие внешнего магнитного поля. При этом магнитная проницаемость μ ферромагнетика не является константой и зависит от напряженности магнитного поля H и предыстории образца.

В отличие от пара- и диамагнетиков, у которых зависимость **Ј от Н линейна**, у ферромагнетиков эта зависимость является существенно **нелинейной**.



Ферромагнетик состоит из множества самопроизвольно намагниченных областей – **доменов**.

Точка Кюри - это температура, при которой материал теряет свою ферромагнитную способность, то есть его магнитные свойства изменяются.

Закон Био-Савара-Лаплапса для магнитного поля в веществе:

$${f dB} = rac{\mu_0 \mu}{4 \pi} rac{I[{f dI,r}]}{{f r}^3} \;\;\; {\begin{tabular}{c} \Phi apageй & установил, & что \\ индукционный & ток \\ обусловлен & изменением \end{tabular}$$


потока вектора магнитной индукции $d\Phi$, пронизывающего замкнутый контур.

 $d\Phi = BdScoslpha$, где lpha - угол между вектором В и положительной нормалью к площадке dS контура.

Наличие индукционного тока обусловлено действием некоторой электродвижущей силы ві в контуре. Ее называют электродвижущей силой электромагнитной индукции. Согласно опытам Фарадея

$$\varepsilon_i = -d\Phi/dt$$

Закон электромагнитной индукции Фарадея - э.д.с. электромагнитной индукции в контуре равна взятой с обратным знаком скорости изменения магнитного потока сквозь поверхность, ограниченную контуром Правило Ленца: индукционный ток в контуре всегда имеет такое направление, что создаваемое им собственное магнитное поле препятствует изменению магнитного потока, создающего индукционный ток.



В общем случае индукционный ток возбуждается вихревым электрическим полем, порождаемым меняющимся во времени магнитным полем, при этом проводники остаются неподвижными.

10 лекция

В замкнутом контуре ток I создает сцепленный с этим контуром полный магнитный поток Ф. Изменение силы тока I будет сказываться в изменении магнитного потока Ф. По закону электромагнитной индукции изменение магнитного потока Ф должно индуцировать в контуре э.д.с. Возникающую в этом случае электродвижущую силу называют э.д.с. самоиндукции.

Магнитный поток Φ , создаваемый контуром, оказывается пропорциональным силе тока

в контуре. $\Phi = LI$.

Коэф. L называют индуктивностью контура. $L = \Phi/I$. Индуктивность L зависит от геометрии контура и от магнитной проницаемости окружающей среды.

Индуктивность соленоида:

$$L = \mu_0 \mu n^2 V$$

Если геометрия контура не меняется, величина L является константой и следовательно dL/dt=0 Тогда

$$\varepsilon_S = -L \frac{dI}{dt}$$

Э.д.с. самоиндукции пропорциональна скорости изменения тока в цепи. Она противодействует, в соответствии с правилом Ленца, всякому изменению тока в цепи, замедляя его возрастание или убывание.

Если ток контура убывает, то ЭДС индукции и индукционный ток стараются его поддержать.

Любой проводник индуктивностью L, по которому протекает ток I, обладает энергией W, равной W = $LI^{**}2/2$. Эта энергия заключена в магнитном поле, возбуждаемом вокруг этого проводника с током.

Индукция В магнитного поля соленоида связана с величиной тока в нем соотношением

$${
m I} = {
m H}_0 {
m MN}/I = {
m H}_0 {
m MI}$$
 (n – число витков на ед. длины) $W = {1 \over 2} {B^2 \over \mu_0 \mu} V$

Плотность энергии магнитного поля w – энергия, сосредоточенная в единицу объема

$$w = \frac{W}{V} = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0 \mu}$$

Магнитное поле может быть охарактеризовано не только индукцией, но и напряженностью **H**

$$w = \frac{BH}{2}$$

Закон Ома и правила Кирхгофа справедливы не только для постоянного тока. Когда сила тока и напряжение меняются во времени, закон справедлив для их мгновенных значений.


$$i = \frac{U(t)}{R}$$

Это справедливо при условии, что для любого момента времени в любом сечении мы можем считать силу тока одинаковой.

Квазистационарные токи — **переменные токи в** цепях, протяженность 1 которых невелика, время t распространения поля вдоль этой цепи пренебрежимо мало по сравнению с периодом Т изменения тока.

Ток самоиндукции, убывающий со временем — этот ток возникает при коммутации в любой цепи, содержащей индуктивность.

Переходный процесс - процесс установления постоянной силы тока в цепи. Время релаксации (постоянная времени) — время, в течение которого ток уменьшается в е раз t = L/R



11 лекция

Колебательный контур - Простейшее устройство, в котором возникают электрические колебания

По второму правилу Кирхгофа сумма падений напряжения равна ЭДС, действующей в контуре

$$U_R + U_C = \varepsilon_C$$

Коэффициент затухания

$$\beta = \frac{R}{2L}$$

Циклическая частота w0

$$\underline{\omega_0^2} = \frac{1}{LC}$$

$$\frac{d^2q}{dt^2} + 2\beta \frac{dq}{dt} + \omega_0^2 q = 0$$

Уравнение совпадает с дифференциальным уравнением гармонического осциллятора с вязким трением. Решение:


$$q(t) = q_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi)$$

 ${\sf q}_0$ — начальный заряд конденсатора, $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$

φ – начальная фаза колебаний

Амплитуда колебаний убывает со временем: $A(t) = q_0 e^{-\beta t}$


 $\tau = 1/\beta$ - это время, в течение которого амплитуда колебаний уменьшается в е раз.



Логарифмический декремент затухания

$$\lambda = ln[A(t)/A(t+T)] = \beta T = T/\tau = 1/N_e$$

Т – период колебаний.



Качество колебательного контура характеризуют добротностью Q

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$Q = \pi/\lambda = \pi N_e$$

Для получения незатухающих колебаний необходимо пополнять убыль энергии в контуре за счет переменной э.д.с. є

Сила тока I в цепи контура равна dq/dt

$$I(t) = -\omega q_0 \sin(\omega t - \phi)$$

Таким образом, амплитуда I_0 колебаний тока равна ωq_0

т.е.

$$I_{0} = \frac{U_{0}}{\sqrt{R^{2} + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^{2}}}$$

Амплитуда I0 зависит от частоты ω внешней э.д.с. График этой зависимости называется **резонансной кривой тока.**

Резонанс — явление резкого возрастания амплитуды колебаний в контуре при совпадении частоты колебаний внешнего источника с собственной частотой контура.

Острота резонансной кривой зависит коэффициента затухания β в контуре.

Резонансная частота для напряжения на конденсаторе всегда меньше, а для напряжения на катушке индуктивности всегда больше, чем резонансная частота для силы тока, равная $\omega 0$. Однако для малых β эта разница невелика.

$$\boxed{I_0 = \frac{U_0}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}} \qquad Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

Z - полное сопротивление контура, или импеданс,

R - активное сопротивление,

$$X = \omega L - \frac{1}{\omega C}$$
 - реактивное сопротивление,

 $X_L = \omega L$ - индуктивное сопротивление,

 X_C = 1/ ωC - ёмкостное сопротивление.

При резонансе полное сопротивление контура является чисто активным (Z = R), т.к. при $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ реактивное сопротивление обращается в нуль.

12 лекция

Система уравнений Максвелла - это набор математических уравнений, описывающих основные законы электромагнетизма. Она состоит из четырех уравнений, которые описывают взаимодействие электрических и магнитных полей в пространстве и времени.

13 лекция

Уравнения Максвелла:

1) Новая трактовка закона электромагнитной индукции Фарадея (выявляет тесную связь электрического и магнитного полей: всякое изменение магнитного поля порождает вихревое электрическое поле. Из соображений симметрии, Максвелл предположил, что должна существовать и обратная связь, то есть всякое изменение электрического поля должно возбуждать в окружающем пространстве вихревое магнитное поле)

В левой части уравнения под интегралом вихревое электрическое поле EB можно в общем случае заменить суммарным электрическим полем E, равным Eq + EB, где Eq — электростатическое поле неподвижных зарядов. Замена не меняет значения интеграла, так как циркуляция напряженности электростатического поля Eq равна нулю.

$$\oint_{L} E_{l} dl = -\int_{S} \left(\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right)_{n} dS$$

2)Обобщает теорему о циркуляции вектора Н с учетом тока смещения. (Оно показывает, что источниками магнитного поля могут быть как движущиеся заряды (токи проводимости), так и переменные электрические поля.

$$\oint_{L} H_{l} dl = \int_{S} (j_{np} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t})_{n} dS$$

3)Согласно теореме Гаусса для вектора электрической индукции D поток этого вектора через любую замкнутую поверхность S равен суммарному заряду, заключенному внутри этой замкнутой поверхности. Если заряд распределен внутри замкнутой поверхности непрерывно с объемной плотностью р, то эта формула приобретает вид: (Интеграл в правой части уравнения берется по всему объему V, заключенному внутри замкнутой поверхности S. Это уравнение показывает, что источником электрического поля могут быть электрические заряды.

$$\oint_{S} D_{n} dS = \int_{V} \rho dV$$

4) Теорема Гаусса для индукции магнитного поля В утверждает, что поток вектора В через любую замкнутую поверхность равен нулю. (Уравнение указывает на замкнутость линий магнитной индукции, то есть на отсутствие источников, на которых бы эти линии начинались или оканчивались)

$$\oint_{S} B_{n} dS = 0$$

В этих уравнения величины D, E, B, H, j не являются независимыми. Они связаны между собой тремя так называемыми материальными уравнениями, учитывающими свойства материальной среды ϵ , μ , σ .

$$D = ε_0 ε E$$
 $B = μ_0 μ H$
 $j = σ E$

Максвелла, представленной всеми семью уравнениями, вытекает неразрывная связь изменений электрического и магнитного полей: меняюшееся электрическое поле порождает изменяющееся в свою очередь меняющее магнитное поле изменяющееся электрическое. Переменные электрические и магнитные неразрывно связаны друг другом образуют единое поля И электромагнитное

14 лекция

Электромагнитная волна — распространение электромагнитных возмущений (Переменное электрическое поле порождает магнитное поле, которое также оказывается переменным и, следовательно, в свою очередь, порождает снова переменное электрическое поле и так далее)

Строго монохроматическая волна — представляет собой бесконечную во времени и пространстве последовательность «горбов» и «впадин» с одной частотой. Е0 и H0 – амплитуды

$$ec{ ext{E}} = ec{ ext{E}}_0 \cos(\omega t - kx + arphi_o)$$
 $ec{ ext{H}} = ec{ ext{H}}_0 \cos(\omega t - kx + arphi_o)$ $v = \lambda v$ или $v = \frac{\omega}{k}$

В среде с параметрами ε и μ скорость распространения электромагнитных волн составляет

$$v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon \mu}}$$

Энергия электромагнитных волн - Плотность энергии электромагнитного поля w слагается из плотности энергии электрического поля и плотности энергии магнитного поля:

$$w = w_{\mathcal{E}} + w_{H} = \frac{\varepsilon_{0}E^{2}}{2} + \frac{\mu_{0}H^{2}}{2}$$

$$w = \frac{1}{c}EH$$

Плотность потока энергии - вектор, равный по модулю энергии, переносимой волной в единицу времени через единичную площадку, перпендикулярную направлению распространения волны и ориентированный в направлении распространения электромагнитной волны.

$$S = wv$$

Закон сохранение энергии для электромагнитного поля - уменьшение энергии поля в объеме V за единицу времени равно потоку электромагнитной энергии через поверхность σ , ограничивающую объем V.

$$-\frac{d}{dt}\int\limits_{(V)}w\ dV = \oint\limits_{(\sigma)} S_n \, d\sigma$$