Installation guide (Ru) | Инструкция по установке

Краткие сведения о ПО

ПО состоит из двух основных частей - клиентской и серверной.

Сервер отвечает за обработку задач и не имеет графического интерфейса.

Клиент отвечает за отображение интерфейса взаимодействия с сервером, предоставляет возможность реализовывать основные функции программы при помощи графической утилиты.

Серверная часть реализована на Java (17+) и Spring Boot.

Клиентская часть реализована на Python (v. 3.8.0 - 3.10.0) и QT5.

Обмен данными между клиентом и сервером - Json по RestAPI.

Поддерживаются ОС: Linux/Windows/MacOS.

ПО рассчитано на создание сторонних клиентов и дальнейшее расширение функционала.

Инструкция по установке для ОС на базе Linux

*в данном случае представлена установка для систем на базе Debian

Настройка и запуск серверной части

1. Установить язык Java (v. 17.0.0 - 17.0.12) при его отсутствии

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install openjdk-17-jdk openjdk-17-jre
```

2. Распаковать архив с программой

```
cd ~/<куда_скачали>
unzip task_manager-1.0.zip -d <task_manager-1.0>
```

- 3. Запустить терминал (в зависимости от ОС способ может отличаться) Нажимаем сочетание ctrl + alt + t
- 4. Перейти в папку с скриптом сервера:

```
cd ~/<место_распаковки>/task_manager-1.0/src/server/task_sheduler
```

5. Запустить скрипт командой:

```
java -jar current_build/task_sheduler-1.0-SNAPSHOT.jar
```

 Для работы сервера скрипт должен оставаться запущенным, база данных сохраняется при следующих запусках.

Настройка и запуск клиентской части

1. Установить Python (v. 3.8.0 - 3.10.0) На Linux python установлен по умолчанию, рекомендуется обновить/откатиться до версии 3.10. Проверить текущую версию можно прописав в терминал:

```
python3 --version
```

- 2. Распаковать архив с программой
- 3. Запустить терминал
 Нажимаем сочетание ctrl + alt + t
- 4. Перейти в папку с программой клиента через терминал Пишем в терминале:

```
cd ~/<куда_распаковали>/task_manager/src/client
```

5. (Опционально) Установить виртуальное окружение python Прописываем команды в терминал:

```
sudo apt install python3-venv
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
```

- 6. Установить все зависимости командой pip install -r requirements.txt
- 7. В файле конфигурации config. json в папке программы задать в параметре url адрес и порт сервера (при тестовом запуске можно не редактировать)
- 8. Для запуска программы программы в режиме обычного пользователя написать в терминале:

```
python3 user.py
```

9. Для запуска программы программы в режиме администратора написать в терминале:


```
python3 admin.py
```

Пример работы с программой приведен в прилагаемом видео.

Инструкция по установке для Windows 10/11

Настройка и запуск серверной части


- 1. Установить язык Java (v. 17.0.0 17.0.12) при его отсутствии Установка Java 17 производится с официального сайта
- Необходимо выбрать в списке в нижней части экрана версию JDK 17 и загрузить установщик x64 MSI Installer




• Запустить загрузчик, нажать Install

После установки нужно указать системные переменные:


- В строке поиска Windows найти "Изменение переменных среды"
- Нажмите Переменные среды




• В разделе Системные переменные нажмите Создать.




• Скопируйте путь до папки Java\jdk-17\bin из проводника, пройдя по пути: диск C -> Program Files или Program Files (x86) -> Java -> jdk-17 -> bin, затем нажав правой кнопкой мыши на папку в меню навигации и выбрав скопировать путь как текст




• В окне создания системной переменной укажите имя переменной JAVA_HOME, в значении укажите только что скопированный путь




• Выберите переменную Path и нажмите Изменить




• Нажмите Создать



• Укажите значение " %JAVA_HOME% "



- Нажмите ок. Закройте остальные открытые окна, нажимая ок
- 2. Распаковать архив с программой.
- 3. Запустить терминал: нажимаем сочетание Win + r и в открывшемся окошке пишем cmd, нажимаем Enter
- 4. Перейти в папку с скриптом сервера (src/server/task-scheduler/). Нужно скопировать путь к папке аналогично тому, как это делалось при установке Java:



Перейти в папку с скриптом сервера:

```
cd <скопированный_ранее_путь>
```

5. Запустить сервер командой в терминале:

```
java -jar current_build/task_sheduler-1.0-SNAPSHOT.jar
```

• Для работы сервера скрипт должен оставаться запущенным, база данных сохраняется при следующих запусках.


Настройка и запуск клиентской части

*в данной версии программы при условии установки всех зависимостей для удобства пользователя предусмотрен запуск программ клиенсткой части при помощи файлов расширения .exe, которые находятся в директории exe_files.

Для запуска программы в режиме обычного пользователя или администратора достаточно зайти в соответствующие директории и запустить файлы постановщик задач. ехей администратор

постановщик задач. ехе соотвественно. После запуска файлов на экране появится стандартный графический интерфейс для взаимодействия с системой.


- 1. Установить язык Python (v. 3.8.0 3.10.0) с официального сайта при его отсутствии. Рекомендуем установить версию 3.10
- 2. Запустить терминал: нажимаем сочетание Win + r и в открывшемся окошке пишем cmd, нажимаем Enter
- 3. Листаем вниз сайта и скачиваем Windows installer (64-bit)



4. При установке отмечаем все галочки и нажимаем Install Now (данный пример иллюстрирует общий процесс установки языка, его версия не обязательно должна совпадать с той, что показана на изображении). После установки перезагружаем компьютер.



5. Перейти в папку с программой клиента (src/client/). Нужно скопировать путь к папке:



Затем пишем в терминале команды и после каждой нажимаем Enter:

```
d:
cd <вставляем скопированный путь>
```

6. Установить необходимые зависимости Пишем в терминале и нажимаем Enter:

```
pip install -r requirements.txt
```

- 7. В файле конфигурации config. json в папке программы задать в параметре url адрес и порт сервера (при тестовом запуске можно не редактировать).
- 8. Для запуска программы в режиме обычного пользователя необходимо выполнить команду в терминале, перейдя в папку task-manager:

```
python src/client/client.py
```

9. Для запуска программы в режиме администратора необходимо сделать то же самое, но с дополнительным параметром admin:

```
python src/client/client.py admin
```