
Podstata elektromagnetickej indukcie

Viazanosť E, B

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} + q\vec{E} \longrightarrow E_i = \frac{\vec{F}}{q}$$

Elektróny sa pod vplyvom indukovaného elektrického poľa budú pohybovať a vo vodiči vznikne elektrický prúd


Homogénne magnetické pole



Vnútená indukovaná intenzita

$$\vec{E}_i = \frac{\vec{F}}{q} = \vec{v} \times \vec{B}$$






$$U_i = -\frac{d\phi}{dt}$$


Lentzovo pravidlo

$$\oint \vec{E}_i \bullet d\vec{l} \neq 0$$

Pohyb kovovej tyče v homogénnom magnetickom poli s konštantnou rýchlosťou v




Pohyb kovovej tyče v magnetickom poli s konštantnou rýchlosťou v z hľadiska síl




F – sila pôsobiaca na vodič dĺžky L,
ktorým tečie prúd I a pohybuje sa v
magnetickom poli s indukciou B.
Sila F bráni pohybu vodiča, pretože smeruje na opačnú stranu, ako
vonkajšia sila Fext

$$\vec{v} = \vec{k} \implies \vec{F} + \vec{F}_{ex} = \vec{0}$$


Po zapojení pohybujúcej sa tyče do obvodu, obvodom začne prechádzať prúd a na tyč začne pôsobiť brzdiaca sila F, ktorú treba prekonávať, ak sa má zachovať konštantná rýchlosť tyče v.



$$\left| \vec{F} \right| = \int I \left| d\vec{l} \times \vec{B} \right| = ILB$$




Porovnanie indukovaného napätia s indukčným tokom



Indukované napätie je určené prácou indukovaného elektrického poľa (s jednotkovým nábojom)

$$U_{i} = \oint \vec{E}_{i} \bullet d\vec{l} = \oint (\vec{v} \times \vec{B}) \bullet d\vec{l} = vBL$$

Dohoda o orientácii vektora plochy




$$\phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int BdS \cos(\pi) = -BLx$$

$$\frac{d\phi}{dt} = -BLv$$

 $U_i = -\frac{d\phi}{dt}$

Indukované napätie (pri pohybe kontúra) vzniká vplyvom magnetickej zložky
Lorentzovej sily

Pohyb kovovej tyče v magnetickom poli s konštantnou rýchlosťou v z hľadiska síl




Lentzov zákon: Smer indukovaného prúdu elektrického je taký, že magnetické pole indukovaného elektrického prúdu svojimi účinkami pôsobí proti zmene, ktorá ho vyvolala.

Lencovo pravidlo je dôsledkom základného prírodného zákona – zákona zachovania energie.

Práca externej sily sa mení na teplo

Energetická bilancia



Práca indukovaného elektrického poľa

$$W = \int \vec{F}_E \cdot d\vec{l} = \int q \left[\vec{v} \times \vec{B} \right] \cdot d\vec{l} = qvBL$$

$$\vec{F}_E = q\vec{E} = q \left(\vec{v} \times \vec{B} \right)$$

Práca vonkajšej sily:

$$W = \int \vec{F}_{Ex} \cdot d\vec{l} = \int I \left[d\vec{l} \times \vec{B} \right] \cdot \vec{v} dt = qvBL$$

Tá sila, ktprá prekonávala brzdiacu silu F

Mechanická práca sa mení na elektrický prúd a súčasne na teplo

Energiu potrebnú na svietenie dodáva práca vonkajšej sily.


Podstata elektromagnetickej indukcie

Viazanosť E, B

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} + q\vec{E} \longrightarrow E_i = \frac{\vec{F}}{q}$$

Elektróny sa pod vplyvom indukovaného elektrického poľa budú pohybovať a vo vodiči vznikne elektrický prúd


Homogénne magnetické pole



Vnútená indukovaná intenzita

$$\vec{E}_i = \frac{\vec{F}}{q} = \vec{v} \times \vec{B}$$







$$U_i = -\frac{d\phi}{dt}$$

Lentzovo pravidlo

$$\oint \vec{E}_i \bullet d\vec{l} \neq 0$$



Vo vodivej obruči tečie indukovaný prúd. Ten prúd vytvára vlastné magnetické pole. Magnetické pole vytvorené indukovaným prúdom je nakreslené červeno. Pri postupnom zosilňovaní externého poľa má smer proti externému poľu. Pri zoslabovaní externého poľa má indukované pole rovnaký smer ako externé pole.





Lenzovo pravidlo: Indukovaný prúd má taký smer, že svojimi magnetickými účinkami "sa snaží" zabrániť zmene, ktorá ho vyvolala.

Teda pri zosilňujúcom sa externom poli sa snaží ho zoslabiť, pri zoslabujúcom sa sa externom poli sa snaží ho zosilniť.

Silové pôsobenie

Pole závitu možno nahradiť poľom magnetu







Prekonávame odpudivú silu


Prekonávame príťažlivú silu

Zasúvanie aj vysúvanie magnetu je spojené s **prácou externej sily**, pričom sa táto práca zmení na teplo v elektrickom odpore závitu.

Aplikácie









Vodivostné elektróny vytvoria taký indukovaný prúd, ktorý sa bude snažíť zabrániť vyťahovaniu dosky z magnetického poľa

Vírivé prúdy – Foucaultove prúdy


Premnelivé magnetické pole vytvára vo vodičoch vírové elektrické pole



Ak platňa vstúpi alebo vystúpi z poľa, zmena magnetického indukčného toku indukuje elektromotorické napätie, ktoré sa snaží zabrániť zmene, ktorá ich vyvolala.




When slots are cut in the conducting plate, the eddy currents are reduced and the plate swings more freely through the magnetic field.



Využitie: elektrické brzdy, tlmeni elektrických meracích prístrojov

Mikrofón





Mechanický pohyb membrány sa mení na elektrický signál


Zvuková vlna udiera na membránu mikrofónu, membrána reproduktora vibruje tam a späť spolu s cievkou.

Neďaleko je stacionárny magnet, pomocou ktorého sa indukuje napätie, prúd v cievke a to sa zosiluje.


Magnetický indukčný tok pri rotujúcej slučke, v homogénnom magnetickom poli







Elektrický generátor





Obvykle dva magnety sú umiestnené na opačných stranách hnacieho hriadeľa vozidla, v blízkosti ktorého je pevná snímacia cievka. Mikroprocesor počíta impulzy indukovaného prúdu za jednotku času, ktoré súvisia s rýchlosťou. Mikroprocesor porovnáva túto rýchlosť s nastavenou a ak je iná je vyslaný signál do ovládacie mechanizmu, ktorý pošle viac alebo menej paliva do motora.


Varenie indukčnosťou

Pod varnou plochou je cievka napájaná vysokofrekvenčným striedavým prúdom



Hrniec je vyrobený **z feromagnetického kovu je dobrými vodičom**, zatiaľ čo sklo je izolátor. Sporák je indukčný varič, pod varnou plochou je kovová cievka, ktorou prechádza striedavý prúd vytvárajúci magnetické pole. Feromagnetické materiály obsahujú magnetické domény čím sa zvýši indukčný efekt. Normálne hliníkové hrnce, nemajú takéto vylepšenie a preto sa nepoužívajú. Emf je tiež indukované v sklenenej nádoby a varenie povrchom kachlí. Avšak, tieto materiály sú izolátory, zostávajú na dotyk chladné.


Transformátor



$$\overline{P}_p = \overline{P}_s$$

$$\underline{I}_s = \frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s}$$


Zákon zachovania energie



Tyč sa nabije


Tyčou začne prechádzať elektrický prúd

Pole sa indukuje dôsledkom zmeny tvaru cievky a teda magnetického indukčného toku.




Ako určovať prúd ohraničený krivkou, keď napríklad je slučka nerovinná a prúdy sú rozložené v priestore spojito?


Stačí nad krivkou vytvoriť <u>l'ubovoľnú plochu</u>, ktorej kontúrom bude daná krivka a spočítať (podľa znamienkovej konvencie) celkovú prúd, ktorý cez takto vytvorenú plochu prechádza:




Ten prúd, ktorý neprechádza cez vnútro kontúru, ak cez plochu vstúpi, potom aj vystúpi, takže neprispeje.

Testovanie rovnice







Analógia

$$\oint \vec{E} \bullet d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\oint \vec{B} \bullet d\vec{l} = \mu_0 \left[I + ????? \right]$$


$$\approx \frac{d\Phi_E}{dt}$$

$$\Phi_E = \int \vec{E} \bullet d\vec{S}$$

Treba nastaviť vhodnú jednotku, aby tam bolo čosi, čo má jednotku prúdu

$$\mathcal{E}_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$


VLASTNOSTI, ktoré sa požadujú:
•nenulová - keď prúd vonku tečie Φ(t)
•nulová - keď prúd vonku netečie.



Ako treba doplniť rovnicu, aby platila nezávisle na výbere plochy ???

$$\oint \vec{B} \bullet d\vec{l} = \mu_0 \left[I + I_{posuvn\acute{y}} \right]$$


Je to už v poriadku ???




$$\phi_E = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

$$\frac{dQ}{dt} = \varepsilon_0 \frac{d\phi_E}{dt} = I_{posuvn\acute{y}}$$

Pole v doskovom kondenzátore



Posuvný prúd by mal v kondenzátore prevzať úlohu vodivostného prúdu



$$\phi_E = ES = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

Chceme prúd


$$\frac{dQ}{dt} = \varepsilon_0 \frac{d\phi_E}{dt}$$

E=0


Analógia

$$\oint \vec{B} \bullet d\vec{l} = \mu_0 \left[I + \varepsilon_0 \frac{d\phi_E}{dt} \right]$$


Maxwellov prúd




Magnetické pole vzniká aj v kondenzátore



Elektrické pole v kondenzátore:




Maxwellov prúd možno považovať za pokračovanie vodivostného prúdu, podobne ako vodivostný vytvára magnetické pole.




Intenzita indukovaného elektrického E a indukcia B indukovaného magnetického poľa majú opačné smery, ak sú vytvorené rovnakými zmenami svojich budiacich polí


GAUSSOV ZÁKON PRE ELKTRICKÉ A MAGNETICKÉ POLE





Coulombov zákon + princíp

superpozície










Elektrické siločiary

 $\oint \vec{B} \bullet d\vec{S} = 0$

Neexistencia magnetických

nábojov



Magnetické indukčné

ZÁKON ELEKTROMAGNETICKEJ INDUKCIE


Zákon elektromagnetickej indukcie

Lentzov zákon: Smer indukovaného elektrického prúdu je taký, že magnetické pole indukovaného elektrického prúdu svojimi účinkami pôsobí proti zmene, ktorá ho vyvolala.

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

Lencovo pravidlo je dôsledkom základného prírodného zákona – zákona zachovania energie.

Zákon elektromagnetickej



Práca poľa vykonaná s jednotkovým nábojom po uzavretej krivke, pod ktorou sa mení magnetický indukčný tok


Práca poľa súvisí s prácou externej sily

Magnetický indukčný tok môžme meniť rôznymi spôsobmi:


- 1, meniť veľkosť magnetického poľa vo vnútri závitu B(t)
- 2, Meniť plochu magnetického indukčného toku
- 3, Meniť uhol medzi vektorom B a dS v ľubovolných miestach pristoru.

Elektrostatické pole a elektrické pole indukované

Elektrické siločiary v elektrostatike





Siločiary indukovaného poľa




ZÁKON CELKOVÉHO PRÚDU (AMPÉROV ZÁKON)

Ampérov zákon, zákon celkového prúdu








$$I_p = \varepsilon_0 \frac{\partial \phi_E}{\partial t}$$

Prúdová hustota Maxwellovho prúdu prúdu:


Tento elektrický prúd nepredstavuje žiaden pohyb elektrického náboja, ale rovnako ako pohyb elektrického náboja, vytvára magnetické pole.

Maxwellov prúd

Magnetické pole vzniká aj v kondenzátore



Elektrické pole v kondenzátore:



Maxwellov prúd možno považovať za pokračovanie vodivostného prúdu, podobne ako vodivostný vytvára magnetické pole.

MAXWELLOVE ROVNICE

Zhrnutie – ELM

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint \vec{B} \bullet d\vec{S} = 0$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left[I + \varepsilon_0 \frac{d\phi_E}{dt} \right]$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\phi_B}{dt}$$

$$\oint \vec{E} \bullet d\vec{l} = -\frac{d\phi_B}{dt}$$


Gaussov zákon

Ampérov zákon

Zákon elektromagnetickej indukcie

Maxwellove rovnice v integrálnom tvare

Elektrické a magnetické polia sú závislé a previazané




Časová zmena jedného poľa má za následok indukciu druhého poľa. Elektrické a magnetické polia sú <u>závislé a previazané</u>

Rovnice nie sú symetrické pre elektrické a magnetické polia /v prírode neexistuje magnetický náboj ale elektrický existuje

Stacionárne polia

Ak sú polia stacionárne, MR sa rozpadajú na dve grupy nezávislých rovníc



Ak sú polia stacionárne, MR sa rozpadajú na dve grupy nezávislých rovníc

$$\oint \vec{E} \bullet d\vec{l} = 0$$

$$\oint \vec{B} \bullet d\vec{l} = \mu_0 I$$

$$\oint \vec{B} \bullet d\vec{l} = \mu_0 I$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint \vec{B} \bullet d\vec{S} = 0$$

Maxwellove rovnice v integrálnom tvare

Elektrické pole E môže vznikať dvomi spôsobmi:

Jeho zdrojom sú elektrické náboje:

 $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\varepsilon_0} = \int \frac{\rho}{\varepsilon_0} dV$ $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{\varepsilon_0}$

Vzniká vždy, keď sa mení v čase magnetické pole, toto indukované pole je však vírové - <u>NEKONZERVATÍVNE</u>

$$\oint \vec{E} \bullet d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

Magnetické pole môže byť vybudené:

- Pohybom elektrického náboja (elektrický prúd)
- Premenlivým elektrickým poľom
- Oboma spôsobmi súčasne

$$\oint \vec{B} \bullet d\vec{l} = \mu_0 \left[\vec{I} + \varepsilon_0 \frac{d\phi_E}{dt} \right]$$

Neexistuje zdroj (náboj) magnetického poľa

$$div\vec{B} = 0$$