

### Elektrostatické pole


### Coulombov zákon




$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q_1 Q_2}{r^3} \vec{r} \begin{cases} Q_1 Q_2 > 0 & \vec{F} \uparrow \uparrow \vec{r} \\ Q_1 Q_2 < 0 & \vec{F} \uparrow \downarrow \vec{r} \end{cases}$$

$$\varepsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2} = 8,854187818 \cdot 10^{-12} \text{ Fm}^{-1}$$





### Coulombov zákon




$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Qq}{r^3} \vec{r}$$

$$\vec{r}$$


$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_{12}}{q} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^3} \vec{r}$$

### Princíp superpozície Intenzita elektrostatického poľa




### Tehnika výpočtu pri spojite rozloženom náboji

### Princíp superpozície




### Intenzita E



Elektrické pole spojite rozloženého náboja

$$\frac{q_0}{\lambda \varepsilon_0} \int_{V} \frac{\rho dV'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} (\vec{r} - \vec{r}') \\
\frac{q_0}{4\pi \varepsilon_0} \int_{S} \frac{\sum dS'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} (\vec{r} - \vec{r}') \\
\frac{q_0}{4\pi \varepsilon_0} \int_{\Gamma} \frac{\lambda dl'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} (\vec{r} - \vec{r}')$$




Sústava spojite rozložených nábojov


Intenzita elektrického poľa budená sústavou nábojov:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$


### Princíp superpozície

Určte výslednú silu pôsobiacu na "čierny" náboj






$$F = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{d^2} + \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{(2d)^2} = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{d^2} \frac{5}{4}$$




$$F = \sqrt{\left[\frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{d^2}\right]^2 + \left[\frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{d^2}\right]^2}$$
$$= \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{d^2} \sqrt{2}$$


# Elektrické pole na osi rovnomerne nabitého kruhového vlákna



## Elektrické pole na osi nabitého kruhového vlákna




Na vlákne je rovnomerne rozmiestnený kladný elektrický náboj, ktorého dĺžková hustota je λ.




$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{x}{\left(R^2 + x^2\right)^{3/2}}$$

$$x \gg R \implies E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{x^2}$$

### Elektrické pole záporne nabitej tyče ohnutej do oblúka



### Elektrické pole na osi homogénne nabitej kruhovej dosky



#### Princíp superpozície:

Dosku si môžeme vytvoriť zo sústredných kruhových elementov – nabitých vlákien, ktorých šírka je d*r* a polomer *r*.

Intenzita vlákna

Intenzita kruhového vlákna 
$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{x}{\left(R^2 + x^2\right)^{3/2}}$$

$$E = \frac{x\sigma}{2\varepsilon_0} \left\{ \frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + R^2}} \right\}$$


$$dE_x = \frac{dQ}{4\pi\varepsilon_0} \frac{x}{(r^2 + x^2)^{3/2}}$$

Intenzita od nekonečnej roviny, t.j. R $\to \infty$   $E = \frac{3}{2\varepsilon_0}$ 

$$E = \frac{\delta}{2\varepsilon_0}$$

### TOK INTENZITY ELEKTRICKÉHO POĽA

### Tok intenzity elektrického poľa




$$d\Phi = \vec{E} \bullet d\vec{S}$$

$$\Phi = \int_{\Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$\Phi = \oint_{\Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

### Tok intenzity cez guľovú plochu



$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^3} \vec{r} \quad |\vec{E}| = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2}$$

$$\oint_{\Sigma'} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_{\Sigma'} |\vec{E}| dS \cos 0^0 = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

Zdrojom toku intenzity cez uzavretú plochu je náboj.
TOK OD BODOVÉHO NÁBOJA NAZÁVISÍ OD POLOMERU

**GUĽOVEJ PLOCHY.** 

Pri uzavretých plochách sa zachováva konvencia, že vektor plochy dS má smer normály na plochu a je vždy orientovaný von z uzavretej plochy.


Prečo je to tak ????

$$E_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r_1^2}$$

$$E_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r_2^2}$$

$$dS_1 = \frac{4\pi r_1^2}{N}$$

$$dS_2 = \frac{4\pi r_2^2}{N}$$



$$E_{1}dS_{1} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \frac{Q}{r_{1}^{2}} \frac{4\pi r_{1}^{2}}{N} = \frac{Q}{\varepsilon_{0}N}$$

$$E_{2}dS_{2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \frac{Q}{r_{2}^{2}} \frac{4\pi r_{2}^{2}}{N} = \frac{Q}{\varepsilon_{0}N}$$


Toky cez infinitenzimálne plochy sú rovnaké

Ak rozdelíme gule na N rovnakých dielov na každý diel pripadá plocha  $\frac{4\pi r^2}{N}$ , to znamená, že jednotlivé plochy dielov sa líšia s  $r^2$ 

Ak vytvoríme infitenzimálny kuželový výsek tok poľa cez ľubovoľnú plochu je rovnaký


$$\vec{E}_2 \cdot d\vec{S}_2 = E_2 dS'_2 \cos \varphi = E_2 dS_2$$

$$\vec{E}_2 \bullet d\vec{S}_2 = E_2 dS_2$$




kuželový/priestorový výsek tok poľa

cez ľubovoľnú plochu je rovnaký



Toky cez všetky plochy sú rovnaké




V prípade všeobecnej plochy, ktorá obklopuje bodový náboj q, obklopíme náboj guľovou plochou, ktorá leží vo vnútri plochy. Od náboja vedieme lúče obvodom plochy dS. Plášť tohto vzniknutého kužela vytne na guľovej ploche element dS.


$$\iint_{gula} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{plocha} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

Tok cez ľubovolnú plochu je rovnaký ako cez Guľovú plochu a má hodnotu:

$$\iint_{gula} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{plocha} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

Tok cez komplikovanú čiernu uzavretú plochu je rovnaký ako tok cez pomocnú červenú plochu a ten je rovný Q/ε<sub>0</sub>





S'

$$\iint\limits_{S'} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

Pomocná guľová plochą

Výsledok prenesieme na prípad, keď je náboj mimo integračnej plochy

S

Náboj je mimo integracnej modrej plochy

$$\iint_{S+S'} \vec{E} \bullet d\vec{S} = \iint_{S'} \vec{E} \bullet d\vec{S} + \iint_{S} \vec{E} \bullet d\vec{S}$$


$$\frac{q}{\varepsilon_0} = \frac{q}{\varepsilon_0} + \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} \implies \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$


$$\iint\limits_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

Do toku vstupuje len náboj, ohraničený touto plochou

### Gaussov zákon v integrálnom tvare

$$\int_{\Sigma} \vec{E} \bullet d\vec{S} = \int_{\Sigma} \left[ \sum_{i} \vec{E}_{i} \right] \bullet d\vec{S} = \sum_{i} \int_{\Sigma} \vec{E}_{i} \bullet d\vec{S} = \sum_{i} \frac{Q_{i}}{\mathcal{E}_{0}}$$





Celkový náboj, ktorý je uzavretý pod integračnou plochou.

#### Gaussov zákon:


Tok vektora intenzity elektrostatického poľa vo vákuu cez uzavretú plochu sa rovná podielu celkového náboja uzavretého touto plochou a permitivity vákua.


Spojenie princípu superpozície + Coulombovho zákona

### Aplikácie gausovej vety


UMENIE: Hľadanie vhodných integračních plôch


### Pole homogéne nabitej gule






Uzavretá integračná plocha r<R






### Pole homogénne nabitého vlákna




$$\oint_{\Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{plast} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{podstava1} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{podstava2} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

## Intenzita elektrického poľa náboja rozloženého s guľovou symetriou



## Tehnika výpočtu pri spojite rozloženom náboji

### Princíp superpozície



### Elektrické pole


Charakteristiky elektrického poľa:

- Intezita E
- Siločiary
- Potenciál V

### Vlastnosti siločiar

- **1,** Elektrické siločiary sú orientované krivky, ktorých dotyčnica v každom bode má smer intenzity elektrického poľa.
- 2, Elektrické siločiari vychádzajú z kladného náboja a vstupujú do záporného náboja
- 3, Siločiari sa nemôžu pretínať
- 4, Počet silociar v danom bode je úmerný toku elektrického poľa v tomto mieste, t.j. veľkosti elektrickej intenzity Intenzita elektrického poľa rastie s hustotou siločiar

Počet siločiar prechádzajúcou danou plochou je rovný toku E:  $dN = \vec{E} \cdot d\vec{S}$ 



Kladný náboj rodí siločiari Záporný náboj ich pohlcuje

## Elektrické siločiary – vizualizácia elektrického poľa


Elektrické siločiary sú orientované krivky, ktorých dotyčnica v každom bode má smer intenzity elektrického poľa. Počet siločiar prechádzajúcou danou plochou je rovný toku E:  $dN = \vec{E} \cdot d\vec{S}$ 

Pokles intenzity so vzdialenosťou



siločiary vychádzajú.

V záporných nabojoch siločiary končia





Siločiary sa vzájomne nepretínajú

(ak by sa pretínali, pole v danom mieste by nebolo jednoznačne určené)

Zobrazením získame dobrú predstavu o priebehu elektrického poľa








počet siločiar prechádzajúcich cez plochu dS ~

$$dN \approx E(dS_{\perp})$$

#### Prípad, keď plocha nie je kolmá na smer siločiar




$$dS_{\perp} \approx dS \cos \varphi$$

 $dN \approx E \ dS_{\perp} = EdS \cos \varphi = \vec{E} \cdot d\vec{S}$ 

počet siločiar ktoré prechádzajú cez obe plochy sú rovnaké ⇒ toky sú rovnaké

# Interpretacia Gaussovej vety cez siločiary




 $\iint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{Q}$ 

plocha


Každou plochou prechádza rovnaký počet siločiar – tok je rovnaký


Celkový počet siločiar, ktore sa zrodili v uzavretom objeme.

Tok cez plochu je nulový, siločiary, ktoré vstúpili do plochy, z nej aj vystúpili. rovnaký



### PRÁCA ELEKTROSTATICKÉHO POĽA






Práca vykonaná elektrostatickými silami nezávísí od tvaru trajektórie ale iba od počiatočnej a konečnej polohy. Pole je **konzervatívne.** 

## Elektrostatické pole je konzervatívne

Pre akúkoľvek uzavretú krivku v elektrostatickom poli platí:




$$\oint_{\Gamma} q\vec{E} \bullet d\vec{l} = 0$$

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} \bullet d\vec{l} = 0$$

# Základné vlastnosti elektrostatických polí

Konzervatívnosť

Coulombov zákon + superpozícia



#### Potenciálna energia

$$W_p = -\int\limits_{-\infty}^{r} \vec{F} \bullet d\vec{l} = -\frac{Q \ q}{4\pi\varepsilon_0} \begin{bmatrix} \frac{1}{\text{"$\infty$"}} - \frac{1}{r} \\ \frac{1}{r} \end{bmatrix} = \frac{Q \ q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r}$$
 Referenčný bod

$$W(r) = -\int_{r_{ref}}^{r} \vec{F} \cdot d\vec{l}$$


$$W(r) = -\int_{\infty}^{r} \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

#### **Napätie**

$$U_{ba} = V_b - V_a = -\int_a^b \frac{\vec{F}}{q} \bullet d\vec{l} = -\int_a^b \vec{E} \bullet d\vec{l}$$


Elektrické napätie medzi dvomi bodmi elektrostatického poľa sa rovná práci na prenesenie jednotkového kladného elektrického náboja medzi týmito bodmi elektrického poľa.

### Vodič v elektrostatickom poli



**Elektrostatická indukcia** - zmena v rozložení elektrických nábojov vo vodiči vonkajším účinkom.

Záporné elektrické náboje sa môžu voľne pohybovať. Pod účinkom sily sa budú premiestňovať bližšie k tomu koncu, kde sa v blízkosti nachádza kladný elektrický náboj, tento koniec sa preto bude javiť ako záporný. Na druhej strane vodiča bude deficit záporných elektrických nábojov a kladné elektrické náboje nebudú mať vo svojom okolí dosť záporných nábojov na svoju kompenzáciu. Navonok sa to prejaví prítomnosťou kladného elektrického náboja na opačnom konci vodiča




Na povrchu vodiča <u>sa indukujú náboje</u>, tak aby **sa vykompenzovalo vonkajšie pole** (elektrostatická indukcia)

Pôvodné pole sa deformuje tak, že siločiary vstupujú a vystupujú kolmo na plochu vodiča.

$$\vec{E} = \vec{E}_{in} + \vec{E}_{ex} = \vec{0}$$

### Nabitý izolovaný vodič

Ak privedieme elektrický náboj na izolovaný vodič, elektrické náboje sa vplyvom vzájomnej <u>repulzie rozmiestnia tak, aby boli od seba čo najviac vzdialené</u>, a elektrický náboj bude sústredený na povrchu vodiča. Ľahko si toto tvrdenie dokážeme pomocou Gaussovho zákona.



Tok cez ľubovoľnú uzavretú plochu vo vodiči je nulový ⇒ celkový náboj vo vnútri je nulový ⇒ keď nie je **náboj** vo vnútri vodiča, musí byť **na povrchu** 

Náboj vo vodiči sa umiestňuje na jeho povrchu, <u>nemusí</u> rovnomerne




Tok cez ľubovoľnú uzavretú plochu vo vnútri vodiča.

$$Q = 0$$


## Vodič s dutinou v elektrostatickom poli

Gaussova veta aplikovaná na túto krivku:



V dutine je vždy nulové pole – dutina je od vonkajšieho priestoru elektricky odtienená

#### Vodič s dutinou



V dutine je vždy nulové pole – dutina je od vonkajšieho priestoru elektricky odtienená


#### Faradayova klietka




Obr. 25.20 Do karosérie auta udeřila mohutná elektrická jiskra a pak přeskočila přes izolující levou přední pneumatiku do země (všimněme si záblesku v tomto místě), aniž zranila osobu uvnitř auta.


Tento jav sa využíva na elektrické tienenie citlivých zariadení (niektoré meracie prístroje, vstupné diely rozhlasových a televíznych prijímačov a pod.), ale aj na ochranu pred elektrickým výbojom


### Faradayova klietka





Ak vo vnútri dutiny vodiča je umiestnený náboj Q, bude elektrické pole mimo vodiča ? <u>Je tienenie obojstranné</u> ???







Integračná plocha S<sub>1</sub>

$$\int_{S_1} \vec{E} \bullet d\vec{S} = \frac{Q}{\varepsilon_0} \neq 0$$




Vo vnútri dutiny je pole





Tienenie <u>nie je</u> obojstranné: Ak sa v dutine nachádza náboj, potom v okolí nenabitého vodiča existuje elektrostatické pole.

### Príklad



Určite náboj indukovaný na vnútornej vrstve vodiča