# Ассемблер х86

#### Intel x86

- Одна из самых распространённых архитектур процессоров
- Мы будем изучать х86-64 (2003 г.)
- AMD64 другая архитектура (2001 г.), но почти одинаковая с x86-64
- x64, x86\_64, AMD64, Intel 64 синонимы

#### Машинный код


- Инструкции выполняются процессором
- Опкоды (opcodes) кодировка инструкций
- Мнемоники человекопонятная расшифровка опкодов
- Платформозависимый!

#### Регистры

- Очень быстрые ячейки памяти на самом процессоре
- По 64 бита на x86-64
- Числа в two-complement little endian
- Регистры общего назначения (general purpose registers): rax , rbx , rcx , rdx , rsi , rdi , r8-r15
- GPR со специальным значением: rbp , rsp
- «Виртуальные» регистры: rip, rflags,...

#### Вложенность регистров

- Некоторые регистры вложены друг в друга: например, еах – нижние 32 бита гах
- Запись в еах приведёт к обнулению верхних бит гах
- Запись в ах не перезапишет верхние биты еах
- Запись в ah / al не перезапишет верхние биты ах



#### Какие ещё бывают регистры?

- Управляющие: cr0,..., cr3
- Отладочные dr0,..., dr4
- Сегментные: cs, ds, ss, es, fs, gs
- Model-specific: не имеют отдельных обозначений, wrmsr / rdmsr
- FPU x87: st(0),..., st(7)
- SSE: xmm0 , ..., xmm7

### Как читать документацию х86 ассемблера?

#### Типы операндов команд:

- imm8/16/32/64 константы (располагаются непосредственно в опкоде)
- r8/16/32/64 регистры соотв.
   битности
- m8/16/32/64 операнд в памяти

#### Intel vs AT&T

#### Intel

```
mov rax, qword ptr [rax, 2 * rcx + 0 \times 10]
```

#### AT&T

```
movq 0x10(%rax, %rcx, 2), %rax
```

#### Адресация памяти

```
mov ..., [base, index * \frac{1}{2}/\frac{4}{8} + \text{offset}]
```

- base и index всегда регистры
- offset всегда константное число

```
mov r8, [rbp]
mov rcx, [rbx, rdi]
mov rax, [rax, rcx * 2 + 0x10]; rax = *(rax + rcx * 2 + 0x10)
; r8 = *rbp
; rcx = *(rbx + rdi)
; rax = *(rax + rcx * 2 + 0x10)
```

#### Адресация памяти

```
mov [rax], 0x1
```

- rax ссылается на 64-битное число?
- Сколько байт запишет эта инструкция?

#### Адресация памяти

```
mov dword ptr [rax], 0x1
```

- Можно напрямую указать размера операнда памяти
- byte / word / dword / qword

## Какие бывают инструкции?

- «Вычислительные»
- Управляющие

#### «Вычислительные» инструкции

https://www.felixcloutier.com/x86/

#### Флаги

- Регистр EFLAGS / RFLAGS содержит специальные биты (флаги) результата операции
- Основные флаги:
  - ∘ ZF : в результате операции получился 0
  - SF : результат отрицательный
  - 0F : знаковое переполнение
  - CF : беззнаковое переполнение

#### Флаги

```
0х0001 - 0х0001 = 0х0000 (выставится ZF)
0х0000 - 0х0001 = 0х1111 (выставится SF)
0х1111 + 0х0001 = 0х0000 (выставится CF)
0х0111 (7) + 0х0001 (1) = 0х1000 (-8) (выставится ОF)
```

#### Вычисление флагов

- Есть инструкции для вычисления флагов без изменения регистров общего назначения
- cmp = sub, который только вычисляет флаги
- test = and , который только вычисляет флаги

#### Прыжки

- Прыжки (обычно) выполняются по метками в коде
- j\*\* label\_name перейти на метку
- јтр безусловный переход
- jz перейти, если выставлен ZF
- Для знакомых чисел jl, jle и т. д.
- Для беззнаковых чисел jb , jbe и т. д.

# Пример: бесконечный цикл

#### Пример: аналог for

```
mov rax, 0
mov rcx, 0
loop:
add rax, rcx
add rcx, 1
cmp rcx, 100
jnz loop
```

```
int rax = 0;
for (int rcx = 0; rcx < 100; rcx++) {
    rax += rcx;
}</pre>
```

### Пример: if

```
test rax, rax
jz next
mov rcx, 0xdeadbeef
next:
```

```
if (rax != 0) {
   rcx = 0xdeadbeef
}
```

```
test rax, rax
jnz body
next:
body:
mov rcx, 0xdeadbeef
jmp next
```

#### Пример: if c &&

```
test rax, rax
jz else
cmp dword ptr [rax], 1337
jg else
mov rcx, 0xdeadbeef
jmp next
else:
    xor rcx, rcx
next:
```

```
if (rax != 0 && *(uint32_t)rax <= 1337) {
    rcx = 0xdeadbeef
} else {
    rcx = 0
}</pre>
```


#### Пример: цикл с условием внутри

```
mov rax, 0
    mov rdx, 0
    mov rcx, 0
loop:
    test rcx, 1
    jnz odd
    add rax, rcx
    jmp next
odd:
    add rdx, rcx
next:
    add rcx, 1
    cmp rcx, 100
    jnz loop
```

```
int rax = 0;
int rdx = 0;
for (int rcx = 0; rcx < 100; rcx++) {
    if (rcx % 2 == 0) {
        rax += rcx;
    } else {
        rdx += rcx;
    }
}</pre>
```

#### Стек

- Стек просто область памяти
- Стек растёт вниз!
- На текущую вершину (первый свободный байт) указывает rsp (stack pointer)



# Стек: push и pop

```
push 1337
; или
sub rsp, 8
mov [rsp], 1337
```

```
pop rax; или
mov rax, qword ptr [rsp] add rsp, 8
```


# Функции: call и ret

- Стек позволяет реализовывать функции
- call вызывает функцию кладёт адрес следующей инструкции на стек и прыгает по метке
- ret возвращается из функции достаёт адрес возврата со стека

```
call func
test rax, rax
;
func:
;
;
```

#### Функции: фрейм стека, пролог и эпилог


- Фрейм область стека
- Фрейм виртуальное понятие, т.е. он не сущствует для процессора
- Каждый вызов функции создаёт новый фрейм, в котором лежит адрес возврата
- Функция сохраняет текущий rbp на стеке и устанавливает новый в текущую вершину стека
- Такая последовательность действий называется прологом, а обратная эпилогом



#### Функции: пролог и эпилог

```
; Prologue
push rbp
mov rbp, rsp
sub rsp, 100

...
; Epilogue
mov rsp, rbp
pop rbp
ret
```



### Calling conventions

- Соглашения о вызовах правила о том, как разные программы вызывают друг друга
- System V AMD64 ABI (application binary interface)
- Описывают, например, как вызывать функции библиотеки

### Calling conventions

- При вызове функций вершин стека ( rsp ) должна быть выровнена по 16 байт
- Нужно сохранить значения rax, rdi, rsi, rdx, rcx, r8, r9, r10, r11, ecли они вам нужны (scratch registers)
- rbx, rsp, rbp, r12, r13, r14, r15 нужно вернуть в неизменном виде после выхода из функции (preserved registers)

# Merci!