Link Layer - introduzione

lunedì 28 agosto 2023 1

Ci sono due tipologie di canali:

- la tipologia di canali broadcast, dove un gruppo di host si connette alle: LAN wireless, reti satellitari, reti di accesso HFC... Questo avviene tramite il protocollo Medium Access Protocol per coordinare la trasmissione dei frame gestendo l'accesso al mezzo;
- 2. **La tipologia di canale di comunicazione punto a punto**, implementato dal protocollo **PPP** (*point-to-point Protocol*) ha una più semplice gestione ed è il più utilizzato.

L'idea di base è sempre la stessa: ogni nodo (dispositivo di rete) che deve spedire un datagramma, lo incapsula in un frame a livello di collegamento e lo immette nel collegamento stesso. Facciamo un'analogia, Immaginiamo di avere un'agenzia di viaggi che deve programmare un viaggio per una persona (datagramma) da una città A ad una città D; per fare questo l'agenzia (protocollo d'instradamento) programma un viaggio in macchina da A a B, un viaggio in treno da B a C e infine un viaggio in aereo da C a D, il tratto di viaggio è il collegamento e il modo in cui il passeggero viaggia è il protocollo utilizzato dal livello di collegamento.

Servizi del livello di collegamento


i servizi offerti dal livello di collegamento non vengono implementati tutti da tutti i protocolli, ogni protocollo ha un suo modello di servizio.

Vediamo generalmente tali servizi:

- Framing: quasi tutti i protocolli incapsulano i datagrammi in un frame prima di trasmetterlo; anch'esso è
 costituito da campi di intestazione e campo dati;
- Accesso al collegamento: le regole necessarie per immettere i frame nel mezzo trasmissivo vengono dettate dal protocollo che controlla l'accesso al mezzo in questione, il protocollo MAC (Medium Access Control);
- Consegna affidabile: i protocolli di collegamento gestiscono la consegna affidabile del datagramma, diverso dal controllo del livello di trasporto poiché fatto a livello software, a livello di collegamento si ha un controllo hardware, comunque la metodologia è simile, abbiamo ACK e ritrasmissioni, in alcuni casi ci sono anche metodi per correggere l'errore localmente;
- Rilevazione e correzione di errori: alcuni protocolli implementano un servizio di rilevazione e correzione degli errori, inserendo da parte del nodo che trasmette dei bit di controllo.


Per un dato collegamento, il protocollo del livello di collegamento, è realizzato da un adattatore di rete (network adapter), noto come **scheda di rete**, abbiamo già visto che questa risiede all'interno delle porte.

La scheda di rete ha un controller a livello di collegamento che implementa i servizi precedentemente elencati, la maggior parte delle funzionalità sono implementate in hardware.



Notiamo come il livello di collegamento viene implementato sulla scheda di rete, ma tutta la parte di assemblaggio e di verifica viene seguita dalla CPU, quindi a livello software. Possiamo quindi dire che il livello di collegamento sia effettivamente il punto cruciale della pila dove si incrociano hardware e software.

Tecniche di rilevazione e correzione errori




EDC è l'acronimo di *Error Detection and Correction*, che sono sostanzialmente dei bit che ci consentono di rilevare un errore; tuttavia si può verificare che gli errori non vengono comunque rilevati e quindi consegnare un datagramma alterato a livello di rete.

3 tecniche più famose per il controllo e correzione degli errori sono: controllo di parità, check sum e controllo di ridondanza ciclica.

Controllo di parità

In questo tecnica utilizziamo un unico bit di parità il nostro e dc bit di rilevazione e correzione degli errori. Supponiamo di dover rinviare d bit, il mittente aggiunge un bit di parità a questi d bit, e qui possono accadere due situazioni:


 schema di parità pari: il mittente sceglie il valore del bit di parità da inserire in modo tale da rendere pari il numero totale di bit ad 1 nei d + 1 bit trasmessi in totale...



2. Schema di parità dispari: il mittente sceglie il valore del bit di parità da inserire in modo tale che ci sia un numero pare di d bit ad 1, solo che questi sono già pari, il bit di parità sarà quindi "dispari", il contrario dello scenario precedente...Quindi abbiamo numero di 1 pari in d bit allora metto il bit di parità a zero, dato che d bit 1 sono già pari.

Il ricevente deve contare il numero di bit ad 1 tra quelli ricevuti, se trova un numero dispari di bit ad 1 sa che si è verificato almeno un errore in un bit, ma al momento non sappiamo ancora identificare dove.

Ora dividiamo i d bit in i righe e j colonne per ognuna delle quali è stato calcolato un valore di parità: i risultanti i (bit di parità delle righe) + j (bit di parità delle colonne) + il bit di parità per la rilevazione dell'errore, struttura uno schema di parità bidimensionale...



La capacità del ricevente sia di rilevare che di correggere gli errori è conosciuta come **Forward Error Correction: FEC**, correzione degli errori in avanti.

Checksum in Internet

Nelle tecniche che usano la checksum abbiamo d bit di dati trattati come una sequenza di numeri interi da k bit. Per eseguire l'operazione di checksum, dobbiamo sommare questi interi da k bit, i bit risultanti dalla somma vengono

usati come bit per la rilevazione degli errori.

Il checksum di Internet si basa su questo approccio, infatti i dati sono trattati come interi a 16 bit e sommati. Il complemento ad 1 dei bit risultanti dalla somma costituiscono il checksum di Internet che viene trasposto nell'intestazione dei segmenti.

Il ricevente controlla il checksum calcolando a sua volta il complemento ad 1 della somma dei dati ricevuti (compreso il checksum stesso) e verifica che tutti i bit del risultato siano 0, altrimenti viene segnalato l'errore.

Codici di controllo e ridondanza ciclica

Consideriamo sempre i nostri d bit costituenti i dati D da trasmettere, inoltre sorgente e destinatario si sono accordati su una stringa **generatore** G di r+1 bit.

Dato il blocco di dati D, il mittente sceglierà *r* bit addizionali, costituente l'insieme *R*, in modo tale da ottenere una stringa *d+r* che sia divisibile per il generatore *G* nell'aritmetica modulo 2.

A questo se la divisione **d+r/G** ha un resto diverso da 0 il ricevente sa che si è verificato un errore, altrimenti i dati sono corretti.

Abbiamo che:


- Addizione e sottrazione equivalgono all'operazione XOR, quindi D + R == DXOR R;
- La moltiplicazione di una stringa 2^k corrisponde allo *shift* a sinistra della stringa di k posizioni.

Quindi dato D ed R, la quantità D * 2^r XOR R fornisce come risultato la stringa di lunghezza pari a d+r bits che il mittente invierà. Vediamo ora come R viene calcolato...

Nota: tutti i calcoli CRC sono espressi in aritmetica modulo 2.

Nota2: è necessario che il bit più a sinistra del generatore sia ad 1.

Nota3: R è scelto in modo tale che D * 2^r XOR R sia divisibile per G



Il ricevente poi dovrà fare la divisione con *G*, che conosce autonomamente, e vedere se vi sono errori, se il resto della divisione è diverso da 0 sono stati rilevati errori! Sono stati definiti dei generatori standard da 8, 12, 16, 32 bit.