Editando Servicos: VPN WINDOWS Instalação WINDOWS SD

De CSRDOC

Português do Brasil

Índice

- 1 Versionamento
 - 2 Windows 7
 - 2.1 Instalação VPN-LNCC para conectar-se ao SDumont a partir do Sistema Operacional Windows 7
 - 2.2 Configuração VPN-LNCC para conectar-se a partir do Sistema Operacional Windows 7
 - 2.3 Problemas Conhecidos

3 Windows 8 e 10

- 3.1 Instalação VPN-LNCC para conectar-se ao SDumont a partir do Sistema Operacional Windows 8 ou 10
- 3.2 Erros Conhecidos
- 3.3 Configuração VPN-LNCC para conectar-se a partir do Sistema Operacional Windows 8 ou 10

Versionamento

• **02/12/2020 - Izabel -** Corrigir links da wiki para Manuais de VPN - ID 39572

Windows 7

Instalação VPN-LNCC para conectar-se ao SDumont a partir do Sistema Operacional Windows 7

É importante ressaltar que durante a conexão via VPN, você estará utilizando a infraestrutura de rede do LNCC e consequentemente suas regras de segurança, ou seja, todo o tráfego durante esse período passará pela análise do firewall da instituição, podendo inclusive, ser bloqueado.

Outra questão importante é que o acesso à sua rede local (externa ao LNCC) estará limitada durante o tempo de conexão via VPN. Uma vez que a conexão com a VPN tenha sido estabelecida, todo o seu fluxo de dados será enviado para o LNCC, ou seja, seus acessos locais serão interrompidos enquanto estiver conectado à VPN.

Recomendamos assim, que o acesso via VPN seja exclusivo para execução das atividades/tarefas relativas ao trabalho no SDumont.

Os usuários devem atentar-se para que as portas 1000 TCP, 4500 UDP e 500 UDP estejam liberados no firewall, para evitar problemas de conexão.

Em caso de dúvidas, colocamo-nos à disposição através do e-mail helpdesk-sdumont@lncc.br ou do telefone (24) 2233-6050.


■ Baixe, Descompacte e Instale o Cliente VPN de Cisco compatível com o SO 32 ou 64 Bits:

```
Cliente VPN de Cisco para Windows de 32 bits (https://mirror.noc.lncc.br/suporte/VPN/Win7/CiscoVPN.exe)
Cliente VPN de Cisco para Windows de 64x bits (https://mirror.noc.lncc.br/suporte/VPN/Win7/vpnclient64bits.exe)
Cliente VPN de Cisco para Windows 9x. (https://mirror.noc.lncc.br/suporte/VPN/Win7/client.zip)
```

Ao final da instalação deverá reiniciar o computador.

Configuração VPN-LNCC para conectar-se a partir do Sistema Operacional Windows 7

1. Após reiniciar, selecione no menu Iniciar > Programas > Cisco Systems VPN Client > VPN Client.



2. Selecione a opção **New** para criar um perfil de conexão.




3. Preencha com as seguintes informações:

Connection Entry:SDUMONT ou escolha o nome que melhor identificar a conexão. Description: É opcional Host: 146.134.0.14 Marque Group Authentication Name: sdumont Password: !\$#Sdu#@mon!T321 Confirm Password: !\$#Sdu#@mon!T321 Save



4. Para iniciar uma conexão com a VPN, selecione a conexão VPN criada > Connect.



5. Na janela **User Authentication** deverá digitar as informações sobre o Usuário e Senha.

Usuário: Usuário fornecido pelo Helpdesk do LNCC Password: definida na plataforma https://novasenhasdumont.lncc.br OK para conectar a VPN.



6. Quando concluir a utilização da VPN, utilize a opção **Disconnect** localizada no canto inferior direito da tela, próximo ao relógio para encerrar o acesso.

.....



Problemas Conhecidos

Caso a conexão com a VPN apresente erro. Seguir o passo a passo abaixo:

Na hora da execução, entre outras, o cliente busca a variável **DisplayName**.

Solução:

Para alteração da chave de registro selecione no Menu **Iniciar** > **Executar** > **regedit**

 $Localizar~\textbf{HKEY_LOCAL_MACHINE} \\ \textbf{SYSTEM} \\ \textbf{CurrentControlSet} \\ \textbf{Services} \\ \textbf{CVirtA} \\ \textbf{ControlSet} \\ \textbf{CVirtA} \\ \textbf{CVi$

Altere o valor do campo **DisplayName**

• **Sistema 32 bits** apague o início da linha (abaixo em negrito):

@oem8.inf,%CVirtA Desc%;Cisco Systems VPN Adapter

De forma que fique exatamente assim:

Cisco Systems VPN Adapter

• **Sistema 64 bits** faça como no anterior (apague o início em negrito):

@oem8.inf,%CVirtA_Desc%;Cisco Systems VPN Adapter for 64-bit Windows

De forma que fique exatamente assim:

Cisco Systems VPN Adapter for 64-bit Windows

- Após alteração reinicie o serviço Cisco VPN em Painel de Controle > Ferramentas administrativas > Serviços ou reinicie o Sistema Operacional.
- Para auxiliar na identificação de problemas, habilite o log no menu principal e solicite auxilio ao helpdesk.

Windows 8 e 10

Instalação VPN-LNCC para conectar-se ao SDumont a partir do Sistema Operacional Windows 8 ou 10

É importante ressaltar que durante a conexão via VPN, você estará utilizando a infraestrutura de rede do LNCC e consequentemente suas regras de segurança, ou seja, todo o tráfego durante esse período passará pela análise do firewall da instituição, podendo inclusive, ser bloqueado.

Outra questão importante é que o acesso à sua rede local (externa ao LNCC) estará limitada durante o tempo de conexão via VPN. Uma vez que a conexão com a VPN tenha sido estabelecida, todo o seu fluxo de dados será enviado para o LNCC, ou seja, seus acessos locais serão interrompidos enquanto estiver conectado à VPN.

Recomendamos assim, que o acesso via VPN seja exclusivo para execução das atividades/tarefas relativas ao trabalho no SDumont.

Os usuários devem atentar-se para que as portas 1000 TCP, 4500 UDP e 500 UDP estejam liberados no firewall, para evitar problemas de conexão.


Em caso de dúvidas, colocamo-nos à disposição através do e-mail helpdesk-sdumont@lncc.br ou do telefone (24) 2233-6050.

■ Baixe e Instale: Seguindo a ordem abaixo:

Passo 1

Executar Winfix. Faça o download do instalador e execute.

Winfix patch (https://mirror.noc.lncc.br/suporte/VPN/Win8-10/winfix.exe)



Reiniciar o computador.

Passo 2

Executar DNE. Faça o download do instalador e execute.

dneupdate64.msi (https://mirror.noc.lncc.br/suporte/VPN/Win8-10/dneupdate64.msi)



Reiniciar o computador.


Passo 3

Instalar o Cliente CiscoVPN Cliente. Realizar o download de acordo com a versão do SO (x64 ou x86)bits e, executar.

OBS

Mudar o caminho caminho de instalação de default para: C:/VPN. Na descompactação é sugerido um diretório temporário, por isso necessário a mudança.


Após descompactar, acessar o diretório e executar o instalador.




Cliente VPN Cisco 32 bits (https://mirror.noc.lncc.br/suporte/VPN/Win8-10/vpnclient-win-msi-5.0.07.0290-k9.zip)
Cliente VPN Cisco 64 bits (https://mirror.noc.lncc.br/suporte/VPN/Win8-10/vpnclient-winx64-msi-5.0.07.0290-k9.exe)

Erros Conhecidos

Se aparecer o erro, como na figura.




Será necessário ir no diretório onde foi descompactado o arquivo e executar a instalação vpnclient_setup.msi




Editar a chave de registro do windows.

Windows 8 => Selecione no Menu Iniciar > Executar digite **regedit** Windows 10 => Click no ícone de pesquisa na barra de tarefas e digite **regedit**



Ir até o diretório:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CVirtA
Alterar o valor do campo DisplayName.
Apagar o início em negrito:
@oem8.inf,%CVirtA_Desc%;Cisco Systems VPN Adapter for 64-bit Windows
Deixando como demonstrado abaixo:
Sistema 64 bits.
Cisco Systems VPN Adapter for 64-bit Windows
Sistema 32 bits.
Cisco Systems VPN Adapter



Windows 10, versão 2004

Com essa nova atualização, o software CiscoVPN Client ficou obsoleto, apresentando incompatibilidade de versões.

Será necessária realizar uma correção no software.

Passo 1

Será necessário desinstalar os softwares pertecentes ao serviço VNP (Cisco System VON, DNE Update).

Reiniciar o Computador

Passo 2

Executar o Passo 1, Winfix.

Passo 3

Executar o Passo 2, DNE.

Passo 4


Executar o passo 3, CiscoVPN Cliente.

Passo 5

Realizar o download da ferramenta para a correção de acordo com a versão do Sistema Operacional utilizado (x86-x64). Cisco_VPN_Client_Fix_x64 (https://mirror.noc.lncc.br/suporte/VPN/Win8-10/Cisco_VPN_Client_Fix_x64.msi) Cisco_VPN_Client_Fix_x86 (https://mirror.noc.lncc.br/suporte/VPN/Win8-10/Cisco_VPN_Client_Fix_x86.msi)

Passo 6

Ir no diretório onde está descompactado e executar vpnclient_setup.msi.



--- Após alteração reinicie o serviço Cisco VPN em Painel de Controle > Ferramentas administrativas > Serviços ou reinicie o Sistema Operacional.


Para auxiliar na identificação de problemas, habilite o log no menu principal e solicite auxilio ao helpdesk.

Configuração VPN-LNCC para conectar-se a partir do Sistema Operacional Windows 8 ou 10

1. Após reiniciar, no campo Digite aqui para pesquisar, digite VPN Client.




2. Selecione a opção **New** para criar um perfil de conexão.




3. Preencha com as seguintes informações:

Connection Entry:SDUMONT ou escolha o nome que melhor identificar a conexão.
Description: É opcional
Host: 146.134.0.14
Marque Group Authentication
Name: sdumont
Password: !\$#Sdu#@mon!T321
Confirm Password: !\$#Sdu#@mon!T321
Save



4. Para iniciar uma conexão com a VPN, selecione a conexão VPN criada > **Connect**.



5. Na janela **User Authentication** deverá digitar as informações sobre o Usuário e Senha.

Usuário: **Usuário fornecido pelo Helpdesk do LNCC** Password: **definida na plataforma https://novasenhasdumont.lncc.br OK** para conectar a VPN.



6. Quando concluir a utilização da VPN, utilize a opção **Disconnect** localizada no canto inferior direito da tela, próximo ao relógio para encerrar o acesso.



Conexão com a VPN apresenta erro:

Editar chave de registro como descrito em Erros Conhecidos.

Após alteração reinicie o serviço Cisco VPN em Painel de Controle > Ferramentas administrativas > Serviços ou reinicie o Sistema Operacional.

.....

Para auxiliar na identificação de problemas, habilite o **log** no menu principal e solicite auxilio ao helpdesk.

- Windows 7
- Windows 8 e 10

Disponível em "https://csrdoc2.sre.lncc.br/mediawiki/index.php? title=Editando_Servicos:VPN_WINDOWS_Instalacao_WINDOWS_SD&oldid=22162"

- Esta página foi modificada pela última vez à(s) 09h33min de 23 de agosto de 2023.
- Esta página foi acessada 165 vezes.