

Lab 3: Nasazení HIDS agenta do SIEM systému AlienVault

vypracoval

Lenka Poláchová, Data analytik


Obsah

1	Vydefinování assetů	2
2	Nasazení HIDS agenta	3
2.1	Instalace na zařízení s operačním systémem Windows	4
2.1.1	Instalace HIDS agenta vzdáleně	4
2.1.2	Instalace HIDS agenta na vydefinovaném zařízení	4
2.2	Kontrola funkčnosti nasazeného HIDS agenta	5
	Zkratky a vysvětlivky	6
	Odkazy	6

1 Vydefinování assetů

Pro nasazení nových HIDS agentů potřebujeme nejdříve vydefinovat zařízení (asset), na které HIDS agenta nasadíme.

Pro vydefinování assetu nejdříve **najedeme myší na záložku Environment** a poté klikneme na následující: **Asset & Groups => Add Assets => Add Host**



Vyskočí nám okno, kde zadáme **název zařízení (Name)** na kterém bude HIDS agent nasazen, jeho **IP adresu** a dále je také nutné zadat **operační systém**. Poté klikneme na **SAVE**.

Pozor! V názvu assetu nesmí být tečky, podtržítka ani mezery – nahradíme např. pomlčkami!

Values marked with (*) are mandatory

Name *
HIDS-test

IP Address *
192.168.40.90

FQDN/Aliases

Asset Value *
2

External Asset *
☐ Yes ☒ No

Sensors *
☒ 172.31.255.2 (AV-USM-VISITECH)

Operating System
Microsoft Windows

Description

Icon Allowed format: Up to 400x400 PNG, JPG or GIF image
☐ Choose icon ...

Location
Undetermined location

Latitude/Longitude

Model

Devices Types
-- Devices -- Types ADD


SAVE

2 Nasazení HIDS agenta

Pro nasazení HIDS agenta na námi vydefinované zařízení přejdeme do:


Environment => Detection => Agents => Agent Control

Zde klikneme na **Add Agent**.



The screenshot shows the AlienVault SIEM interface. The top navigation bar includes DASHBOARDS, ANALYSIS, ENVIRONMENT (highlighted with a red box and number 1), REPORTS, and CONFIGURATION. Under ENVIRONMENT, there is a sub-menu with ASSETS & GROUPS, VULNERABILITIES, NETFLOW, TRAFFIC CAPTURE, and AVAILABILITY. The DETECTION section is highlighted with a red box and number 2. Under DETECTION, there are tabs for OVERVIEW, AGENTS (highlighted with a red box and number 3), AGENTLESS, and EDIT RULES. The AGENT CONTROL tab is highlighted with a red box and number 4. The AGENT INFORMATION table shows two agents: 000 (Active/local) and 001 (Disconnected). The ADD AGENT button is highlighted with a red box and number 5.

Vybereme námi vydefinované zařízení a klikneme na **SAVE**.



The screenshot shows the 'New HIDS Agent' form. At the top, it says 'Values marked with (*) are mandatory'. Below this, it says 'Select an asset to connect to HIDS agent. This will associate the agent with the asset so that you can see the status of the agent from the asset views. *'. A dropdown menu shows the selected asset 'HIDS-test (192.168.40.90)'. Below the dropdown, there is a tree view showing the hierarchy: All Assets, Assets, Asset Groups, Networks, and Network Groups. The 'IP/CIDR *' field is checked, and the text 'This is a dynamic IP address (DHCP)' is displayed. The IP/CIDR field contains the value '192.168.40.90'. At the bottom, there is a blue 'SAVE' button.

Pro vybrané zařízení byl vytvořen HIDS agent, který nám ale prozatím nesbírá logy (Status – Disconnected). Pro jeho zprovoznění je třeba agenta na zařízení nainstalovat. Postup pro instalaci agenta se liší v závislosti na operačním systému definovaného zařízení. V tomto dokumentu si představíme instalaci HIDS agenta na zařízení s operačním systémem Windows.


2.1 Instalace na zařízení s operačním systémem Windows

Máme-li nasazeného HIDS agenta na zařízení s operačním systémem Windows, jsou zde dvě možnosti, jak instalaci provést:

- Instalace HIDS agenta vzdáleně ([kapitola 2.1.1](#))
- Instalace HIDS agenta na vydefinovaném zařízení ([kapitola 2.1.2](#))

2.1.1 Instalace HIDS agenta vzdáleně

Pro instalaci HIDS agenta vzdáleně rovnou z AlienVaultu, slouží **třetí ikona zprava ve sloupci Actions**.



Zde se ověříte vašim administrátorským uživatelským jménem a heslem, případně uživatelským jménem a heslem jiného účtu, který má k provedení dané akce příslušná práva. Následně klikneme na **Deploy**.

Automatic deployment for Windows

Values marked with (*) are mandatory

HIDS SERVER IP	100.68.50.21 [soc-idx-ossim-001]
AGENT	HIDS-test (192.168.40.90)
ASSET IP *	192.168.40.90
DOMAIN	
USER *	uzivatelskejmeno
PASSWORD *	

DEPLOY

Instalace HIDS agenta vzdáleně nemusí být vždy možná. Důvodem mohou být např. politiky Windows nebo nastavení firewallu. V případě, že instalace vzdáleně skončí chybou, nainstalujeme HIDS agenta přímo na námi vydefinovaném zařízení.


2.1.2 Instalace HIDS agenta na vydefinovaném zařízení

Pro instalaci HIDS agenta přímo na vydefinovaném zařízení, použijeme **čtvrtou ikonu zprava ve sloupci Actions**.



Tímto stáhneme spustitelný exe soubor. Tento soubor nahrajeme na vybrané zařízení, na kterém má být HIDS agent nainstalován (v našem případě zařízení s názvem „HIDS-test“) a zde jej spustíme.

Pozor! Každé vydefinované zařízení má svůj vlastní spustitelný soubor pro instalaci HIDS agenta. Při stahování většího množství spustitelných souborů pro různá zařízení **je doporučeno stažené soubory přejmenovat**, aby nedošlo k záměně.




Proklikáme se krátkou jednoduchou instalací a máme hotovo.

2.2 Kontrola funkčnosti nasazeného HIDS agenta

Funkčnost nasazeného HIDS agenta můžeme zkontrolovat tím, že přejdeme do:

Analysis => Security Events (SIEM) => SIEM

Zde zafiltrujeme na Device IP námi vydefinovaného zařízení a ověříme si, že nám nově nasazený HIDS agent sbírá logy podle času poslední události.



Zkratky a vysvětlivky

- SIEM – Security Information and Event Management
- USM – Unified Security Management
- HIDS – Host Intrusion Detection System

Odkazy

Deploy AlienVault HIDS Agents: <https://cybersecurity.att.com/documentation/usm-appliance/ids-configuration/deploying-alienvault-hids.htm>