

计算机操作系统

6 设备管理 - 6.1设备管理基础 6.1.2 I/O控制方式

- 设备控制器(3)
 - 轮询方式(2)
 - 中断方式(2)
 - DMA方式(4)
- 1/0控制方式的演化(1)
 - 1/0通道(3)
- I/O发展对总线的影响(4)

设备控制器

- 为达到模块化和通用性的设计目标,通常将I/O设备中的机械部件和电子部件分开处理
- 其中, 电子部件称为设备控制器
- 设备控制器又称为设备适配器、I/O控制器、I/O 控制接口,简称I/O模块或I/O接口
- •操作系统与控制器交互,而非与设备交互

设备控制器的功能


- 设备控制器是CPU与设备之间的接口
 - 接收和识别CPU或通道发来的命令
 - 实现数据交换
 - 发现和记录设备及自身的状态信息,供CPU处理使用
 - 当连接多台设备时,设备地址识别

设备控制器的组成部分 (例)

- 状态/控制寄存器
- 数据缓冲寄存器
- 地址译码器和I/O控制逻辑
- 外设接口控制逻辑 主机侧 (I/O总线) 设备侧 (接口电缆) 数据缓冲寄 外设接口 存器 控制逻辑 数据线 状态/控制 寄存器 外设接口 地址译码和 地址线 控制逻辑 控制线 I/O控制逻辑

轮询方式

- 流程:
 - 处理器向控制器发送一个I/O命令
 - 如果设备未就绪,则重复测试过程,直至设备就绪
 - 执行数据交换
 - 等待I/O操作完成后,才可以继 续其它操作




轮询方式 (续)

- · 处理I/O请求会终止原程序的执行
- CPU需要等待I/O设备就绪
- CPU需要参与数据传送
- CPU和设备只能串行工作,效率低下

CPU->I/O

中断方式

- 流程:
 - 处理器向控制器发出一个I/O命令, 然后继续执行后续指令
 - 如果该进程不需要等待I/O完成, 后续指令可以仍是该进程中的指令
 - 否则,该进程在这个中断上挂起,处理器执行其他工作
 - 控制器检查设备状态,就绪后发起中断
 - CPU响应中断,转向中断处理程序
 - 中断处理程序执行数据读写操作
 - 恢复执行原先的程序




中断方式 (续)

- 响应中断后会终止原程序的执行
- CPU不需要等待I/O设备就绪
- CPU需要参与数据传送
- CPU和设备部分并行操作,效率有所提高


直接存储器访问(DMA)方式

- DMA模块
 - 模仿处理器来控制主存 和设备控制器之间的数 据交换



直接存储器访问(DMA)方式

- 流程:
 - 处理器向DMA模块发出 I/O命令
 - 处理器继续执行其它工作,DMA模块负责传送全部数据
 - 数据传送结束后,DMA 中断处理器



CPU->DMA

直接存储器访问(DMA)方式

- CPU不会终止原程序的执行
- CPU只在数据传送的开始和结束时参与
 - 开始时,CPU需要对DMA模块进行初始化
 - 结束时,CPU响应中断,但不必保存现场

DMA方式中的周期窃取

- 当DMA和CPU同时经总线访问内存时,CPU总是将总线的占有权让给DMA一个或几个主存周期
- 周期窃取对延迟CPU与主存的数据交换影响不大
 - 数据传送过程是不连续的和不规则的
 - CPU大部分情况下与Cache进行数据交换,直接访问内存较少

处理器 周期	处理器 周期	处理器 周期	处理器 周期	处理器 周期	处理器 周期	
取指令	译码	取操作数	执行指令	存结果	处理中断	
14	DM	Nor H		H NAC		
	DMA	 \断点		中断	断点	

I/O控制方式的演化

- 采用轮询方式的设备控制器
 - CPU需要等待设备就绪,且参 与数据传送
- 采用中断方式的设备控制器
 - CPU无需等待设备就绪,但响 应中断后参与数据传送
- 通过DMA直接控制存储器
 - CPU在数据传送开始和结束时 参与,与主存进行数据交换时 不参与

CPU 作用	等待 设备	数据 传送
轮询 方式	需要	参与
中断方式	不需要	参与
DMA 方式	不需要	不参与

1/0通道

- 又称为通道控制器、I/O处理器
- 设备控制器包含自身专用的处理器和通道程序
 - I/O指令不再由处理器执行,而是存在主存中,由 I/O通道所包含的处理器执行
 - 采用四级连接: 处理器, 通道, 控制器, 设备
 - 可控制多台同类或不同类的设备

I/O通道(续)


- 流程:
 - CPU在遇到I/O请求,启动指定通道
 - 一旦启动成功,通道开始控制I/O设备进行操作, CPU执行其他任务
 - I/O操作完成后, I/O通道发出中断, CPU停止当前工作, 转向处理I/O操作结束事件
- CPU与通道并行工作

1/0通道(续)

- 带有局部存储器的I/O通道
 - 相当于一台自治的计算机
 - I/O指令存储在控制器自带的局部存储器中,并由I/O 通道所包含的处理器执行
 - 可以控制大量的I/O设备,同时最小化CPU的干涉
 - 常用于交互式终端通信,负责包括控制终端在内的大部分任务


I/O发展对总线的影响

- 单总线
 - 将CPU、主存和I/O模块连接到同一组总线上
 - 优点:结构简单,易于扩充
 - 缺点: 主存需要和I/O模块共用总线; 设备增多会造成总线变长, 进而增加传输时延; 无法适用于大量高速设备




I/O发展对总线的影响(续)

- 传统的三级总线(例)
 - 主存和Cache通过主存总线传送数据,主存总线和扩展 总线上的I/O设备之间传送数据通过扩展总线接口缓冲
 - 优点: 主存与I/O之间的数据传送与处理器的活动分离; 可以支持更多的I/O设备
 - 缺点: 不适用于I/O设备数据速率相差太大的情形



I/O发展对总线的影响(续)

- 采用南北桥的多级总线(例)
 - 通过存储总线、PCI总线、E(ISA)总线分别连接主存、高速I/O设备和低速I/O设备
 - 优点:可以支持不同数据速率的I/O设备



I/O发展对总线的影响(续)

- 采用I/O通道的多级总线(例)
 - 支持CPU、主存和多个I/O通道之间的数据传送
 - 支持I/O通道和I/O控制器,以及I/O控制器和设备 之间的数据传送

