

计算机操作系统

2 处理器管理 - 2.3 进程管理 2.3.1 进程及其状态

掌握进程的基本概念 掌握进程的三状态模型 理解进程挂起的概念

进程的提出

- 操作系统必须全方位地管理计算机系统中运行的程序
- 因此,操作系统为正在运行程序建立 一个管理实体——进程

进程的概念


- 进程是一个具有一定独立功能的程序 关于某个数据集合的一次运行活动
- 进程是操作系统进行资源分配和调度的一个独立单位

进程的概念

- •一个进程包括五个实体部分,分别是:
 - (OS管理运行程序的)数据结构P
 - (运行程序的)内存代码C
 - (运行程序的)内存数据D
 - (运行程序的)通用寄存器信息R
 - (OS控制程序执行的)程序状态字信息PSW

进程举例


- 不同程序在不同程序在不同数据集上运行:构成两个无关进程
- 不同程序在相同程序上运行。一次据集上运行。村实构成两个共享数据的交往进程



进程举例

•相同代码在不同数据集 上运行:构成两个共享 代码的无关进程

- 共享的代码称为可再入程序,如编辑器
- 可再入程序是纯代码的




进程举例

- 前述的程序与数据集均是内存级的
- •那么,在不同时段中针对(同一个外存数据文件)运行(同一个外存为格)。 数据文件)运行(同一个外存程序文件), 意味着完全不同的(P, C, D, R, Psw)
- 所以两次运行构成两个不同的进程

概念级的进程状态

- •运行态指进程占有处理器运行
- 就绪态指进程具备运行条件等待处理 器运行
- 等待态指进程由于等待资源、输入输出、信号等而不具备运行条件

进程三态模型



- (1)运行态→等待态: 等待资源、I/0、信号
- (2)等待态→就绪态: 资源满足、I/0结束、 信号完成
- (3)就绪态→运行态: 处理器空闲时选择 更高优先权进程抢占
- (4)运行态→就绪态: 运行时间片到、 有更高优先权进程

进程挂起的概念

- OS无法预期进程的数目与资源需求,计算机 系统在运行过程中可能出现资源不足的情况
- 运行资源不足表现为性能低和死锁两种情况
- 解决办法:剥夺某些进程的内存及其他资源, 调入OS管理的对换区,不参加进程调度,待 适当时候再调入内存、恢复资源、参与运行
- 这就是进程挂起
- 挂起态与等待态有着本质区别,后者占有已申请到的资源处于等待,前者没有任何资源

进程挂起的选择与恢复

- 一般选择等待态进程进入挂起等待态
- 也可选择就绪态进程进入挂起就绪态
- 运行态进程还可以 挂起自己
- 等待事件结束后, 挂起等待态进入挂 起就绪态
- 一般选择挂起就绪 态进程予以恢复

