Ecuațiile lui Maxwell in forma locala


Ansamblul câmpurilor electric și magnetic, variabile în timp, care se generează reciproc, constituie un câmp electromagnetic.


$$div\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$div\vec{B} = 0$$

$$rot\vec{B} = \mu_0 \vec{j}_c + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$rot\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$





Unde electromagnetice

O perturbaţie a câmpului electromagnetic (adică, în ultimă instanţă, modificarea în timp a vectorilor de câmp) se propagă în mediul ambient cu o viteză finită, sub formă de *unde electromagnetice*.

Pentru a deduce proprietățile specifice ale undelor electromagnetice, din punct de vedere practic, ne interesează să studiem (să măsurăm) câmpul electromagnetic într-un spațiu lipsit de surse de câmp, adică de densități de sarcini $\rho=0$ și densități de curent $\vec{j}=0$

precum şi în medii omogene şi izotrope, deci unde vectorii inducţie sunt coliniari cu vectorii intensitate.

În aceste condiții, ecuațiile lui Maxwell se simplifică în felul următor :

$$\nabla \times \vec{E} = -\mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \qquad \nabla \times \vec{H} = -\varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\nabla \vec{H} = 0 \qquad \nabla \vec{E} = 0$$

Unde electromagnetice

Vom obţine, după câteva calcule, două ecuaţii matematic identice pentru vectorii intensitate a câmpului electromagnetic:

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \qquad \qquad \Delta \vec{H} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} = 0$$

unde viteza de propagare a undelor electromagnetice într-un mediu oarecare cu permitivitatea dielectrică $_{\mathcal{E}}=_{\mathcal{E}_r\mathcal{E}_0}$ și permeabilitatea magnetică $\mu=\mu_r\mu_0$ este:

$$v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon \, \mu}} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \, \mu_0}} \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_r \, \mu_r}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r \, \mu}}$$

respectiv:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \,\mu_0}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{4\pi} \frac{1}{9 \cdot 10^9} \frac{F}{m} \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{H}{m}}} = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$$

 \vec{c}

c este viteza luminii în vid.

Producerea undelor electromagnetice


Antena

Pentru a obţine un câmp electromagnetic care se propagă (unde electromagnetice), trebuie realizat un *circuit oscilant* deschis numit şi *dipol* electric oscilant sau antenă.

O antenă dipol oscilant poate fi construită în diferite moduri în funcţie de frecvenţa de lucru.

Un model care funcţioneză bine în domeniul radiofrecvenţelor este constituit din doi conductori rectilinii coliniari conectaţi la bornele unei surse de

tensiune alternativă ca în figura:



Producerea undelor electromagnetice


Antena

Sarcinile din dipol, $q \sin \omega t$ şi $-q \sin \omega t$, produc un câmp electric peste care se suprapune câmpul generat de variaţia în timp a câmpului magnetic produs de curentul din dipol. Prin suprapunerea acestor două câmpuri rezultă, în momentul când curentul în conductor este zero, un câmp electric cu linii de câmp închise. Acest câmp electric se "desprinde" de dipol şi începe să se propage. În semiperioada următoare, procesul se repetă, dar sensul câmpurilor electric şi magnetic este inversat.

Distribuţia câmpurilor radiaţiei emise de un dipol electric oscilant este destul de complexă, dar la distanţe mari de dipol vectori \vec{E} si \vec{B} sunt perpendiculari unul pe celălalt şi amândoi sunt perpendiculari pe direcţia de propagare a undei, unda electromagnetică este astfel o **undă transversală**. Dipolul magnetic oscilant funcţioneză de asemenea ca o sursă de radiaţie; un exemplu este o buclă circulară parcursă de un curent sinusoidal. În ceea ce priveşte energia radiată, la frecvenţe suficient de înalte, antena dipol magnetic este mai eficientă decât cea dipol electric de dimensiuni comparabile.

Caracteristicile undelor electromagnetice

Într-o undă electromagnetică, vectorii \vec{v} , \vec{E} și \vec{R} sunt reciproc perpendiculari, adică formează, în această ordine, un triedru rectangular drept sau dextrogir (la fel ca și versorii \vec{i} , \vec{j} și \vec{k} ai sistemului cartezian de axe O_X , O_Y ș O_Z).



$$\frac{1}{\omega}\vec{k} = \frac{T}{2\pi}k\,\vec{n} = \frac{T}{2\pi}\frac{2\pi}{\lambda}\vec{n} = \frac{T}{vT}\vec{n} = \frac{1}{v}\vec{n} = \frac{1}{v^2}\vec{v} = \varepsilon\mu\,\vec{v}$$

Introducem vectorul lui Poynting electromagnetic, care, la fel ca și cel din teoria undelor elastice, are semnificația unei intensități energetice (energia transmisă în unitatea de timp prin unitatea de suprafață, perpendicular pe această suprafață). Prin definiție, acesta este, în general :

Unitatea sa de măsură în SI este :

$$\vec{S}_P = \vec{E} \times \vec{H} = \frac{1}{\mu} \vec{E} \times \vec{B}$$
$$[S_P]_{SI} = [E]_{SI} [H]_{SI} = 1 \frac{V}{m} \cdot 1 \frac{A}{m} = 1 \frac{W}{m^2}$$

Caracteristicile undelor electromagnetice

Vectorul lui Poynting se poate scrie :

$$\vec{S}_P = \varepsilon E^2 \vec{v} = \mu H^2 \vec{v} = \frac{1}{2} (\varepsilon E^2 + \mu H^2) \vec{v} = w_{em} \vec{v}$$

unde, în ultima egalitate, apare densitatea de energie electromagnetică :

$$w_{em} = \frac{1}{2} \left(\varepsilon E^2 + \mu H^2 \right)$$

Prin urmare, unda electromagnetică transportă, de-a lungul direcției sale de propagare, o energie electromagnetică de densitate w_{em} și intensitate \vec{S}_{p} .

Gama undelor electromagnetice

Lungimea de undă (m)	Frecvența (Hz)	Domeniul		
1	3×			
_10 ¹⁵	_1023			
-	_	Radiațiiγ		
_ _10 ¹²	_ _10 ²⁰		I	
 -	l –			
_ _10° ⁹	_ _10 ¹⁷	Radiații X		
-	-	TT14	1	
	_ _10 ¹⁺	Ultraviolet		.
_10 ⁻⁴ 1 µm	_10	VIZIBIL		Regiunea
-	-			optică
_ _10 ⁻³ 1 mm	_ _10 ¹¹	Infraroșu		
1_	I_	Microunde	'	I
1_	_ 1 GHz			
_10 ⁰ 1 m	_10 ⁸	Ultras curte	1	Unde
_	I _	Unde scurte	Unde	hertziene
1 _	_ 1 MHz	Unde medii	radio	
_10³ 1 km	_105	Unde lungi		
I -	_		•	•
_	_ l kHz			
_104	_10²			
-	_10	Curent alternativ		

Gama undelor electromagnetice

Radiația vizibilă este cuprinsă în domeniul lungimilor de undă:

	Culoare	Lungimea de undă
	violet	380–450 nm
	albastru	450–495 nm
400 500 600 700	verde	495–570 nm
	galben	570–590 nm
	orange	590–620 nm
	roşu	620–750 nm

Radiaţia infraroşie cuprinde domeniul de lungimi de undă situat între 10-3 m - 7,8.10-7 m. Sunt produse de corpurile încălzite, dar în ultimul timp sau realizat şi instalaţii electronice care generează infraroşii. Sunt folosite la fotografia în întuneric, instalaţii militare, cercetare.

Radiaţia ultravioletă este situată în domeniul lungimilor de undă cuprinse între 3,8.10-7 m şi 6.10-10 m. Este generată în Soare, lămpile cu vapori de mercur, etc. Ca şi lumina vizibilă, radiaţiile ultraviolete sunt emise în urma tranziţiilor electronilor periferici din atomi.

Bibilografie selectivă

- [1] Duşan POPOV, Ioan DAMIAN, Elemente de Fizică generală, Editura Politehnica, Timişoara, 2001.
- [2] Minerva CRISTEA, Duşan POPOV, Floricica BARVINSCHI, Ioan DAMIAN, Ioan LUMINOSU, Ioan ZAHARIE, Fizică Elemente fundamentale, Editura Politehnica, Timişoara, 2006.
- [3] I. Luminosu, *Fizica elemente fundamentale*, Editura Politehnica, 2002.
- [4] O. Aczel, *Mecanică fizică. Oscilaţii şi unde,* Ed. Universităţii Timişoara, 1975.
- [5] A. Hristev , Mecanică şi acustică, Ed. Did. şi Pedag., Bucureşti, 1982
- [6] H. Kittel, Cursul de fizică Berkeley, Vol. I, II, Ed. Did. şi Pedag., Bucureşti, 1982.
- [8] E. Luca, Gh. Zet şi alţii *Fizică generală*, Ed. Did. şi Pedag., Bucureşti, 1981.
- [9] T. Creţu Fizică generală, Vol. I şi Vol.II, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1984 şi 1986.