Curentul electric

Mişcarea ordonată a sarcinilor electrice se numeşte curent electric. În mod convenţional se atribuie curentului electric un sens, cel în care se mişcă sarcinile pozitive (contrar celui în care se mişcă electronii) în câmpul aplicat. Se numeşte intensitate a curentului electric sau curent mărimea:

$$I = \frac{dq}{dt}$$

dq este sarcina electrică ce străbate în timpul dt o secţiune normală a conductorului. În cazul unui curent continuu :

Distribuţia curentului electric printr-o sectiune a unui conductor este caracterizată prin

$$j = \frac{dI}{dS} \qquad I = \int \vec{j} dS$$

Curentul electric

În SI, curentul se măsoară în *amper,* A, densitatea de curent se măsoară în A/m2.

Legea lui Ohm: Pentru conductorii metalici, aflaţi la temperatură constantă, experienţa arată că raportul dintre diferenţa de potenţial aplicată la capetele unui conductor şi intensitatea curentului care îl străbate este constant, egal cu **rezistenţa** conductorului:

$$\frac{V_1 - V_2}{I} = \frac{U}{I} = R$$

Rezistenţa conductorului depinde de natura materialului şi de dimensiunile conductorului. Astfel, pentru un conductor cilindric de lungime l, şi arie a secţiunii transversale S rezistenţa este: $R = \rho \frac{l}{S}$ $[R]_{SI} = 1\Omega$

În SI rezistența electrică se măsoară în *ohm*, $1\Omega=1V/1A$

- rezistivitatea materialului conductorului

Curentul electric

Rezistivitatea electrică a metalelor variază cu temperatura dar pentru un domeniu de temperatură nu prea extins (0-100 °C) variaţia este liniară:

$$\rho = \rho_o [1 + \alpha (T - T_o)]$$

În SI rezistivitatea se măsoară în Ωm.

Formularea locală a legii lui Ohm: pentru materialele cu rezistivitate constantă densitatea de curent într-un punct este proporţională cu intensitatea câmpului electric din acel punct:

Conductivitatea materialului:

$$\sigma = 1/\rho$$

Mărimea fizică egală cu lucrul mecanic efectuat de forțele imprimate pentru deplasarea unității de sarcină pozitivă prin circuit (sau porțiune de circuit) se numește **tensiune** electromotoare (t.e.m.):

Curentul electric

Unitatea de măsură în SI pentru t.e.m. este voltul,1V.

Mărimea fizică egală cu raportul dintre lucrul mecanic efectuat de toate forțele (imprimate şi electrice) pentru deplasarea unei sarcini pe o porțiune de circuit şi acea sarcină se numește (cădere de) tensiune :

$$U_{AB} = \frac{L_{AB}}{q} = \mathcal{Z}_{AB} + V_A - V_B$$


De-a lungul unui circuit închis caracterizat prin rezistența *R* a circuitului exterior și rezistența *r* a circuitului interior (a sursei) se obține legea lui Ohm pentru întreg circuitul:

$$RI + rI = \mathcal{E}$$

$$W = Uq = UIt$$

Energia curentului electric:

În cazul când consumatorul este un rezistor: $W = RI^2t = \frac{U^2}{R}t$



Câmpul magnetic

Câmpul magnetic se manifestă prin acţiunea pe care o exercită asupra:

- sarcinilor electrice în mişcare
- •conductorilor parcurşi de curent
- •magneţilor permanenţi.

Câmpului magnetic se caracterizea<u>ză pri</u>ntr-o mărime vectorială numită **inducție magnetică**,

În SI, inducţia magnetică se măsoară în tesla, T: 1T este inducţia magnetică a unui câmp magnetic uniform care acţioneză cu o forţă de 1N asupra fiecărui m de lungime a unui conductor liniar parcurs de un curent de 1A, situat perpendicular pe liniile de câmp.

Dacă o particulă cu sarcina electrică q se mişcă cu viteza \vec{v} într-un câmp magnetic de inducție \vec{B} asupra ei acționeză **forța Lorentz**:

$$\vec{F}_L = q\vec{v} \times \vec{B}$$

Câmpul magnetic

Intr-un conductor parcurs de curent electric, sarcinile electrice au o mişcare ordonată, astfel că asupra fiecăreia acţioneză o forţă de tip Lorentz, iar asupra conductorului în ansamblul său rezultă **forţa electromagnetică**:

$$\vec{F}_m = I\vec{l} \times \vec{B}$$

 \vec{l} este un vector de mărime egală cu lungimea conductorului aflat în câmp magnetic, orientat în sensul curentului electric.

Să considerăm un cadru dreptunghiular, parcurs de un curent I , aflat într-un câmp magnetic uniform cu inducţia \vec{B} care face unghiul α cu normala la cadru .

Câmpul magnetic

Asupra cadrului acționează un cuplu de forțe al cărui moment


este:

$$\vec{\mathcal{M}} = IS\vec{n} \times \vec{B} = I\vec{S} \times \vec{B} = \vec{p}_m \times \vec{B}$$

 $\vec{p}_m = I\vec{S}$ reprezintă momentul magnetic al cadrului.

$$\mathcal{M} = ISB \sin \alpha$$

Sensul vectorului moment magnetic se obţine cu regula burghiului: rotind burghiul, aşezat perpendicular pe cadru, în sensul curentului el înaintează în sensul momentului magnetic.



Câmpul magnetic

Sursele câmpului magnetic. Câmpul magnetic este creat de sarcini electrice în mişcare, respectiv de curenţi electrici (cum s-a arătat mai sus, tocmai asupra acestora acţioneză cu forţe), câmpul creat de magneţii permanenţi având aceeaşi origine dacă se ţine seama de structura lor microscopică.

Experiențele de până acum nu au putut pune în evidență sarcini magnetice, care să fie surse ale câmpului magnetic!


Teorema lui Gauss : fluxul inducţiei magnetice prin orice suprafaţă închisă este zero: $\int \vec{B} d\vec{S} = 0$

În SI fluxul magnetic, $\Phi_m = \int \vec{B} d\vec{S}$ $[\Phi]_{SI} = 1Wb$

Câmpul magnetic creat de o sarcină electrică punctiformă q:

$$ec{B} = rac{\mu_o}{4\pi} rac{q ec{v} imes ec{r}}{r^3}$$

Câmpul magnetic



 $\mu_o = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Tm/A este permeabilitatea magnetică a vidului.

Liniile câmpului magnetic sunt cercuri în plane perpendiculare pe direcţia de mişcare a sarcinii, cu centrul pe această direcţie, având sensul dat de regula burghiului. dl

Câmpul magnetic

Aplicarea *legii lui Biot și Savart* pentru câteva cazuri particulare:

- inducţia creată de un conductor rectiliniu, infinit de lung, parcurs de curentul I la distanţa r de conductor: $B = \mu_o \frac{I}{2\pi r}$
- inducţia magnetică creată în centrul unei spire circulare de rază r parcurs de curentul I : $B = \mu_o \, \frac{I}{2r}$
- inducţia magnetică creată pe axa unui solenoid cu N spire de lungime I mare în comparaţie cu diametrul spirelor, parcurs de curentul I: $B = \mu_o \frac{NI}{I}$
- În interiorul solenoidului câmpul magnetic este uniform (aceleași valori în toate punctele), iar liniile de câmp sunt paralele cu axa solenoidului.

Câmpul magnetic


Legea lui Ampere. Curentul de deplasare.

Să considerăm câmpul magnetic produs de un conductor rectiliniu, infinit de lung, parcurs de un curent electric.

$$\oint \vec{B}d\vec{l} = \mu_o I$$

Enunţ: integrala de-a lungul unei curbe închise a produsului $\vec{B}d\vec{l}$

este egală cu permeabilitatea magnetică a vidului înmulțită cu intensitatea curentului ce trece prin suprafața delimitată de conturul închis.



Câmpul magnetic

Inducţia electromagnetică: apariţia unei tensiuni electromotoare într-un circuit străbătut de un flux magnetic variabil în timp.

Legea inducției electromagnetice (Faraday): tensiunea electromotoare indusă într-un circuit este egală cu viteza de variație a fluxului magnetic prin suprafața acelui circuit, luată cu semn schimbat: $F = -\frac{d\Phi_m}{d\Phi_m}$

Regula lui Lenz: tensiunea electromotoare indusă și curentul indus au un astfel de sens, încât fluxul magnetic produs de curentul indus să se opună variației fluxului magnetic inductor.

În cazul mişcării unui conductor într-un câmp magnetic, perpendicular pe liniile câmpului magnetic, putem explica apariția t.e.m. induse prin acțiunea forței magnetice Lorentz : E=Blv

Câmpul magnetic

Curentul electric dintr-un circuit crează un câmp magnetic proporțional cu intensitatea curentului , care produce prin suprafața circuitului un flux magnetic, de asemenea proporțional cu curentul: $\Phi_m = LI$

L-inductanța circuitului

Pentru un solenoid inductanţa are expresia: $L = \mu \frac{N^2 S}{l}$

Unitatea de inductanță în SI se numește henry, H: 1H=1Wb/1m2.

Autoinducția: Tensiunea autoindusă într-un circuit este direct proporțională cu viteza de variație a curentului din acel circuit: $_{dI}$

 $E = -L\frac{dI}{dt}$

Câmpul magnetic

Energia câmpului magnetic

$$dW = Uidt = L\frac{di}{dt}idt = Lidi$$

$$W = L\int_{0}^{I} idi = \frac{1}{2}LI^{2}$$

$$W = R^{2}$$

Densitatea de energie a câmpului magnetic : $w = \frac{W}{V} = \frac{B^2}{2\mu}$

Magnetizație a unui material este mărimea fizică egală cu momentul magnetic al unității de volum : $\vec{M} = \frac{\sum \vec{p}_m}{V}$

În SI magnetizația se măsoară în A/m.

Câmpul magnetic

Dacă un material este plasat într-un câmp magnetic (extern) cu inducţia \vec{B}_o atunci în interiorul materialului inducţia va fi: $\vec{B} = \vec{B}_o + \mu_o \vec{M}$

Intensitatea câmpului magnetic:

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}_o}{\mu_o} = \frac{\vec{B} - \mu_o \vec{M}}{\mu_o}$$

În SI intensitatea câmpului magnetic se măsoară în A/m. Pentru o mare clasă de substanțe magnetizația este proporțională cu intensitatea câmpului magnetic: $\vec{M} = \gamma_m \vec{H}$

 χ_m susceptivitate magnetică este o caracteristică de material

$$\mu_r = 1 + \chi_m$$
 -permeabilitatea magnetică relativă $\mu = \mu_o \mu_r$ -permeabilitatea magnetică absolută

Câmpul magnetic

Substanțele **paramagnetice** au susceptivitatea magnetică pozitivă; au permeabilitatea magnetică relativă mai mare ca unitatea("întăresc" câmpul).

Substanțele *diamagnetice* au susceptivitatea negativă; permeabilitatea relativă este subunitară ("slăbesc câmpul"). Substanțele *feromagnetice* au susceptivitatea mult mai mare ca zero dependentă de câmpul aplicat.


Teorema lui Ampere poate fi scrisă cu ajutorul intensității câmpului magnetic:

$$\oint \vec{H} d\vec{l} = i$$

Generalizarea legilor experimentale ale fenomenelor electrice și magnetice, au evidențiat faptul că:

- -în jurul unui câmp magnetic variabil în timp ia naștere un câmp electric ale cărui linii sunt închise;
- în jurul unui câmp electric variabil în timp ia naștere un câmp magnetic ale cărui linii sunt închise.

Ansamblul câmpurilor electric și magnetic, variabile în timp, care se generează reciproc, constituie un câmp electromagnetic.



Câmpul electromagnetic este un proces oscilatoriu care se propagă din aproape în aproape, având o variație spațio-temporală.

Câmpul electromagnetic se propagă în spaţiu sub forma undelor electromagnetice.

Unde electromagnetice

O perturbaţie a câmpului electromagnetic (adică, în ultimă instanţă, modificarea în timp a vectorilor de câmp) se propagă în mediul ambient cu o viteză finită v , sub formă de *unde electromagnetice*.

Pentru a deduce proprietățile specifice ale undelor electromagnetice, din punct de vedere practic, ne interesează să studiem (să măsurăm) câmpul electromagnetic într-un spațiu lipsit de surse de câmp, adică de densități de sarcini $\rho=0$ și densități de curent $\vec{j}=0$

precum şi în medii omogene şi izotrope, deci unde vectorii inducţie sunt coliniari cu vectorii intensitate.

În aceste condiții, ecuațiile lui Maxwell se simplifică în felul următor :

$$\nabla \times \vec{E} = -\mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \qquad \nabla \times \vec{H} = -\varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\nabla \vec{H} = 0 \qquad \nabla \vec{E} = 0$$

VI Unde electromagnetice

Se obţin două ecuaţii matematic identice pentru vectorii intensitate a câmpului electromagnetic:

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \qquad \qquad \Delta \vec{H} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} = 0$$

unde v este viteza de propagare a undelor electromagnetice întrun mediu oarecare cu permitivitatea dielectrică $\mathcal{E}_r\mathcal{E}_0$ şi permeabilitatea magnetică $\mu=\mu_r\mu_0$ este:

$$\mathbf{v} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon \, \mu}} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \, \mu_0}} \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_r \, \mu_r}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r \, \mu_r}}$$
 respectiv:
$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \, \mu_0}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{4\pi} \frac{1}{9 \cdot 10^9} \frac{\mathrm{F}}{\mathrm{m}} \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\mathrm{H}}{\mathrm{m}}}} = 3 \cdot 10^8 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$$

$$\vec{c}$$
 este viteza luminii în vid.

Producerea undelor electromagnetice


Antena

Pentru a obţine un câmp electromagnetic care se propagă (unde electromagnetice), trebuie realizat un *circuit oscilant* deschis numit şi *dipol* electric oscilant sau antenă.

O antenă dipol oscilant poate fi construită în diferite moduri în funcţie de frecvenţa de lucru.

Un model care funcţioneză bine în domeniul radiofrecvenţelor este constituit din doi conductori rectilinii coliniari conectaţi la bornele unei surse de

tensiune alternativă ca în figura:



Producerea undelor electromagnetice

Antena

Sarcinile din dipol, $q\sin\omega t$ şi $-q\sin\omega t$, produc un câmp electric peste care se suprapune câmpul generat de variaţia în timp a câmpului magnetic produs de curentul din dipol. Prin suprapunerea acestor două câmpuri rezultă, în momentul când curentul în conductor este zero, un câmp electric cu linii de câmp închise. Acest câmp electric se "desprinde" de dipol şi începe să se propage. În semiperioada următoare, procesul se repetă, dar sensul câmpurilor electric şi magnetic este inversat.

Distribuţia câmpurilor radiaţiei emise de un dipol electric oscilant este destul de complexă, dar la distanţe mari de dipol vectori \vec{E} si \vec{B} sunt perpendiculari unul pe celălalt şi amândoi sunt perpendiculari pe direcţia de propagare a undei, unda electromagnetică este astfel o **undă transversală**. Dipolul magnetic oscilant funcţioneză de asemenea ca o sursă de radiaţie; un exemplu este o buclă circulară parcursă de un curent sinusoidal. În ceea ce priveşte energia radiată, la frecvenţe suficient de înalte, antena dipol magnetic este mai eficientă decât cea dipol electric de dimensiuni comparabile.