

Acustica Parte 3

Prof. Filippo Milotta milotta@dmi.unict.it



 Nella musica la frequenza di un suono caratterizza le note musicali.

- Potremmo pensare che la nota corrisponda allora ad un tono puro, ma come sappiamo la stessa nota può essere prodotta da diversi strumenti musicali ed essere quindi percepita in maniera differente.
- In realtà la nota dipende dalla frequenza predominante nello spettro dell'onda sonora. Tutte le altre frequenze caratterizzano invece lo strumento.



Si definisce **nota musicale** ciascuno dei simboli utilizzati nella musica per descrivere un particolare suono.

Le note musicali più conosciute sono quelle della **scala diatonica**. Sono 7 e si ripetono a frequenze differenti.

Esistono tuttavia altre scale, come la scala **temperata** e la scala **cromatica**.




Per ragioni storiche e psicoacustiche, le note sono ripartite all'interno di intervalli denominati ottave.

L'ottava è l'intervallo che intercorre tra note uguali di cui una ha frequenza doppia dell'altra. Ogni ottava inizia con la stessa nota dell'ottava precedente (ma di frequenza doppia).



Frequenza dei suoni – Ottava



```
sT = Semitono
T = Tono ( 2 semitoni )
```



Ogni ottava nella scala diatonica contiene 8 note della scala stessa. Es:

Do Re Mi Fa Sol La Si Do


Nella scala temperata (occidentale) le ottave sono divise in 12 semitoni. Un semitono consiste in un aumento in frequenza di un fattore 2¹/₁₂ tra note adiacenti. Ciò significa che il rapporto tra la frequenza di una nota e quella che la precede, sarà uguale 2¹/₁₂. Ogni ottava contiene 13 note tra cui quelle della scala diatonica e 5 variazioni precedute dal simbolo #. Es:


Do #Do Re #Re Mi Fa #Fa Sol #Sol La #La Si Do



Frequenza dei suoni – Ottava

L'ottava è l'intervallo che intercorre tra note uguali di cui una ha frequenza doppia dell'altra. Ogni ottava inizia con la stessa nota dell'ottava precedente (ma di frequenza doppia).





do ₄	do# ₄	re ₄	re# ₄	mi ₄	fa ₄	fa# ₄	sol ₄	sol# ₄	la ₄	la# ₄	si ₄
261,6Hz	277,2Hz	293,7Hz	311,1Hz	329,6Hz	349,2Hz	369,9Hz	392Hz	415,3Hz	440Hz	466,1Hz	493,9Hz



Di recente (1939) è stato deciso di utilizzare come nota di riferimento il La, fissato ad una frequenza di 440 Hz. Un diapason opportunamente costruito può emettere esattamente un tono (quasi) puro a questa frequenza.



La frequenza di ogni nota può quindi essere definita in base alla distanza dal La fondamentale. Una nota distante n (intero relativo) semitoni da quella di riferimento nella scala occidentale avrà frequenza:

$$f_n = f_{ref} \times 2^{\frac{n}{12}} \quad \text{con} \quad f_{ref} = 440 \, Hz$$



Note	Notazione	Frequenza (Hz)	
	Anglossassone		
la	A	$440.0 = 440 \times 2^{0/12}$	
la#	A#	$466.2 = 440 \times 2^{1/12}$	
si	В	$493.8 = 440 \times 2^{2/12}$	Semitono
do	С	$523.2 = 440 \times 2^{3/12}$	
do#	C#	$554.4 = 440 \times 2^{4/12}$	
re	D	$587.3 = 440 \times 2^{5/12}$	
re#	D#	$622.2 = 440 \times 2^{6/12}$	Ottava
mi	E	$659.2 = 440 \times 2^{7/12}$	
fa	F	$698.4 = 440 \times 2^{8/12}$	
fa#	F#	$740.0 = 440 \times 2^{9/12}$	
sol	G	$784.0 = 440 \times 2^{10/12}$	
sol#	G#	830.6 = 440 x 2 ^{11/12}	
la	A	$880.0 = 440 \times 2^{12/12}$	



Frequenza dei suoni – Tabella note

Note	ottave									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Do	16,35	32,70	65,41	130,8	261,6	523,3	1047	2093	4186	8372
Do#-Reb	17,32	34,65	69,30	138,6	277,2	554,4	1109	2217	4435	8870
Re	18,35	36,71	73,42	146,8	293,7	587,3	1175	2349	4699	9397
Re#-Mib	19,45	38,89	77,78	155,6	311,1	622,3	1245	2489	4978	9956
Mi	20,60	41,20	82,41	164,8	329,6	659,3	1319	2637	5274	10548
Fa	21,83	43,65	87,31	174,6	349,2	698,5	1397	2794	5588	11175
Fa#-Solb	23,12	46,25	92,50	185,0	370,0	740,0	1480	2960	5920	11840
Sol	24,50	49,00	98,00	196,0	392,0	784,0	1568	3136	6272	12544
Sol#-Lab	25,96	51,91	103,8	207,7	415,3	830,6	1661	3322	6645	13290
La	27,50	55,00	110,0	220,0	440,0	880,0	1760	3520	7040	14080
La#-Sib	29,14	58,27	116,5	233,1	466,2	932,3	1865	3729	7459	14917
Si	30,87	61,74	123,5	246,9	493,9	987,8	1976	3951	7902	15804

Nella musica si usano ottave che iniziano sempre con il **Do**, ma nulla vieta di iniziare con altre note. Come visto con il **La** fondamentale, è possibile ricavare le frequenze di tutte le note fissandone una di riferimento e conoscendo la «distanza» da questa.



Alcune frequenze tipiche (dal testo)

Suono	Frequenza (Hz)
La nota più bassa di un pianoforte	27,5
La nota più bassa di un cantante basso	100
La nota più bassa di un clarinetto	104,8
Il do centrale del pianoforte	261,6
Il la oltre il do centrale del pianoforte	440
L'estensione superiore di un soprano	1000
La nota più alta di un pianoforte	4180
L'armonica superiore degli strumenti musicali	10.000
Il limite dell'udito nelle persone anziane	12.000
II limite dell'udito	16.000-20.000



ANALISI DI FOURIER



Joseph Fourier (1768 – 1830)

- Professore, poliziotto segreto, prigioniero politico, Governatore d'Egitto, Prefetto di Francia, amico e forte sostenitore di Napoleone Bonaparte
- Tutta la sua opera fu pionieristica, e oggi è considerato il padre dell'analisi armonica. Morì a Parigi a 62 anni, il 16 maggio del 1830, per un attacco cardiaco






Esempio – Onda sinusoidale

$$y(t) = A\sin(2\pi f t + \varphi_0)$$

Dove A è la metà dell'ampiezza, f la frequenza. In questo caso, il termine $2\pi f t + \varphi_0$ è la fase, mentre φ_0 è la fase iniziale,





Analisi armonica di Fourier

Per studiare le onde è molto utile scriverle in forma matematica (es: sinusoide), cioè descriverle tramite una funzione.

- La maggior parte delle onde ha una forma generica difficile da descrivere.
- L'analisi armonica di Fourier è uno strumento molto potente, poiché ci permette di descrivere onde complesse come somma di onde più semplici, in particolare onde sinusoidali e/o cosinusoidali.



Teorema di Fourier


L'analisi armonica di Fourier si basa sull'omonimo teorema:

Qualunque funzione periodica, sotto opportune condizioni matematiche, di periodo T_1 o di frequenza fondamentale $f_1 = \frac{1}{T_1}$, può essere rappresentata mediante una somma di onde sinusoidali e/o cosinusoidali di opportuna ampiezza e di frequenza multipla della frequenza fondamentale.

Queste «condizioni matematiche» sono sempre verificate nei segnali **fisici**. Dunque tutte le onde periodiche che incontreremo potranno sempre essere trattate con l'analisi di Fourier.




Teorema di Fourier – Idea




L'onda in basso può essere rappresentata come somma delle prime tre sinusoidi.



Frequenza dei suoni- Toni Complessi (Es.)




Forma d'onda



A destra la forma d'onda associata alla parola «ciao» pronunciata da un essere umano. A sinistra lo spettro della dell'onda sonora. Si può notare l'enorme quantità di frequenze (sinusoidi) presenti.



Rappresentazione Frequenza-Tempo-Ampiezza





Serie e Trasformata di Fourier

 Lo strumento matematico per trovare i termini elementari che costituiscono un'onda <u>periodica</u> è la Serie di Fourier


Nella maggior parte dei casi le onde non sono periodiche, ma si può comunque agire usando la Trasformata di Fourier. In questo caso le frequenze delle onde elementari non apparterranno all'insieme discreto dei multipli della frequenza fondamentale, ma varieranno in un insieme continuo.




Condizioni di Dirichlet


Non tutte le funzioni periodiche possono essere scritte utilizzando lo sviluppo in **Serie di Fourier**. Affinché questo sia possibile una funzione **f** deve soddisfare le **condizioni di Dirichlet**:


- f deve essere assolutamente integrabile in un intervallo pari al periodo;
- *f* deve avere un **numero finito di estremi** in un qualunque intervallo limitato;
- f deve essere continua o avere al massimo un numero finito di punti di discontinuità di prima specie in un qualunque intervallo limitato (continuità a tratti);



Caso 1









Serie di Fourier

Sia y(t) una funzione periodica di periodo T che soddisfi le condizioni di Dirichlet, allora essa può sempre essere scritta come:

$$y(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n \frac{2\pi}{T} t) + b_n \sin(n \frac{2\pi}{T} t)$$

Dove:

- n è un numero naturale e $\frac{2\pi}{r} = 2\pi f = \omega$;
- l'espressione $a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t)$ si chiama n-esima armonica;
- I termini a_n e b_n sono i **coefficienti** dell' n-esima armonica;
- L'armonica ottenuta per n=1 si chiama **armonica** fondamentale ed ha frequenza pari a quella dell'onda



Serie di Fourier - Coefficienti

La formula vista prima non è complicata. Gli unici valori non noti sono i coefficienti, descritti dai seguenti integrali in t che dipendono dalla funzione iniziale y(t).

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} y(t) \cos(n\omega t) dt$$

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} y(t) \ dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} y(t) \sin(n\omega t) dt$$

$$\frac{2\pi}{T} = 2\pi f = \omega$$



Serie di Fourier - Sinusoide

In realtà ogni armonica può essere scritta usando una sola funzione tra seno e coseno. Si dimostra cioè che:

$$y(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0) = a \cos \omega t + b \sin \omega t$$

DIM.

$$sin(a+b) = sin(a)cos(b) + sin(b)cos(a)$$

I. Applicando la formula di addizione del seno:

$$A \sin(\omega t + \varphi_0) = A \sin \omega t \cos \varphi_0 + A \sin \varphi_0 \cos \omega t$$

II. Ponendo $A \cos \varphi_0 = b \in A \sin \varphi_0 = a$ si conclude.

Analogo ragionamento vale per la funzione $A \cos(\omega t + \varphi_0)$:



Serie di Fourier – Ampiezza armonica n

In generale si può dunque affermare che:

$$A_n \sin(n\omega t + \varphi_n) = a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t$$

Il valore A_n è allora l'ampiezza dell' n-esima armonica. Si può dimostrare (esercizio) che:


$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$



Serie di Fourier - Spettro


L'insieme delle frequenze delle onde elementari, con relativi contributi (A_n) , che costituisce un'onda complessa prende il nome di **spettro**. Può essere indicato con Y(f).


Lo spettro può essere rappresentato in un grafico frequenza-ampiezza. Si passa quindi dal dominio del tempo a quello delle frequenze





Esempi – Spettro onda sinusoidale





$$y(t) = \sin(2\pi * 50 * t)$$


$$Y(f) = \begin{cases} 1, & f = 50 \\ 0, & altrimenti \end{cases}$$


$$f = 50$$
 altrimenti

Onda sinusoidale di periodo 20 ms e quindi di frequenza 50 Hz. Lo spettro è chiaramente composto dalla sola frequenza dell'unica sinusoide che costituisce l'onda



Esempi – Triangolare e Dente di sega







$$a_0 = 0$$

$$a_n = \frac{4A}{(n\pi)^2}$$

$$b_n = 0$$
(all even harmonics are zero)





$$a_0 = 0$$


$$a_n = 0$$


$$b_n = \frac{-A}{n\pi}$$

L'onda **triangolare** e a **dente di sega** richiede infiniti termini per essere sintetizzata. Al livello digitale ciò è chiaramente impossibile, per cui di norma si usano solo i primi termini per approssimare l'onda originale.



Esempi – Raddrizzata e Quadra







$$a_0 = 4A/\pi$$

$$a_n = \frac{-4A}{\pi(4n^2 - 1)}$$

$$b_n = 0$$





$$a_0 = 0$$


$$a_n = \frac{2A}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$$

$$b_n = 0$$

(all even harmonics are zero)

Lo stesso discorso relativo al numero di termini elementari necessari a rappresentare le onde triangolari e a dente di sega, vale per le due onde sopra.

Esempi – Spettro onda quadra





Esercitazione Pratica

Onde speciali

In un editor audio creare i seguenti toni:

- 100 Hz, ampiezza 0.1 FREQUENZA FONDAMENTALE
- 200 Hz, ampiezza 0.05
- 300 Hz, ampiezza 0.033
- 400 Hz, ampiezza 0.025
- 500 Hz, ampiezza 0.02
- Opzionale: 600 Hz, ampiezza 0.016
- Opzionale: 700 Hz, ampiezza 0.014
- Mixare solo le tracce dispari (Onda quadra)
- Mixare tutte le tracce (Onda a dente di sega)

L'ampiezza di ogni armonica N è pari all'ampienza dell'armonica fondamentale diviso N



Trasformata di Fourier

- Come abbiamo visto, la Serie di Fourier può essere utilizzata solo per onde periodiche.
- In natura moltissime onde sono però aperiodiche.
- Per questo motivo, se l'onda è periodica a meno di qualche piccola variazione si usa la Serie al prezzo di un po' di imprecisione.
- In alternativa si è costretti ad utilizzare la Trasformata di Fourier. Gli spettri ottenuti dalla Trasformata di Fourier per onde generiche, sono ricchi di frequenze che variano in un insieme continuo e non discreto (Serie).



Serie e trasformata - Forma esponenziale

Trasformata di Fourier

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} C(n)e^{i\omega nt} dn$$

$$C(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} y(t)e^{-i\omega nt} dt$$

Serie di Fourier

$$y(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i\omega nt}$$

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} y(t) e^{-i\omega nt} dt$$

Ponendo $c_{-n} = c_n^*$ (* complesso coniugato)

Come si può notare, la Serie di Fourier è un caso particolare della Trasformata. Nella pratica, per i segnali digitali, si utilizzano la Serie discreta e la Trasformata discreta di Fourier.



Il suono - Ridefiniamo

Il **suono** è un <u>insieme</u>¹ di <u>onde meccaniche</u>² <u>longitudinali</u>³.

- [1] Consiste in una somma di più onde sinusoidali a diverse frequenze.
- [2] Onde che si propagano in un mezzo materiale.

 [3] Le particelle del mezzo si muovo in direzione parallela a quella di propagazione.



Riassunto delle definizioni date (dal testo)

Analisi di Fourier:

L'individuazione di segnali semplici che compongono un segnale complesso

Trasformata di Fourier:

Permette di individuare le componenti di frequenza di un segnale

Serie di Fourier:

 Caso particolare della Trasformata di Fourier, applicabile nel caso di segnali complessi periodici

Spettro di Fourier:


L'insieme delle componenti di un segnale, con la propria ampiezza e fase

Sintesi di Fourier:

La sintesi di un suono a partire da sinusoidi semplici



Altre rappresentazioni dello spettro





ALTRIELEMENTI DI ACUSTICA



Ampiezza – Inviluppo

Normalmente un suono inizia in un certo instante di tempo e termina in un altro. Prima e dopo troviamo silenzio.

Come si comporta il volume di un suono durante il suo tempo di vita?


In generale la variazione dell'ampiezza segue un certo andamento, detto inviluppo.



Ampiezza – Inviluppo

L'inviluppo è l'andamento dell'ampiezza o volume di un suono dall'istante in cui esso viene generato al momento in cui si estingue.

Esistono vari tipi di inviluppo. Uno dei più famosi è quello che caratterizza le note suonate da strumenti musicali: ADSR.






Ampiezza – Inviluppo ADSR

- Attack: è la prima fase, e rappresenta l'intervallo di tempo che il suono impiega a passare da ampiezza nulla ad ampiezza massima.
- Decay: successiva all'Attack, è l'intervallo di tempo necessario a raggiungere un'ampiezza costante.
- Sustain: in questa fase l'ampiezza rimane pressoché costante
- Release: nell'ultima fase l'ampiezza, da costante, cala fino ad arrivare a zero.




Ampiezza – Inviluppo ADSR



Ogni strumento musicale ha un inviluppo ADSR caratteristico, in cui variano i tempi di Attack-Decay-Sustain-Release.



Ampiezza – Esempio inviluppo






Nell'esempio un La di chitarra. Si noti la breve durata della fase di Attack e la lunga durata della fase di Release.



Ampiezza – Esempi inviluppi





Lo **spettro** di un suono ne caratterizza il **timbro**, ossia quell'insieme di proprietà che determinano la distinzione tra due suoni anche a parità di ampiezza e frequenza.

Quindi la voce umana, una chitarra e un pianoforte avranno un **timbro** diverso. Infatti anche emettendo la stessa nota, questi possono essere distinti con facilità.

La caratterizzazione è data dal numero e dal contributo delle varie frequenze nello spettro (diverse da quella che contribuisce maggiormente). Il timbro può essere usato per identificare il tipo della sorgente sonora.

Multimedia



Spettro - Esempi


Ricordiamo che lo spettro è molto utile per la descrizione di suoni complessi. Tutti i fenomeni visti che interessano frequenza, ampiezza e lunghezza d'onda, continuano a valere. Ovviamente si applicheranno alle singole componenti.

esempio la **diffrazione** si verificherà comunque, interessando maggiormente le lunghezze d'onda più grandi e meno quelle più piccole, producendo difatti una distorsione.

Multimedia




Spettro - Esempi





Spettro - Esempi





Spettro – Rumori colorati

Il **rumore**, in generale, è un segnale non desiderato e imprevedibile, che sommandosi ad altri segnali, li distorce in maniera più o meno grave. Poiché nella maggior parte dei casi non è voluto, si cerca di attenuarlo il più possibile.


Tuttavia nell'acustica, esistono particolari onde sonore, con uno spettro ben noto che vengono chiamati *rumori*, ma solo perché caratterizzati da una componente *aleatoria*. In realtà questi *rumori* vengono studiati e utilizzati in maniera vantaggiosa. Vedremo il rumore: bianco, rosa, marrone, blu, viola e grigio.

Multimedia



Rumore bianco






- Caratterizzato da valori di ampiezza del tutto casuali rispetto al tempo, e costanti rispetto alle frequenze (solo idealmente). I valori seguono una legge di probabilità uniforme.
- Esiste solo teoricamente, ma può essere approssimato digitalmente o osservando fenomeni naturali aleatori.
- Usi: test per la risposta in frequenza dei sistemi acustici, generazione di numeri casuali, rilassamento.



Rumore rosa






- Lo spettro presenta una relazione inversamente proporzionale tra frequenza e ampiezza.
- In particolare l'intensità si dimezza quando raddoppia la frequenza. Questo corrisponde ad un decremento di 3 dB per ottava.
 - Generato da fenomeni naturali, a livello acustico ricorda il suono della pioggia. Viene usato come modello per l'equalizzazione della musica, cioè per amplificare maggiormente frequenze più basse e meno le alte.



Rumore marrone






- Come il rumore rosa lo spettro presenta un relazione inversamente proporzionale tra frequenza e ampiezza.
- L'intensità si riduce però di un quarto quando raddoppia la frequenza. Questo corrisponde ad un decremento di 6 dB per ottava. Il decremento è quindi più rapido rispetto al rumore rosa.
 - Segue la legge del moto Browniano delle particelle di un fluido. Ricorda il fragore delle cascate d'acqua.



Rumore blu






- Lo spettro presenta una relazione direttamente proporzionale tra frequenza e ampiezza.
- In particolare si ha un incremento di 3 dB per ottava. E' quindi speculare al rumore rosa.
- Un rumore casuale con questo spettro è adatto al Dithering, un processo di riduzione della distorsione introdotta dalla riquantizzazione.



Rumore viola






- Come nel rumore blu lo spettro presenta un crescita in intensità all'aumentare della frequenza.
- Si ha un incremento di 6 dB per ottava, più grande rispetto al rumore blu. E' speculare al rumore marrone.
- Il rumore viola è un segnale adatto al trattamento degli acufeni (disturbi uditivi). Il suono prodotto ricorda quello di un getto di vapore.



Rumore grigio





- Caratterizzato da valori di ampiezza del tutto casuali come tutti gli altri rumori.
- Lo spettro segue le curve isofoniche. Viene utilizzato per equalizzare i segnali audio in modo tale che tutte le frequenze vengano percepite allo stesso volume da parte di un ascoltatore umano.



Approfondimenti

Accordatura a 432 Hz – Intrighi e ribellioni!

https://www.scienzaeconoscenza.it/blog/consapevolezza-spiritualita/accordatura-a-432-hz

Cenni biografici su Joseph Fourier

http://www.dm.unipi.it/mat_dia_med/Fourier.pdf

- How are harmonics cancelled in symmetrical waveform?
 https://www.quora.com/How-are-harmonics-cancelled-in-symmetrical-waveform
- What is harmonics?

https://electricalnotes.wordpress.com/2011/03/20/harmonics-and-its-effects/