Fondamenti di programmazione in linguaggio assembly del Motorola 68000



Daniele Paolo Scarpazza daniele.scarpazza@elet.polimi.it

Politecnico di Milano Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2005

Bibliografia

• Libro di testo:

Hamacher, Vranesic & Zaky Introduzione all'architettura dei calcolatori McGraw-Hill Science

Manuale di riferimento:

MOTOROLA M68000 FAMILY

Programmer's Reference Manual

© Motorola Inc., 1992

Disponibile a:

http://www.scarpaz.com/processors/

• Fonti:

Codice di esempio per il simulatore:

http://goforit.unk.edu/asm/mc68000.htm

Strumenti


Strumento da usare:

EASy68K

Editor/Assembler/Simulator for the 68000

Disponibile presso:

http://www.monroeccc.edu/ckelly/easy68k.htm



Peculiarità del processore 68000

- Il 68000 ha 8 registri dati (D0-D7) e 8 registri indirizzi (A0-A7);
- I registri dati sono indifferenziati fra loro (non ci sono registri privilegiati come accumulatore o contatore);
- I registri sono di 32 bit (long word), ma si possono usare anche i soli 16 bit (word) e 8 bit (byte) meno significativi;
- Attenzione: se sposto solo un byte, gli altri 3 della long word restano invariati;
- La sintassi dell'istruzione MOVE è: MOVE source, destination
- La pila cresce "verso il basso", quindi: push = SP--; pop= SP++;
- Il registro A7 si usa per convenzione con stack pointer;
- Il registro PC (program counter) è di 24 bit.

I codici di condizione (flag)

 Sono memorizzati in un registro di 16 bit chiamato SR (status register), composto da:

Byte di sistema

Byte utente (registro CCR, 8 bit)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
T	_	S	_	_	I_2	I	I_0	-	_	-	X	N	Z	V	C

```
    C = riporto, carry; vale 1 se l'ultima istruzione ha generato riporto;
    V = overflow; vale 1 se l'ultima istruzione ha generato un valore non rappresentabile;
    Z = zero; vale 1 se l'ultima istruzione ha generato il valore zero;
    N = negativo vale 1 se l'ultima istruzione ha generato un valore negativo;
    X = "esteso"; copia del riporto non cambiata da tutte le istruzioni che cambiano C;
```

```
    T = traccia; causa un interrupt dopo ogni istruzione; usato dai debugger;
    S = system-mode; le istruzioni privilegiate possono essere eseguite solo quando S=1;
```

I = livello di abilitazione degli interrupt, su 3 bit; sono abilitati solo gli interrupt > I;

Disposizione dati in memoria: endianness

- I processori della famiglia 68000 sono *big-endian*: il byte meno significativo sta all'indirizzo più alto;
- Un aiuto alla memoria: "dove finisce il numero?"
 il byte meno significativo (quello con cui finisce il numero)
 sta all'indirizzo più alto (l'indirizzo più "big");
- Esempio: l'istruzione
 MOVE.L #\$12345678, \$10000

Modifica i seguenti byte in memoria come segue:

Indirizzo	Valore
10000	\$12
10001	\$34
10002	\$56 \$78
10003	\$78

Istruzioni con suffissi di dimensione

• Molte istruzioni possono avere un suffisso che indica quanti bit usare degli operandi:

```
.B = byte = 8 bit, i meno significativi

.W= word = 16 bit, i meno significativi (default)

.L = long word = 32 bit, tutti
```

• Esempio:

```
MOVE.L #$12345678, D1
CLR D0
MOVE.B D1, D0 * D0 conterrà $00000078
CLR D0
MOVE.W D1, D0 * D0 conterrà $00005678
CLR D0
MOVE.L D1, D0 * D0 conterrà $12345678
```

Uso della pila

- Lo *stack pointer* è conservato nel registro **A7**;
- Il registro **A7** è sdoppiato per poter gestire 2 pile (user mode / system mode), a seconda del flag S;
- Non ci sono istruzioni **PUSH** e **POP**: non servono!
 Si usa l'istruzione **MOVE** con indirizzamento indiretto con postincremento/predecremento;
- Esempio di *push*, impila il contenuto di D0:
 MOVE.W D0, -(A7)
- Esempio di pop, estrae il top della pila in D0:
 MOVE.W (A7)+, D0

Errori comuni

- Non dimenticate '#' prima dei valori immediati.
 Esempio: MOVE \$10,D0
 scrive in D0 non il valore 10 ma il valore alla locazione 10 (potenziale segmentation fault);
- Istruzioni a 2 operandi: la sintassi degli operandi è sorgente, destinazione (non viceversa);
- Usando suffissi .B e .W, la parte alta della destinazione resta invariata; se necessario pulirla con CLR o estendere il segno con EXT;
- L'uso di indirizzi (An) non allineati (cioè dispari!) non è ammesso;

Classi di istruzioni

- Spostamento dati
- Aritmetica intera
- Operazioni a livello di bit (logica, test, shift e rotazione)
- Controllo di flusso
- Altre istruzioni

Direttive dell'assemblatore

Non sono istruzioni:
 non causano lo svolgimento di una operazione da parte della CPU,
 ma modificano la maniera in cui l'assemblatore assembla il programma;

• Le più importanti:

```
    DC Define Constant

- DCB Define Constant Block
      DC.B 'Ciao', 0 * stringa null-terminated in caratteri consecutivi
      DC.L $01234567 * valore $01234567 come long word
      DC.W 1,2 * due words separate: $0001 e $0002
DC.L 1,2 * due long words separate: $00000000
                         * due long words separate: $0000001 e $0000002
- EQU
       Da un nome/etichetta ad un valore
      BLUE EOU $00FF0000
      DSEG EOU $600
- ORG
              Forza la locazione del prossimo elemento (origine)
              Indica la fine del programma
- END
              ORG $60
              EOU $60
      DSEG
              DC.W $FEDC
              DC.W $BA98
      START: ORG $1000
              END START
```

Istruzioni per il movimento di dati

- Le istruzioni più importanti sono:
 - MOVE copia da registro o locazione di memoria in un altro registro/altra locazione di memoria;
 - Esempi:
 - MOVE.W DO, D7
 - MOVE.L -8 (A6), D1
 - MOVE.B #11, D1
 - MOVE.L 2(A7), (A4)
 - MOVEM salva un gruppo di registri sulla pila o ripristina un gruppo di registri dalla pila;
 - Esempi:
 - MOVEM.L D1-D3, (SP) * salva i registri sulla pila;
 - MOVEM.L (SP)+, D1-D3 * ripristina i registri dalla pila;

Aritmetica intera

Le istruzioni più importanti sono:

- ADD/SUB: addizione / sottrazione intera;
- ADDA/SUBA: idem, con destinazione un registro indirizzi;
- L'assemblatore può decidere autonomamente di usare al loro posto:
 - ADDI/SUBI se rileva un operando immediato,
 - ADDQ/SUBQ se rileva un operando immediato cortissimo (1-8);
- CLR: azzeramento di un operando;
- CMP confronto fra due operandi (varianti CMPI e CMPQ)
- CMPM confronto fra locazioni in memoria: CMPM (Ay) +, (Ax) +
- DIVS, DIVU divisione intera con e senza segno;
- EXT estensione del segno da byte a word o da word a longword;
- MULS, MULU moltiplicazione con e senza segno;
- NEG, NEGX complementazione a 2 di un operando;
- TST comparazione di un operando con 0;

Operazioni a livello dei bit

• AND, ANDI Logical AND on two binary integers

• OR, ORI Logical OR

• EOR, EORI Exclusive OR (XOR)

• NOT Operand's 1's complement

• ASL, ASR Arithmetic shift left/right.

LSL, LSR Logical shift left/right.

• ROL, ROR Rotation left/right without extra carry;

• ROXL, ROXR Rotation left/right through extra carry;

• BTST Tests a bit

• BSET Tests a bit, then sets it (1)

• BCLR Tests a bit, then resets it (0)

• BCHG Tests a bit, then inverts it (0 > 1, 1 > 0)

Istruzioni per il controllo di flusso

Le istruzioni più importanti sono le seguenti:

- Bcc salti con 15 condizioni diverse;
- DBcc salti (in-)condizionati come sopra, che inoltre decrementano un registro contatore indicato; utili per i cicli;
- BSR, JSR istruzioni per il salto a sottoprogramma maggiori informazioni nella presentazione sui sottoprogrammi;
- JMP Istruzione per il salto ad un indirizzo assoluto;

Le istruzioni Bcc

•	BCC	Branch Carry Clear	Branch if the C-flag is 0.
•	BCS	Branch Carry Set	Branch if the C-flag is 1.
•	BEQ	Branch EQual	Branch if the Z-flag is 1.
•	BNE	Branch Not Equal	Branch if the Z-flag is 0.
•	BGE	Branch Greater or Equal	Branch if N and V are equal.
•	BGT	Branch Greater Than	Branch if N and V are equal and Z=0.
•	BHI	Branch HIgher than	Branch if both C and Z are 0.
•	BLE	Branch Less or Equal	Branch if Z=1 or if N and V are different.
•	BLS	Branch Lower or Same	Branch if C=1 or Z=1.
•	BLT	Branch Less Than	Branch if N and V are different.
•	BMI	Branch MInus	Branch if N=1.
•	BPL	Branch PLus	Branch if N=0.
•	BVC	Branch V Clear	Branch if V=0
•	BVS	Branch V Set	Branch if V=1.
•	BRA	BRanch Always	Branch inconditionally.

Come realizzare cicli con DBRA

• DBRA: decrementa un registro;

se raggiunge il valore –1 continua, altrimenti salta;

• Codice di esempio: somma di dieci numeri interi (simile a *Fig. 5.8*); il ciclo è realizzato con l'istruzione DBRA:

```
* Program: sum.X68
```

```
$2000
                                         * the variable where we store the sum
SUM
       EOU
                                         * an array of 10 integers
ARRAY DC.L
                  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
                                         * the array length
LENGTH EQU
                  10
START
       ORG
                  $1000
       MOVE.L
                  #LENGTH-1, D1
                                     * initialize the loop index to N-1
                  #ARRAY, A2
                                     * initialize A2 to the array beginning
       MOVEA.L
                                     * use D0 as accumulator; clear it
                  D0
       CLR.L
                                     * sum current cell to D0
LOOP
       ADD.L
                  (A2) + , D0
                  D1, LOOP
                                     * decrement index D1 and loop
       DBRA
                                     * save the final sum to variable
       MOVE.L
                  DO, SUM
                                     * final sum = 55 = $37
                  #$2000
       STOP
                  START
       END
```

Altre istruzioni

• LINK/UNLK allocazione/distruzione di un record di attivazione

STOP attende fino all'arrivo di un interrupt;

TRAP
 16 istruzioni di invocazione di routine del supervisore;

NOP non fa nulla per un ciclo;