
#### INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA

<u>Indukcja elektromagnetyczna</u> – powstawanie SEM w obwodzie podczas przemieszczania się względem siebie źródła pola magnetycznego i obwodu.

Indukowaną siłę elektromotoryczną nazywamy SEM indukcji!

<u>Prąd indukcyjny</u> – płynie w obwodzie zamkniętym pod wpływem SEM indukcji, jego przepływ powoduje powstanie indukowanego pola magnetycznego.



SEM, prąd i pole magnetyczne indukcji powstają w obwodzie tylko podczas ruchu magnesu!

- 1. SEM, prąd indukcyjny i pole indukowane obserwujemy, gdy źródło pola magnetycznego porusza się względem obwodu.
- Obserwujemy je również, gdy przewodnik porusza się względem pola magnetycznego.

Dla powstania zjawiska indukcji konieczny jest względny ruch źródła pola magnetycznego i przewodnika!

#### **PRAWO FARADAYA**

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

#### Gdzie:

 $\varepsilon$  — siła elektromotoryczna indukcji [V],

 $\Phi_B$  — strumień wektora indukcji magnetycznej [Wb].

Powstająca w obwodzie siła elektromotoryczna indukcji jest wprost proporcjonalna do szybkości zmian strumienia indukcji magnetycznej!

#### Strumień indukcji magnetycznej:

$$\Phi_B = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

Dla płaskiego obwodu i jednorodnego pola magnetycznego:

$$\Phi_B = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S \cdot \cos \alpha$$

#### Gdzie:

S — powierzchnia obwodu  $[m^2]$ ,

 $\alpha$  – kąt między wektorem indukcji magnetycznej i powierzchniowym.

# SEM indukcji (zmiany strumienia wektora indukcji) możemy wygenerować zmieniając:

- pole magnetyczne,
- powierzchnię obwodu (zmienia się liczba linii pola magnetycznego przenikających przez powierzchnię),
- obrót obwodu w polu magnetycznym (zmienia się  $\alpha$ ).

#### **REGUŁA LENTZA**

<u>Reguła Lentza</u> – prąd indukowany ma taki kierunek, że wytwarzany przez niego własny strumień magnetyczny przeciwdziała pierwotnym zmianom strumienia, które go wywołały.

Reguła Lentza pozwala wyznaczyć kierunek przepływu prądu indukcji i kierunek indukowanej w obwodzie SEM!


**Oddalanie** magnesu

Zbliżanie magnesu

# $\overrightarrow{B}$ $\overrightarrow{B}$

#### Przykład 1.

Po dwóch równoległych poziomych szynach, oddalonych od siebie o  $l=1\,m$  i połączonych oporem  $R=100\,\Omega$ , ślizga się z prędkością  $V=10\,m/s$  metalowa poprzeczka. Oblicz natężenie prądu płynącego w układzie, jeżeli jest on umieszczony w prostopadłym polu magnetycznym o indukcji  $B = 10^{-3} T$ .



$$\Phi_B = B \cdot S \cdot \cos \alpha$$
$$\alpha = 0^{\circ}$$

$$\alpha = 0^{\circ}$$


$$\Phi_B = B \cdot l \cdot x$$

$$\varepsilon = \frac{d\Phi_B}{dt} = \frac{d}{dt}(B \cdot l \cdot x) = B \cdot l \cdot \frac{dx}{dt} = B \cdot l \cdot V$$

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{B \cdot l \cdot V}{R} = \frac{10^{-3} \cdot 1 \cdot 10}{100} = 10^{-4} A$$

#### **TRANSFORMATOR**

<u>Transformator</u> – dwie cewki nawinięte na tym samym rdzeniu (często jedna na drugiej), z których jedna jest zasilana prądem przemiennym. Zmienny prąd wytwarza w cewce zmienne pole magnetyczne, które wywołuje SEM indukcji w drugiej cewce.



Jeśli cewki są nawinięte jedna na drugiej, to obejmują te same linie pola B i zmiana strumienia magnetycznego jest w nich jednakowa!

$$U_1 = -N_1 \cdot \frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$U_2 = -N_2 \cdot \frac{d\Phi_B}{dt}$$

Gdzie:

 $N_1$ ,  $N_2$  — liczba zwojów w cewce pierwotnej i wtórnej.

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

Dobierając odpowiednio ilość zwojów w cewkach możemy zamieniać małe napięcia na duże i odwrotnie!

Łatwość zmiany napięć jest jednym z powodów, że powszechnie stosujemy prąd przemienny!

# INDUKCYJNOŚĆ WŁASNA

Prąd płynący w pojedynczym obwodzie wytwarza własny strumień magnetyczny przenikający przez ten obwód, więc zjawisko indukcji może wystąpić również w przypadku pojedynczego obwodu!

**Zjawisko indukcyjności własnej** – zmienne natężenie prądu przepływającego przez obwód powoduje zmiany wytworzonego przez ten prąd strumienia pola magnetycznego, czyli powoduje powstanie SEM (siła elektromotoryczna samoindukcji).

Dla obwodu o N zwojach:

$$\varepsilon = -N \cdot \frac{d\Phi_B}{dt}$$

Całkowitym strumień zawarty w obwodzie jest proporcjonalny do natężenie prądu płynącego przez obwód!

$$N \cdot \Phi_R = L \cdot I$$

$$N \cdot \Phi_B = L \cdot I$$

Gdzie:

L- stała proporcjonalności, współczynnik indukcji własnej, współczynnik samoindukcji [H].

$$L = N \cdot \frac{\Phi_B}{I}$$

Jednostką indukcyjności jest henr [H]!

$$N \cdot \frac{d\Phi_B}{dt} = L \cdot \frac{dI}{dt}$$

$$\varepsilon = -L \cdot \frac{dI}{dt}$$

#### Przykład 2.

Znajdź zależność na współczynnik indukcyjności własnej cewki o N zwojach, długości l i przekroju poprzecznym S, jeśli przez cewkę płynie prąd o natężeniu I.

$$B = \mu_0 \cdot \frac{N}{l} \cdot I$$

$$\Phi_B = \mu_0 \cdot \frac{N}{l} \cdot I \cdot S$$

$$L = N \cdot \frac{\Phi_B}{l}$$

$$L = N \cdot \frac{\mu_0 \cdot \frac{N}{l} \cdot I \cdot S}{l} = \frac{\mu_0 \cdot N^2 \cdot S}{l}$$

#### **ENERGIA POLA MAGNETYCZNEGO**

Prąd w obwodzie narasta od 0 do wartości maksymalnej  $I_0$ . Towarzyszy temu powstanie na końcach cewki różnicy potencjałów  $\Delta V!$ 

$$\Delta V = -\varepsilon = L \cdot \frac{dI}{dt}$$

Praca jaką należy wykonać nad ładunkiem dq, aby pokonał różnice potencjałów  $\Delta V$ :

$$dW = dq \cdot \Delta V = dq \cdot L \cdot \frac{dI}{dt} = L \cdot dI \cdot \frac{dq}{dt} = L \cdot dI \cdot I$$

$$W = \int_{0}^{I_0} L \cdot I \cdot dI = \frac{1}{2} L \cdot {I_0}^2$$

Energię pobraną ze źródła SEM ładunek przekazuje cewce, której energia wzrasta o  $\frac{1}{2}L\cdot {I_0}^2!$ 

# **GESTOSĆ ENERGII POLA MAGNETYCZNEGO**

$$w_{B} = \frac{W_{B}}{S \cdot l} = \frac{\frac{1}{2}L \cdot I^{2}}{S \cdot l}$$

$$L = N \cdot \frac{\Phi_{B}}{I} = \frac{N \cdot B \cdot S}{I}$$

$$w_{B} = \frac{W_{B}}{S \cdot l} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{N \cdot B \cdot S}{I} \cdot I^{2}}{S \cdot l} = \frac{\frac{1}{2} \cdot N \cdot B \cdot I}{l}$$

$$w_{B} = \frac{\frac{1}{2} \cdot B \cdot \mu_{0} \cdot N \cdot I}{\mu_{0} \cdot l}$$

$$B = \mu_{0} \cdot \frac{N}{l} \cdot I$$

$$w_B = \frac{\frac{1}{2} \cdot \mu_0 \cdot B \cdot N \cdot I}{\mu_0 \cdot l} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \mu_0 \cdot B \cdot N \cdot I}{\mu_0 \cdot l} = \frac{\frac{1}{2} \cdot B^2}{\mu_0}$$

Jeżeli w przestrzeni istnieje pole magnetyczne o indukcji B, to w jednostce objętości tej przestrzeni jest zmagazynowana energia:

$$w_B = \frac{\frac{1}{2} \cdot B^2}{\mu_0}$$


# <u>OBWÓD LC</u>

Obwód LC – obwód złożony z cewki o indukcyjności L i kondensatora o pojemności C (opór elektryczny R=0).

#### Warunki początkowe:

- Ładunek kondensatora  $Q=Q_0$  dla t=0
- I = 0 dla t = 0

Cała energia układu zgromadzona jest w kondensatorze



$$W_C(t=0) = \frac{{Q_0}^2}{2C}$$

$$W_L(t=0) = \frac{LI^2}{2} = 0$$

Rozładowywanie kondensatora powoduje spadek ładunku na nim i przepływ prądu w obwodzie!

$$I = \frac{dq}{dt}$$

Spadek ładunku na kondensatorze powoduje zmniejszenie ilości zmagazynowanej w nim energii, która zaczyna gromadzić się w cewce (energia pola magnetycznego)!

Dla Q=0 prąd cewki osiąga wartość maksymalną  $I=I_{max}$ , a energia układu:


$$W_C = 0$$

$$W_L = \frac{L \cdot I_{max}^2}{2}$$

Mimo, że kondensator się rozładował prąd w obwodzie dalej płynie!

W cewce powstaje SEM samoindukcji:

$$\varepsilon = -L \cdot \frac{dI}{dt}$$



- 1. W chwili początkowej ładunek na kondensatorze jest maksymalny i prąd przez obwód nie płynie.
- Rozładowywanie kondensatora powoduje przepływ prądu w obwodzie i powstanie SEM samoindukcji.
- 3. SEM samoindukcji podtrzymuje słabnący prąd i powoduje ponowne ładowanie się kondensatora.
- 4. Energia przekazywana jest z pola magnetycznego (cewki) do pola elektrycznego (kondensatora).
- 5. Kiedy ładunek na kondensatorze osiąga ponownie wartość  $Q=Q_0$ , to prąd znika (I=0) i cała energia zgromadzona jest w kondensatorze!
- 6. Naładowany przeciwnie kondensator rozładowuje się i proces się powtarza (prąd płynie w przeciwnym kierunku).

W obwodzie LC zmienia się wartość i znak ładunku na kondensatorze oraz prąd!

W obwodzie mamy do czynienia z oscylacjami (drganiami) ładunku i prądu!

#### **Z prawa Kirchhoffa:**

$$U_L + U_C = 0$$

$$L \cdot \frac{dI}{dt} + \frac{q}{C} = 0$$

$$L \cdot \frac{d^2q}{dt^2} + \frac{q}{C} = 0$$

$$\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{q}{LC} = 0$$

Równanie analogiczne do równania oscylatora prostego

#### Równanie oscylatora harmonicznego prostego i jego rozwiązanie:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m} \cdot x = 0$$

$$x = A \cdot cos\omega_0 t$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

#### Równanie obwodu *LC*:

$$\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{q}{LC} = 0$$

$$q = q_0 \cdot cos\omega_0 t$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

#### Prąd w obwodzie *LC*:

$$I = \frac{dq}{dt}$$

$$I = (q_0 \cdot cos\omega_0 t)' = q_0 \cdot (-sin\omega_0 t) \cdot \omega_0$$

$$I = -q_0 \cdot \omega_0 \cdot \sin \omega_0 t$$

#### Napięcie na kondensatorze:

$$U_C = \frac{q}{C} = \frac{q_0}{C} \cdot \cos \omega_0 t$$

#### Napięcie na cewce:

$$U_L = -L \cdot \frac{dI}{dt} = -L \cdot (-q_0 \cdot \omega_0 \cdot \sin \omega_0 t)'$$

$$U_L = L \cdot q_0 \cdot \omega_0^2 \cdot cos\omega_0 t$$

W obwodzie LC obserwujemy oscylacje pola elektrycznego w kondensatorze i pola magnetycznego w cewce, czyli drgania elektromagnetyczne!


# **OBWÓD SZEREGOWY RLC**

Opór w obwodzie powoduje straty energii (wydziela się ciepło)!

Energia zawarta w obwodzie maleje czego efektem są drgania tłumione!

$$U_L + U_R + U_C = 0$$

**Układ szeregowy RLC** 



$$L \cdot \frac{d^2q}{dt^2} + R \cdot I + \frac{q}{C} = 0$$

$$L \cdot \frac{d^2q}{dt^2} + R \cdot \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0$$

$$\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{R}{L} \cdot \frac{dq}{dt} + \frac{q}{LC} = 0$$


$$\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{R}{L} \cdot \frac{dq}{dt} + \omega_0^2 \cdot q = 0$$

$$\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{R}{L} \cdot \frac{dq}{dt} + \omega_0^2 \cdot q = 0$$

$$\frac{d^2q}{dt^2} + 2\beta \cdot \frac{dq}{dt} + \omega_0^2 \cdot q = 0$$

#### Gdzie:

 $\beta$  – współczynnik tłumienia,  $\beta = \frac{R}{2L}$ .



Drgania w obwodzie RLC można podtrzymać podłączając do obwodu zewnętrzne źródło SEM sinusoidalnie zmiennej!

$$U_L + U_R + U_C = \varepsilon_0 \cdot \sin\omega t$$


$$L \cdot \frac{d^2q}{dt^2} + R \cdot I + \frac{q}{C} = \varepsilon_0 \cdot \sin\omega t$$

$$\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{R}{L} \cdot \frac{dq}{dt} + \frac{q}{LC} = \frac{\varepsilon_0}{L} \cdot \sin\omega t$$

Drgania ładunku, prądu i napięcia w obwodzie odbywają się z częstością zasilania (zewnętrznego źródła SEM)!

Tą częstość ω nazywamy częstością wymuszającą!


# ANALOGIE UKŁADÓW ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH



#### **REZONANS ELEKTRYCZNY**

- 1. Drgania wymuszone odbywają się z częstością  $\omega$  siły zewnętrznej.
- 2. Amplituda i faza drgań wymuszonych zależą od relacji między częstością  $\omega$  i  $\omega_0$  (częstość własna układu).
- 3. Amplituda tych drgań osiąga maksimum dla pewnej charakterystycznej wartości częstości ω.

<u>Rezonans</u> – gwałtowny wzrost amplitudy wywołany okresowo zmienną siłą wymuszającą. Może zajść nawet przy niewielkiej wartości siły wymuszającej.



Dla małego oporu R (słabe tłumienie) rezonans zachodzi dla:

$$\omega \approx \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

#### **MOC PRADU ZMIENNEGO**

#### Dla układu RLC:

$$U(t) = U_0 \cdot \sin(\omega t - \varphi)$$
  
$$I(t) = I_0 \cdot \sin\omega t$$

$$P(t) = U(t) \cdot I(t) = U_0 \cdot I_0 \cdot \sin\omega t \cdot \sin(\omega t - \varphi)$$

#### Sinus różnicy kątów:

$$sin(\alpha - \beta) = sin\alpha \cdot cos\beta - cos\alpha \cdot sin\beta$$

$$P(t) = U_0 \cdot I_0 \cdot \sin\omega t \cdot (\sin\omega t \cdot \cos\varphi - \cos\omega t \cdot \sin\varphi)$$

$$P(t) = U_0 \cdot I_0 \cdot (\sin^2 \omega t \cdot \cos \varphi - \sin \omega t \cdot \cos \omega t \cdot \sin \varphi)$$

$$P(t) = U_0 \cdot I_0 \cdot \left( sin^2 \omega t \cdot cos \varphi - \frac{1}{2} sin2 \omega t \cdot sin \varphi \right)$$

$$P(t) = U_0 \cdot I_0 \cdot \left( sin^2 \omega t \cdot cos \varphi - \frac{1}{2} sin2 \omega t \cdot sin \varphi \right)$$

#### **Moc średnia:**

$$(\sin^2 \omega t)_{\dot{s}r} = \frac{1}{2}$$
$$(\sin 2\omega t)_{\dot{s}r} = 0$$

$$P_{\pm r} = \frac{1}{2}U_0 \cdot I_0 \cdot \cos\varphi$$

Średnia moc prądu zmiennego zależy od przesunięcia fazowego  $\varphi$  pomiędzy napięciem i prądem!

Można pokazać, że średnia moc prądu zmiennego wynosi:

$$P_{\pm r} = \frac{{I_0}^2 \cdot R}{2}$$

# Średnia moc prądu stałego wynosi:

$$P_{\pm r}(I=const)=I^2 \cdot R$$

# WARTOŚĆ SKUTECZNA NATĘŻENIA PRĄDU

Wartość skuteczna natężenia prądu zmiennego – natężenie prądu stałego, który, przepływając przez opornik idealny o nie zmieniającej się rezystancji, wydzieliłby na nim, w czasie jednego okresu T, lub jego wielokrotności, taką samą ilość energii cieplnej, jaką, w tym samym czasie, wydziela dany prąd okresowy.

$$P_{\pm r} = P_{\pm r}(I = const)$$

$$\frac{{I_0}^2 \cdot R}{2} = I^2 \cdot R$$

$$I = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$$

Moc wydzielana przy przepływie prądu zmiennego o amplitudzie  $I_0$  odpowiada mocy prądu stałego o natężeniu  $I=\frac{I_0}{\sqrt{2}}!$ 

Wartość skuteczna natężenia prądu zmiennego:

$$I_{sk} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$$