OpenWay Group Administrator Manual

Управление сетью POS-терминалов

OpenWay Group R/N:03.50.30-21.02.2020

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	1
ГЛАВА 1. ПЕРЕЧНИ POS-КОНТРОЛЛЕРА Настраиваемые перечни POS-контроллера Перечень типов POS-терминалов (POS Types) Фиксированные перечни Перечень протоколов POS-терминалов (POS Protocols) Перечень операций POS-терминалов (POS Operations) Перечень компонентов POS-терминалов (POS Hardware Types) Перечень сообщений POS-терминалов (POS Message Types)	3 3 3 11 11 12 14 14
ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ POS-TEPMИНАЛА И ЕГО КОНФИГУРИРОВАНИЕ Настройка контракта POS-терминала Настройка допустимых операций POS-терминала Специфицирование ключей шифрования Включение режима MAC-подписи Режим обязательного ввода PIN-кода Подключение POS-терминала Загрузка программного обеспечения в POS-терминал Настройка программного обеспечения для работы с ключами шифрования	17 17 17 19 21 21 23 24 24
ГЛАВА 3. КОНФИГУРИРОВАНИЕ И РАБОТА POS-КОНТРОЛЛЕРА Типы запросов и их обработка Типы запросов Проверка запроса Описание POS-канала Конфигурирование транспортных соединений HOST-POS	25 25 25 28 29 29
ГЛАВА 4. МОНИТОРИНГ СЕТИ POS-ТЕРМИНАЛОВ Состояние POS-терминала Статус POS-терминала Операции с POS-терминалом Работа с циклами POS-терминала Текущий цикл POS-терминала История циклов POS-терминала Закрытие цикла Формирование возмещения	30 30 31 31 32 34 35 39 40
ГЛАВА 5. РАБОТА С КЛЮЧАМИ ШИФРОВАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ OPENWAY Генерация ключей Занесение мастер-ключа в PIN-клавиатуру Занесение ТРК в базу данных по терминалам Занесение ТРК и контрольных величин в терминалы Занесение ТАК в базу данных по терминалам Занесение ТАК и контрольных величин в терминалы	4 ΠΟ 42 42 42 42 42 42 43
ГЛАВА 6. СЦЕНАРИИ ПРОХОЖДЕНИЯ ЗАПРОСОВ Авторизация с отложенным подтверждением Покупка/выдача наличных Запрос баланса	44 45 47
ГЛАВА 7. РЕЖИМЫ ПОДСЧЕТА ИТОГОВ	48

Введение

Платежный терминал (Point of Sale, POS) представляет собой аппаратнопрограммное устройство, предназначенное для совершения операций с использованием банковских карт.

POS-контроллер является компонентом (каналом) программного обеспечения NetServer системы $WAY4^{TM}$.

Назначение POS-контроллера состоит в обеспечении взаимодействия сети POS-терминалов с процессинговым центром. Данное взаимодействие включает прием и обработку сообщений от POS-терминалов, поиск и регистрацию необходимой информации в базе данных (БД) системы WAY4, передачу POS-терминалам ответных сообщений по результатам выполнения операций и пр.

Настоящий документ предназначен для системных администраторов системы WAY4 (сотрудников банков и процессинговых центров), обеспечивающих работу по настройке сети POS-терминалов.

При работе с данным документом рекомендуется пользоваться следующими источниками из комплекта документации OpenWay:

- "Модуль эквайринга. Руководство пользователя";
- "Генерация и хранение ключей терминалов";
- "NetServer системы WAY4TM";
- "Настройка атрибутов терминальных устройств";
- "Загрузка и выгрузка заявлений модуля Advanced Applications R2 (формат XML)";
- "Настройка динамической смены ключей на POS терминалах в системе WAY4TM" (предоставляется по отдельному соглашению с OpenWay);
- "POS Management Server. Руководство Администратора";
- "Работа с Планировщиком";
- "Постоянные платежные поручения".

В документе используются следующие обозначения:

- названия полей экранных форм выделяются курсивом;
- названия кнопок экранных форм приводятся в квадратных скобках, например [Approve];
- последовательность выбора пункта в меню пользователя отображается с помощью стрелок следующим образом: "Issuing → Contracts Input & Update";
- последовательность выбора пункта в системном меню отображается с помощью стрелок следующим образом: "Database => Change password";

- комбинации клавиш, используемые при работе с DB Manager, приводятся в угловых скобках, например <Ctrl>+<F3>;
- предостережения в связи с возможностью совершения неправильных действий отмечены знаком (1);
- сообщения, помеченные знаком (i), содержат информацию о важных особенностях, дополнительных возможностях или оптимальном использовании некоторых функций системы.

Глава 1. Перечни POS-контроллера

Важным источником информации, используемым при функционировании системы WAY4, являются так называемые перечни (Dictionaries). Перечни представляют собой таблицы, хранящиеся в базе данных (БД) и содержащие однотипную информацию, например, перечень типов POSтерминалов, перечень сообщений POS-терминалов и т.д.

В системе используются два типа перечней:

- настраиваемые перечни, содержимое которых может изменяться пользователем;
- фиксированные перечни, содержимое которых может изменяться только поставщиком системы; в некоторых случаях изменение данных перечней может осуществляться ответственными специалистами банков или процессинговых центров, под контролем представителей поставщика системы WAY4.

Настраиваемые перечни POS-контроллера

Перечень типов POS-терминалов (POS Types)

Все типы POS-терминалов, с которыми взаимодействует система WAY4, должны быть зарегистрированы в специальном перечне типов POS-терминалов.

Задание типа POS-терминала осуществляется путем выбора из списка при конфигурировании устройств (см. раздел "Информация об устройствах" документа "Модуль эквайринга Руководство пользователя").

Доступ к перечню типов POS-терминалов осуществляется путем выбора в меню пользователя пункта "Full \rightarrow Configuration Setup \rightarrow Merchant Device Setup \rightarrow POS Types".

По этой команде на экране будет представлена форма "POS Types" (см. Рис. 1).




Рис. 1. Таблица типов POS-терминалов, зарегистрированных в системе

Данная таблица содержит следующие поля:

- *Code* код типа терминала, используемый при загрузке заявлений модуля эквайринга при помощи модуля Advanced Applications R2 (см. документ "Загрузка и выгрузка заявлений модуля Advanced Applications R2 (формат XML)");
- *Name* наименование типа POS-терминала в системе.
- Brand условное наименование производителя POS-терминала: "Bull",
 "Datacard", "Hypercom", "Intel", "Nurit", "Olivetti", "SCS", "VeriFone" и
 т.д.
- *Model* модель POS-терминала.
- *Protocol* наименование протокола (см. "Перечень протоколов POSтерминалов (POS Protocols)").
- Capture Period (days) период времени (в календарных днях), в течение которого после даты выполнения предварительной авторизации ("Pre-Auth") ожидается ее подтверждение ("Authorization Confirmation") или отмена ("Pre-Auth Reversal"). По истечении данного периода обработка связанных с "Pre-Auth" подтверждающих или отменяющих операций будет завершаться с ошибкой "Capture period expired". Значение "0" период не ограничен.
- All Ops значение "Yes", установленное в данном поле, позволяет включать для POS-терминала данного типа все операции, совместимые по протоколу с данным типом терминалов (с учетом настроек, заданных в форме "Operations for <наименование POS-терминала>", см. раздел "Настройка допустимых операций POS-терминала"). Значение "No" в данном поле устанавливать не рекомендуется.

При установке в поле *All Ops* значения "No" для терминала будет использоваться индивидуально настраиваемый список операций. Данная возможность является устаревшей и поддерживается в целях обеспечения совместимости с предыдущими версиями.

- **ОТИТИТЕЛЬНИЕ ОТ ВЕЗОВНИЕ ТОВ В 1988 ТЕРМИНАЛА В 1988 ТЕРМИНА В 1988 ТЕРМИНА В 1988 ТЕРМИНА В 1988 ТЕРМИНАЛА В 1988 ТЕРМИНА В 1988**
- Hotel Operation Mode режим гостиничных операций (класс операций, связанных с отложенной оплатой услуг, когда окончательная сумма формируется по результатам их потребления, например: аренда транспортного средства, бронирование гостиницы и т. п. с возможностью продления срока пользования услугой):
 - "Single Auth Single Compl" режим, в котором производится выполнение предварительной авторизации ("Pre-Auth"), вслед за которой производится операция "Authorization Confirmation", соответствующая авторизации (сумма финансовой операции может отличаться от суммы предавторизации, как в большую, так и в меньшую сторону).

- "Multiple Auth Single Compl" режим, в котором последовательно выполняются несколько предавторизационных операций (например, при продлении постояльцем срока пребывания в гостинице), после чего производится финальная операция "Authorization Confirmation", вызывающая формирование финансового документа (сумма финансового документа может отличаться от суммы ранее созданных предавторизационных документов как в меньшую, так и в большую сторону).
- "Multiple Auth Multiple Compl" режим, в котором последовательно выполняются несколько предавторизационных операций "Pre-Auth" и несколько операций "Authorization Confirmation". Порядок обработки операций определяется последовательностью действий клиента и персонала гостиницы. Например, гостиница может выполнять промежуточные операции "Authorization Confirmation", списывая средства со счета клиента за какие-либо дополнительные услуги через определённое количество дней после первой или последующих авторизаций. Сумма формируемых финансовых документов может отличаться от суммы, заблокированной на карте по авторизациям, принадлежащим к данной цепочке.

Поддержка обработки операций в режиме "Multiple Auth – Multiple Compl" является опциональной функциональной возможностью и предоставляется по отдельному соглашению с поставщиком системы WAY4.

Система WAY4 поддерживает возможность нескольких цепочек гостиничных операций, выполняемых по одной карте, даже если расчетные операции ("Authorization Confirmation") в порядке, не соответствующем предварительных авторизаций. Например, клиент, используя одну карту, в пределах некоторого временного интервала бронирует несколько номеров гостиницы, пользуется связанными с ними услугами и рассчитывается по ним в разные моменты времени. В этом случае связывание в цепочку авторизационных и расчетных номеру бронирования операций осуществляется по (Booking number), передачу которого должен обеспечивать POSтерминал гостиницы.

Для соответствующего типа терминала могут быть установлены ограничения на допустимую разницу между суммами предварительной авторизации и завершающей финансовой операции. В случае несоответствия суммы финансовой операции указанным условиям, такая операция будет отклонена. Ограничения задаются в форме "Conditions for <наименование POS-терминала>" (вызывается кнопкой [Conditions]).

Отсутствие ограничения предполагает, что сумма финансовой операции должна точно соответствовать сумме операции (операций) предавторизации. Такое условие имеет смысл для сценариев "Single Auth – Single Compl" или "Multiple Auth – Single Compl". Для режима "Multiple Auth – Multiple Compl" требуется обязательное указание

ограничения на допустимую разницу в суммах операций. В противном случае корректная работа для данного режима гарантирована не будет.

№ Режим "Multiple Auth — Multiple Compl" не предназначен для обработки операций электронной комерции, когда клиент, выполняя покупки через интерфейс агрегатора различных торговых предприятий, осуществляет разовую оплату (одна предварительная авторизация), а отгрузка купленных товаров производится раздельно (несколько расчетных операций). Поддержка таких операций ("Single Auth — Multiple Compl") является опицональной функциональной возможностью и предоставляется по отдельному соглашению с поставщиком системы WAY4. Корректная работа системы при использовании "Multiple Auth — Multiple Compl" для поддержки сервиса раздельной отгрузки заказа ("Partial Shipment") не гарантируется.

- *Incr Adj* значение "Yes", установленное в данном поле, разрешает создание исправляющего (Adjustment) документа, изменяющего сумму транзакции в сторону увеличения (для протокола "Hypercom").
- *Batch Upl* значение "Yes", установленное в данном поле, включает режим сопровождения финансовых циклов для данного типа POS-терминала на стороне WAY4 (формирование счетчиков операций, проведение сверки и выгрузки итогов (Batch Upload)).
- Reconciliation режим сверки финансовой информации (подробнее см. раздел "Операция сверки итогов (Reconciliation)"). Параметр регламентирует обработку возможных расхождений между данными, сформированными в онлайн, и данными, полученными при выгрузке через POS Management Server (операция Batch Upload):
 - "Automatic" формируются корректирующие документы для автоматической обработки (*Posting Status* = "Waiting"). Документы формируются исходя из условия, что корректной считается информация об операциях, полученная при выгрузке.
 - "Manual All" (значение по умолчанию) формируются корректирующие документы, подлежащие ручной обработке (*Posting Status* = "Under Workflow").
 - "Manual Reversal" формируются корректирующие документы, из них ручной обработке подлежат только отменяющие документы.

Более подробная информация о принципах формирования документов в случае возможных расхождений приведена в Табл. 1.

Расхождение	Тип	Reconcilation		
опер	операции	Automatic	Manual Reversal	Manual All
Операция присутствует в выгрузке (по данным Batch Upload), но отсутствует по данным online	Bce	Создается документ со статусом "Waiting"	Создается документ в статусе "Waiting"	Создается документ в статусе "Under Workflow"
Операция отсутствует в выгрузке (по данным Batch Upload), но присутствует по данным online	Прямая операция	Создается отменяющий документ со статусом "Waiting"	Создается отменяющий документ в статусе "Under Workflow"	Создается отменяющий документ в статусе "Under Workflow"
	Отмена	Статус отменяющего документа изменяется на "Rejected"	Статус отменяющего документа изменяется на "Under Workflow"	Статус отменяющего документа изменяется на "Under Workflow"

Табл. 1. Принципы формирования документов при выполнении сверки

1 Если онлайн-операция, зарегистрированная в БД, отсутствует в выгрузке и установлен режим "Automatic", то отменяющий документ создается только для документа в статусе "Posted". Если документ находился в статусе "Waiting", то отменяющий документ не создается, а в зависимости от значения глобального параметра SOFT_BATCH_UPLOAD:

- "N" (значение по умолчанию) документ переходит в статус "Rejected";
- "Y" документ переходит в статус "Suspended".
- *Totals Calculation Scheme* режим подсчета итогов. Возможные значения: "0" или "1" (режим №1), "2" (режим №2) (см. "Режимы подсчета итогов"). Значение по умолчанию "0". Рекомендованное значение "2".
 - **1** Необходимо учитывать, что программное обеспечение POSтерминалов должно поддерживать выбранную схему.
- Batch Upl Max Days максимально допустимое количество дней относительно даты открытия цикла, в течение которых должна быть выполнена операция выгрузки итогов по данному циклу. Если выгрузка в течение заданного периода не была выполнена, то POS-терминалу будет отказано в дальнейшем выполнение онлайн-операций (пока не будет выполнена процедура Batch Upload). Значение "0" период не ограничен.
- Strong Counters режим сверки счетчиков POS-терминала:
 - "No" сравниваются общие финансовые суммы внутренних счетчиков POS-терминала с суммами счетчиков в БД.

- "Yes"— сравниваются общие финансовые суммы внутренних счетчиков POS-терминала с суммами соответствующих счетчиков в БД; также сравнивается количество операций, учтенных соответствующими счетчиками.
- *Mac Type* режим подсчета MAC (Message Authentication Code):
 - "Binary" двоичный.
 - "Hexadecimal" шестнадцатиричный.
- *Key Hierarchy* иерархия ключей, см. документ "Настройка динамической смены ключей на POS терминалах в системе WAY4" (опциональная функциональная возможность, предоставляемая по отдельному соглашению с OpenWay).
- *Key Idt Scheme* схема идентификации ключей, см. документ "Настройка динамической смены ключей на POS терминалах в системе WAY4"(опциональная функциональная возможность, предоставляемая по отдельному соглашению с OpenWay).
- *Transaction Attributes* дополнительные параметры транзакции.
- Special Configuration список тегов, влияющих на обработку данных, полученных от POS-терминала (в качестве разделителя используется символ ";"). Список некоторых тегов приведен в документе "Настройка атрибутов терминальных устройств".
 - Значения тегов, указанных в данном поле, могут быть переопределены в зависимости от условий выполнения транзакций (Transaction Conditions) в форме "Overrides for <тип устройства>", вызываемой посредством кнопки [Overrides] (см. описание, сопровождающее Рис. 5).
- AutoRepeat/Reversal Time период времени (в минутах), в течение которого запрос с терминала на выполнение операции интерпретируется как сообщение о повторе предыдущего запроса (AutoRepeat) или о технической отмене операции (AutoReversal) или автоуведомление (AutoAdvice), при условии, что:
 - сообщение содержит установленный признак соответствующей автоматической операции (AutoRepeat/AutoReversal/AutoAdvice);
 - STAN операции совпадает с соответствующим номером выполненной ранее операции;
 - сумма операции совпадает с суммой выполненной ранее операции.

Если значение параметра установлено в "0":

- для типов терминалов с возможностью выгрузки итогов ($Batch\ Upl =$ "Yes") период не ограничен;
- для типов терминалов с $Batch\ Upl = "No" 1440\ мин.\ (сутки).$
- *Repeat Time* (*min*) поле не используется, приведено для совместимости с предыдущими версиями.

При работе с данной формой пользователь имеет возможность добавлять записи в таблицу, используя кнопку [Ins], а также удалять записи, используя кнопку [Del].

При попытке удалить из таблицы "POS Types" запись, соответствующую типу POS-терминала, для которого в системе зарегистрирован контракт устройства (см. раздел "Информация о контрактах устройств" документа "Модуль эквайринга. Руководство пользователя"), на экране будет представлено соответствующее предупреждение (см. Рис. 2).




Рис. 2. Предупреждение о попытке удалить запись, на которую ссылаются контракты устройств

Для подтверждения удаления нажмите на кнопку [Yes], для отмены операции удаления – на кнопку [No].

Кнопка [Conditions] предназначена для вызова на экран формы "Conditions for <наименование POS-терминала>", содержащей список условий для задания допустимой разницы между суммами операций "Authorization Confirmation" и "Pre-Auth".




Рис. 3. Список условий выполнения операций

Данная таблица содержит следующие поля:

- *Card Type* тип карточного контракта ("Full → Configuration Setup → Contract Types → Card Contract Types").
- *Trans Condition* условия выполнения транзакции; список всех условий, зарегистрированных в системе, содержится в системном перечне "Transaction Conditions".
- *Max Data Capture Amnt (%)* максимальное отклонение (в процентах) значения суммы операции "Authorization Confirmation" от операции "Pre-Auth".
- *Min Data Capture Amnt* (%) минимальное отклонение (в процентах) значения суммы операции "Authorization Confirmation" от операции "Pre-Auth".

При работе с данной формой пользователь имеет возможность добавлять записи в таблицу, используя кнопку [Ins], а также удалять записи, используя кнопку [Del].

Кнопка [Dflt Oper] предназначена для вызова на экран формы "Dflt Oper for <наименование POS-терминала>" (см. Рис. 4), содержащей список операций, которые будут применены к терминалу по умолчанию.

Данная настройка актуальна, в случае, если в поле *All Ops* формы "POS Types" (см. Рис. 1) установлено значение, отличное от "Yes" (см. "Настройка допустимых операций POS-терминала").



Рис. 4. Список операций по умолчанию

Данная таблица содержит следующие поля:

- *Operation Type* тип операции. Список всех операций POS-терминалов содержится в системном перечне "POS Operations".
- *Default Status* статус операции. Поле может принимать значения "Active", "Inactive" и "Closed".

При работе с данной формой пользователь имеет возможность добавлять записи в таблицу, используя кнопку [Ins], а также удалять записи, используя кнопку [Del].

Кнопка [Overrides] предназначена для вызова на экран формы "Overrides for <тип устройства>" позволяющей переопределить значения тегов, заданных в поле *Special Configuration* для соответствующего типа терминала в зависимости от условий выполнения транзакции (см. Рис. 5).




Рис. 5. Переопределение параметров типа терминала

Форма содержит следующие поля:

• *Parameter Type* – раскрывающийся список для выбора типа параметра, зарегистрированного в системе;

Новые типы параметров могут быть зарегистрированы в форме "Device Configurator Item Type" (пункт меню пользователя "Full \rightarrow Configuration Setup \rightarrow Merchant Device Setup \rightarrow Device Configurator Item Type").



Рис. 6. Регистрация типа параметра конфигурации

Типы параметров для переопределения тегов в поле Special Configuration должны регистрироваться с кодом DEV_TYPE_OVERRIDE.

- Transaction Condition раскрывающийся список для выбора условия выполнения транзакции, зарегистрированного в системном перечне "Transaction Conditions";
- Parameter Value значение параметра указанного типа, которое будет использоваться при соответствующих условиях выполнения транзакции; в представленном на Puc. 5 примере при выполнении транзакций с чтением карты на устройствах соответствующего типа будет переопределяться значение тега DEV;
- *Description* произвольное описание.

Кнопки [Ins] и [Del] формы "Overrides for <тип устройства>" позволяют соответственно добавлять или удалять записи.

Фиксированные перечни

Перечень протоколов POS-терминалов (POS Protocols)

Протоколы POS-терминалов регламентируют формат сообщений и правила передачи информации между POS-терминалом и процессинговым центром.




Рис. 7. Типы протоколов для связи POS-терминалов с процессинговым центром

Таблица перечня протоколов (см. Рис. 7) содержит следующие поля:

- *Name* наименование протокола.
- *Code* код протокола, уникальный в рамках системы.

- *Is Adjusting Totals* определяет режим учета отменяющих ("Reversal") и корректирующих ("Adjustment") операций в счетчиках, формируемых в рамках цикла. Возможные значения:
 - "Yes" отменяющие и корректирующие операции учитываются в тех же счетчиках, что и их исходные операции, при этом уменьшая количество учтенных счетчиком операций и общую финансовую сумму.
 - "No" отмены (в том числе корректировки) учитываются в отдельных от соответствующих исходных операций счетчиках.

Следует иметь в виду, что изменение значений в полях данной формы пользователем недопустимо.

Ореп В Для терминалов, использующий протокол от компании Ореп В чеобходимо использовать протокол "Ореп В Native". В остальных случаях рекомендуется обратиться в Службу Поддержки компании Ореп В за дополнительной консультацией.

Перечень операций POS-терминалов (POS Operations)

Каждому контракту POS-терминала в системе ставится в соответствие совокупность операций, осуществляемых с помощью данного устройства, а также набор компонентов (hardware) (см. "Перечень компонентов POS-терминалов (POS Hardware Types)"), необходимых для выполнения этих операций.




Рис. 8. Список операций POS-терминалов

Таблица операций POS-терминалов (см. Рис. 8) содержит следующие поля:

- *Protocol* наименование протокола (см. "Перечень протоколов POSтерминалов (POS Protocols)").
- Transaction Class тип финансовой транзакции:
 - "Cash" выдача наличных.
 - "Retail" торговая операция.
 - "Unique" операция в казино и т. д.

- *Code* код операции.
- *Name* наименование операции.
- *Trans Type* тип транзакции.
- *Request Cat* категория запроса/уведомления документа, формируемого по сообщению об операции.
 - "Request" запрос на совершение операции.
 - "Advice" уведомление о совершении операции.
 - "Reversal" уведомление об отмене операции.
 - "Part Reversal" уведомление о частичной отмене операции.
 - "Adjustment" уведомление об изменении суммы операции.
 - "Post Advice" сообщение, передача которого возможна после выполнения операции.
- *Automatic Tag* данное поле заполняется для операций, выполняемых автоматически.
- *Category* категория финансовых/авторизационных сообщений.
- Service Class классификация транзакций; значение данного параметра определяет способ обработки документа в системе; отсутствие значения в данном поле означает по умолчанию значение параметра Service Class = "Transaction".
- *Is Online* поле определяет, осуществляется ли при выполнении операции запрос к эмитенту.
- *Date* способ определения даты транзакции:
 - "From Terminal" дата и время транзакции устанавливаются в соответствии с данными, полученными от POS-терминала;
 - "From Host" дата и время транзакции устанавливаются в соответствии со временем сервера, обработавшего полученный от терминала запрос.
- Is Checked поле с выбором из списка значений для указания на необходимость контроля сервисной карты (значение "Yes") при выполнении кредитовых операций; значение "No" или пустое указывает на то, что при выполнении данной операции контроль сервисной карты кассира не производится.
- *Trans Cond* поле с выбором из списка для указания условий выполнения транзакции (используется в целях сохранения совместимости с предыдущими версиями).
- Special Parameters специальные параметры операции.
- *Document Tags* дополнительные теги, помещаемые в документ, формируемый по результатам выполнения операции.

⚠ Следует иметь в виду, что изменение значений в полях формы "POS Operations" пользователем недопустимо.

Перечень компонентов POS-терминалов (POS Hardware Types)

Каждому контракту POS-терминала в системе ставится в соответствие набор компонентов (hardware), необходимых для выполнения POS-терминалом требуемых операций (см. "Перечень операций POS-терминалов (POS Operations)"). Список компонентов POS-терминалов содержит "виртуальные" компоненты.




Рис. 9. Перечень компонентов POS-терминалов

Таблица перечня компонентов POS-терминалов (см. Рис. 9) содержит следующие поля:

- Name наименование компонента.
- *Code* код компонента в системе.
- Protocol тип протокола, допускающего использование соответствующего компонента (данное поле не заполняется при использовании компонента, совместимого со всеми зарегистрированными типами протоколов).

Следует иметь в виду, что изменение значений в полях данной формы пользователем недопустимо.

Кнопка [Messages] предназначена для вывода на экран формы "Messages for <наименование компонента>", содержащей список сообщений, формируемых в системе при работе данного компонента (см. "Перечень сообщений POS-терминалов (POS Message Types)").

Перечень сообщений POS-терминалов (POS Message Types)

При работе POS-терминала в системе могут формироваться определенные сообщения, причем каждое сообщение соответствует конкретному компоненту POS-терминала.




Рис. 10. Таблица сообщений, формируемых при работе POS-терминалов

Таблица перечня сообщений POS-терминалов (см. Рис. 10) содержит следующие поля:

- *Protocol* наименование протокола (см. "Перечень протоколов POSтерминалов (POS Protocols)"), для которого может формироваться сообщение данного типа. Если поле пустое, сообщение может формироваться для любого протокола.
- Device Type тип POS-терминала, зарегистрированного в системе; данное поле используется для детализации сообщений по типам устройств, например, для POS-терминалов разных типов при выполнении одной и той же операции (при одинаковом значении в поле Code) могут формироваться сообщения с различными значениями в поле Error Level.
- *Hardware Type* наименование компонента POS-терминала (см "Перечень компонентов POS-терминалов (POS Hardware Types)"), при работе которого формируется данное сообщение.
- Name описание сообщения.
- *Code* код сообщения.
- *Error Level* уровень критичности ошибки, указываемый в сообщении, формируемом контроллером или системой при вызове соответствующих процедур.
- *Group Code* служебное поле.
- Security уровень доступа (число). Доступ к операции будет иметь пользователь, входящий в группу, для которой в качестве уровня доступа указано число, равное (или превышающее) число, указанное в данном поле.

Уровень доступа для групп пользователей задается в поле Security Level формы "Constants for <наименование группы>", вызываемой нажатием на кнопку [Constants] в форме "User Groups and Users - View" (Full → DB Administrator Utilities → Users & Grants → User Groups and Users – View).

• Usage Operation – служебное поле.

Следует иметь в виду, что изменение значений в полях данной формы пользователем недопустимо.

Кнопка [Description] предназначена для вызова на экран формы "Description for <описание сообщения>", содержащей дополнительную информацию к сообщению.

Глава 2. Описание POS-терминала и его конфигурирование

Настройка контракта POS-терминала

Описание параметров контракта POS-терминала приведено в разделе "Информация о контрактах устройств" документа "Модуль эквайринга. Руководство пользователя".

Настройка допустимых операций POS-терминала

Настройка допустимых операций POS-терминала производится с помощью формы "Operations for <наименование POS-терминала>" (см. Рис. 11).

Функция настройки допустимых операций РОЅ-терминала является устаревшей и поддерживается в целях обеспечения совместимости с предыдущими версиями.

Описок допустимых операций для POS-терминала рекомендуется ограничивать на уровне Пакетов Сервисов устройства (см. документ "Пакеты Сервисов системы WAY4^{тм}").

Данная форма может быть вызвана на экран двумя способами:

- после выбора в меню пользователя пункта "Acquiring → POS/Imprinter Controller → POS Management" в открывшейся форме "POS Management" следует выбрать требуемый POS-терминал и нажать на кнопку [Operations];
- после выбора в меню пользователя пункта "Acquiring → Acquiring Contracts → Acquiring Contracts" следует выбрать требуемый счетовой контракт, нажать в форме счетового контракта на кнопку [Devices], выбрать POS-терминал и нажать в форме контракта устройства на кнопку [POS]. Откроется форма "POS for <наименование POS-терминала>". В данной форме следует нажать на кнопку [Operations].

О Форма "POS Management" аналогична форме "POS for <наименование POS-терминала>", описание которой приведено в разделе "Платежные терминалы" документа "Модуль эквайринга Руководство пользователя".




Рис. 11. Список операций POS-терминала, разрешенных для выполнения

Для первоначального заполнения списка доступных операций необходимо в форме конфигурирования устройства ("POS Management" или "POS for <наименование POS-терминала>") нажать на кнопку [Setup] и выбрать пункт контекстного меню "Check and Fill". Список операций формируется с учетом следующих особенностей:

- если для соответствующего типа терминала в поле *All Ops* формы "POS Types" (см. "Перечень типов POS-терминалов (POS Types)") установлено значение "Yes", то список не заполняется (для POS-терминала будут доступны все операции, совместимые по протоколу с данным типом терминалов);
- если в поле *All Ops* установлено значение, отличное от "Yes" в список попадают операции из перечня "POS Operations" (см. "Перечень операций POS-терминалов (POS Operations)"), доступные для данного типа терминала; при этом все операции (за исключением случая описанного в следующем пункте) имеют статус не разрешенных ("Closed");
- если для соответствующего типа терминала определены операции, разрешенные по умолчанию (в форме "Dflt Oper for <наименование POS-терминала>"), то после загрузки списка такие операции будут иметь статус "Active".

Удаление операции из списка разрешенных операций осуществляется после выбора требуемой строки в таблице нажатием на кнопку [Del].

Запретить или разрешить выполнение операции можно также путем изменения ее статуса. Для этого следует нажать на кнопку [Ch Status]. Нажатие на данную кнопку изменяет статус разрешенной операции со значения "Active" на значение "Closed"и наоборот.

Поле Last Changed содержит дату и время последнего изменения статуса операции.

Кнопка [History] формы "Operations for <наименование POS-терминала>" (см. Рис. 11) предназначена для вызова на экран формы с информацией об истории изменения статусов операции.

Восстановить список разрешенных операций после удаления строк из таблицы можно в форме конфигурирования устройства ("POS Management" или "POS for <наименование POS-терминала>") при помощи нажатия на кнопку [Setup] и последующего выбора пункта контекстного меню "Check and Fill".

Специфицирование ключей шифрования

Ключи шифрования создаются сотрудником системы безопасности с помощью криптографического оборудования и представляют собой числа определенной разрядности.

Ключи шифрования хранятся в системе и в PIN-клавиатуре только в зашифрованном с помощью того или иного ключа шифрования виде. Для контроля правильности ключа шифрования используется так называемая контрольная величина ключа (Check Value). Данная величина определяется только значением ключа шифрования и не зависит от того, каким способом он зашифрован.

Для специфицирования ключей шифрования используется форма "Keys for <наименование POS-терминала>" (см. Рис. 12), вызываемая с помощью нажатия на кнопку [Keys] в форме конфигурирования устройства ("POS Management" или "POS for <наименование POS-терминала>").

О Форма "POS Management" аналогична форме "POS for <наименование POS-терминала>", описание которой приведено в разделе "Платежные терминалы" документа "Модуль эквайринга Руководство пользователя".




Рис. 12. Форма для специфицирования ключей шифрования POS-терминала

Данная форма содержит следующие поля:

- *Key Algorithm* выбор из списка для указания алгоритма шифрования, для которого данный ключ будет использоваться.
- *Key Type* тип ключа шифрования, указываемый с помощью выбора из списка, формируемого на основе системного перечня "PM Key Types".
- *Key Name* наименование ключа шифрования.
- *DES Key* поле для ввода значения ключа шифрования.
- *Key Check* контрольная величина ключа шифрования.
- *Used As MK* поле определяет, будет ли ключ использоваться в качестве мастер-ключа.

- *Storage MK* поле служит для указания мастер-ключа, используемого для шифрования данного ключа при передаче его на терминал.
- Serial Number идентификатор ключа, определяющий его порядковый номер среди ключей одного типа.
- *Is Active* поле, указывающее (при установке значения "Yes") на возможность использования ключа шифрования; отсутствие значения в данном поле соответствует значению "No".
- *Date From* поле для ввода начальной даты интервала времени, в течение которого данный ключ может быть использован.
- *Date To* поле для ввода конечной даты интервала времени, в течение которого данный ключ может быть использован;
- *Max Usage* поле для ввода числа, определяющего, сколько раз данный ключ шифрования может быть использован.
- *Max Wrong Attempts* число попыток неправильного использования ключа перед его блокировкой.
- Wrong Attempts Threshold значение, после превышения которого происходит сигнализация о неправильных попытках использования ключа.
- *Current Usage* поле, содержащее текущее значение счетчика использований данного ключа шифрования.
- Wrong Attempts счетчик попыток неправильного использования ключа.
- *Storage Form* форма хранения ключа в базе данных.
- *Key Code* значение типа ключа (*Key Type*), представленное в форме, указанной в поле *Storage Form*.
- *Parent Key* родительский ключ.
- *Add Data.* дополнительные данные.

Кнопка [Manage] формы "Keys for <наименование POS-терминала>" (см. Puc. 12) предназначена для вызова на экран формы "DES Management Mode", предназначенной для ручной генерации ключей (см. Puc. 13).



Рис. 13. Форма для ручной генерации ключей

Для подтверждения внесенных изменений необходимо нажать на кнопку [Proceed], для отмены – на кнопку [Cancel].

Кнопка [Key Options] формы "Keys for <наименование POS-терминала>" (см. Рис. 12) предназначена для вызова на экран формы "Key Options for Terminal PIN Key", предназначенной для хранения и ввода дополнительных параметров ключа (см. Рис. 14).



Рис. 14. Дополнительные параметры ключа

Данная форма содержит следующие поля:

- *Code* код параметра ключа.
- *Value* значение кода.

При работе с данной формой пользователь имеет возможность добавлять записи в таблицу, используя кнопку [Ins], а также удалять записи, используя кнопку [Del].

Включение режима МАС-подписи

Для включения режима использования кода аутентификации сообщений (Message Authentication Code, MAC) следует установить в поле *Mac Status* формы конфигурирования устройства ("POS Management" или "POS for <наименование POS-терминала>") значение "Mandatory". В случае установки в данном поле значения "None" указанный режим отключается.

Орма "POS Management" аналогична форме "POS for <наименование POS-терминала>", описание которой приведено в разделе "Платежные терминалы" документа "Модуль эквайринга Руководство пользователя".

Режим обязательного ввода PIN-кода

Для включения режима обязательного ввода PIN-кода при выполнении любой операции на POS-терминале следует установить в поле *PBT Status* формы конфигурирования устройства ("POS Management" или "POS for <наименование POS-терминала>") значение "Mandatory". В случае установки в данном поле значения "Optional" ввод PIN-кода потребуется только для операций, для которых ввод PIN-кода обязателен. При установке в данном поле значения "None" выполнение операций, для которых в условиях выполнения транзакции указан обязательный ввод PIN-кода, на данном POS-терминале будет запрещено.

О Форма "POS Management" аналогична форме "POS for <наименование POS-терминала>", описание которой приведено в разделе "Платежные терминалы" документа "Модуль эквайринга Руководство пользователя".

1 Значение данного поля может быть переопределено в зависимости от условий выполнения транзакции (*Transaction Condition*) посредством тега

DEV (Subfield YYYY, см. документ "Настройка атрибутов терминальных устройств"), указанного в качестве значения переопределяющего параметра для соответствующего типа устройства (см. "Перечень типов POS-терминалов (POS Types)"). Случай установки хотя бы одного из бит "Subfield YYYY":

- 4ый бит "Online PIN (default for simple PIN)";
- 5ый бит "(reserved) OffLine PIN clear";
- 6ой бит "(reserved) Offline PIN encrypted (default for offline PIN)"

интерпретируется как *PBT Status*="Optional". Если ни один из данных бит в переопределяющем параметре не установлен, то применяется значение "None". Значения тега DEV в данном случае имеет приоритет над значением поля *PBT Status*.

Подключение POS-терминала

Схема подключения POS-терминалов к системе WAY4 представлена на Puc. 15.




Рис. 15. Варианты подключения POS-терминалов к системе WAY4

В текущей версии системы WAY4 используются следующие типы подключения POS-терминалов:

- выделенная линия по протоколу X.25.
- коммутируемая линия (Dial-up) по протоколу X.28.
- выделенная телефонная линия.
- коммутируемая телефонная линия (Dial-up).
- подключение по протоколу TCP/IP.

Загрузка программного обеспечения в POS-терминал

Процедура загрузки программного обеспечения зависит от типа POS-терминала. Подробную информацию можно найти в руководстве системного администратора для соответствующего типа терминала.

Настройка программного обеспечения для работы с ключами шифрования

Для работы с транзакциями, требующими обязательного ввода PIN-кода (PIN-based Transaction, PBT), необходимо сгенерировать мастер-ключи и ключи шифрования PIN-блока (части сообщения, содержащей информацию о PIN-коде). Указанные ключи должны быть занесены в PIN-клавиатуры, POS-терминалы и БД системы WAY4. Кроме того, требуется сгенерировать зональные ключи шифрования PIN-блока и занести их в конфигурационный файл POS-контроллера (параметр CHANNEL_ZPK в конфигурации канала NetServer).

Ключи шифрования PIN-блока (TPK — Terminal Pin Key) должны содержаться в POS-терминалах и в соответствующих им записях БД системы WAY4. Ключи TPK могут находиться в оперативной памяти POS-терминала только в виде, зашифрованном под мастер-ключом, содержащемся в PIN-клавиатуре. Каждый POS-терминал должен иметь свой собственный ключ шифрования PIN-блока. Все PIN-клавиатуры должны иметь различные мастер-ключи. При этом важно соблюдать соответствие ключей TPK, содержащихся в POS-терминалах, ключам в БД.

Подробнее о работе с ключами шифрования см. "Работа с ключами шифрования при использовании ПО OpenWay".

Глава 3. Конфигурирование и работа POSконтроллера

POS-контроллер — это совокупность программного обеспечения, функционирующего на платформе NetServer, предназначенная для обеспечения взаимодействия сети POS-терминалов с процессинговым центром. POS-канал — процесс NetServer, обслуживающий онлайн-запросы POS-терминалов. Один POS—канал может обслуживать запросы многих POS-терминалов.

Типы запросов и их обработка

Типы запросов

Авторизационный запрос (Authorization)

Результатом выполнения данного запроса является получение кода авторизации (Authorization Code) и кода ответа (Response Code) от системы банка-эмитента данной карты и блокировка обозначенной суммы на счете держателя банковской карты. На терминале должен быть распечатан чек с результатами операции и соответствующими суммами. Держатель карты не должен подписывать чек, так как эта операция не является финансовой.

Торговая операция или операция выдачи наличных (Retail/Cash)

Данная операция является основной операцией POS-терминала. Результатом выполнения операции является получение кода авторизации (Authorization Code) и кода ответа (Response Code) от системы банка-эмитента и блокировка соответствующей суммы на счете держателя карты. На терминале должен быть распечатан чек с результатами и суммами операции. В случае если по условиям выполнения операции требуется подпись держателя карты (Signature Based, SBT), чек должен быть подписан держателем банковской карты, при этом чек является главным документом при возможном оспаривании результатов. Соответствующий процесс NetServer автоматически инициирует запрос банку-эмитенту о возмещении средств по результатам операции.

Подтверждение авторизационного запроса (Authorization Confirmation)

Данный запрос подтверждает выполненную ранее авторизацию. Соответствующий процесс NetServer формирует финансовый запрос на возмещение средств со стороны банка-эмитента. На терминале должен быть распечатан чек с результатами и суммами операции. Если по условиям выполнения операции требуется подпись держателя карты (Signature Based, SBT), чек должен быть подписан держателем банковской карты, при этом чек является главным документом при возможном оспаривании результатов.

Запрос баланса (Balance Inquiry)

Данная операция позволяет получать информацию о состоянии баланса счета держателя карты без порождения финансовых сообщений. Ввиду

конфиденциальности результаты должны отображаться только на экране PIN-клавиатуры, при этом держатель карты должен иметь возможность удалить информацию с экрана после просмотра.

Мини-выписка по счету (Ministatement)

Данная операция дает возможность получить информацию о последних транзакциях держателя банковской карты. Эта операция всегда требует ввода PIN-кода (PIN-Based). Держатель карты имеет возможность выбрать тип счета, по которому будет осуществлен контроль последних операций.

Кредитовая операция (Credit)

Данная операция дает возможность осуществить кредитование счета держателя банковской карты. Эта операция всегда выполняется с использованием сервисной карты кассира и требует ввода PIN-кода карты кассира (PIN-Based), а сообщение должно содержать код аутентификации (MAC).

Сообщение по данной операции должно содержать в полях второй (или первой) дорожки магнитной полосы данные магнитной полосы сервисной карты кассира, а в PIN-блоке — PIN-код кассира. Номер банковской карты или данные второй дорожки магнитной полосы банковской карты получателя денежных средств по кредитовой операции отправляются эквайреру в составе дополнительной информации об операции.

Аутентификация банковской карты при выполнении данной операции не производится.

Операция сверки итогов (Reconciliation)

Сверка итогов осуществляется на POS-терминале при закрытии финансового цикла в торговой точке или пункте выдачи наличных.

Для корректного выполнения операции сверки итогов терминалу с помощью конфигурирования устройства ("POS Management" или "POS for <наименование POS-терминала>") должен быть указан соответствующий тип, позволяющий работу со сверкой итогов. Для указанных типов терминалов поле *Batch Upl* в перечне типов (см. Рис. 1 в разделе "Перечень типов POS-терминалов (POS Types)") должно содержать значение "Yes".

О форма "POS Management" аналогична форме "POS for <наименование POS-терминала>", описание которой приведено в разделе "Платежные терминалы" документа "Модуль эквайринга Руководство пользователя".

Для протокола Openway Native сверка итогов выполняется в соответствии с приведенным ниже описанием.

В памяти POS-терминала хранятся все операции (онлайн и офлайн), которые были проведены с момента завершения последней операции сверки. В данном случае под офлайн-операциями подразумеваются операции, выполненные на POS-терминале автономно без связи с POS-контроллером. К офлайн-операциям также относятся операции, выполнявшиеся на POS-терминалах, работающих по более ранним версиям протокола (в этом случае при выполнении операций

производились онлайн-авторизации, а информация о финансовой операции в режиме онлайн не передавалась).

Итоги по онлайн- и офлайн-операциям подводятся отдельно следующим образом.

Во время закрытия цикла POS-терминал посылает POS-контроллеру сообщение с итогами по финансовым операциям, проведенным в онлайн (тип сообщения "0500"). В случае если итоги, переданные терминалом и итоги, содержащиеся в БД системы WAY4, совпадают, терминалу возвращается сообщение с кодом ответа "00" (итоги совпали). В противном случае, терминалу возвращается код ответа "95" (итоги не совпали).

Если итоги сверки онлайн-операций совпали, и на POS-терминале не было выполнено офлайн-операций, операция сверки итогов завершается.

Если итоги сверки онлайн-операций совпали, и на POS-терминале выполнялись офлайн-операции, POS-терминал инициирует операцию Batch Upload (выгрузка данных о выполненных офлайн-операциях, тип сообщения "0220").

В случае использования NetServer, операция Batch Upload осуществляется с использованием программного обеспечения POS Management Server системы WAY4 (см. документ "POS Management Server. Руководство Администратора").

Если итоги сверки онлайн-операций не совпали, POS-терминал выполняет операцию Batch Upload для онлайн-операций (тип сообщения "0320") и для офлайн-операций, если таковые были выполнены.

После выполнения операции Batch Upload терминал отправляет POS-контроллеру сообщение с итогами всех выполненных операций (тип сообщения "0520"). В этом случае ответное сообщение об итогах сверки POS-терминалу не отправляется.

Возврат покупки (Refund)

Данная операция используется для кредитования (счета) держателя карты. Эта операция используется в случаях, когда исходная транзакция не может быть отменена, например, из-за отрицательного ответа, полученного на запрос об отмене транзакции. В сообщении по данной операции ссылка на исходную транзакцию (торговая операция, выдача наличных или авторизация) содержится в поле №37 (RRN) и является обязательной. Сумма может отличаться от суммы исходной транзакции. Данная операция не может быть отменена.

Платеж за коммунальные услуги (Utility Payment)

Данная операция используется для осуществления платежа за услуги (например, коммунальные) со счета держателя банковской карты с использованием постоянного платежного поручения, созданного для карточного контракта. В постоянном платежном поручении указывается счет получателя платежа.

Кредитное поручительство (Credit Voucher)

Данная операция используется для кредитования счета держателя банковской карты, который был дебетован в результате ранее выполненной торговой операции. Эта операция используется в случае, если информация исходной транзакции (RRN) недоступна для выполнения операций отмены. Данная операция может быть отменена.

Универсальная отмена операции (Universal Reversal)

Сообщение по данной операции посылается при необходимости отменить уже выполненную операцию. Отмена операции может быть выполнена вручную кассиром или автоматически POS-терминалом для отмены последней выполненной операции, например, в случае если POS-терминал не получил ответа от POS-контроллера на запрос по предыдущей операции в течение заданного периода времени (time-out).

Платеж в систему приема платежей (Universal Bill Payment)

Сообщение по данной операции посылается в случае совершения платежа в систему приема платежей, например оператору мобильной связи. Платеж может быть выполнен с оплатой по карте или за наличные.

Динамическая смена ключей (Keys Change)

Сообщение по данной операции посылается в случае необходимости сменить ключи шифрования на терминале.

Данная функциональная возможность является опциональной и предоставляется по отдельному соглашению с OpenWay.

Проверка запроса

Любой запрос, пришедший с POS-терминала, проходит проверку на допустимость выполнения.

Для проверки используются параметры регистрационной записи POSтерминала в БД и параметры Пакета Сервисов устройства.

Проверки по параметрам регистрационной записи POS-терминала:

- проверка допустимости выполнения данной операции на данном POSтерминале выполняется в соответствии с перечнем допустимых операций (см. "Настройка допустимых операций POS-терминала");
- проверка допустимости выполнения операции в данное время суток осуществляется в соответствии со значениями полей *Business Hours from, to* формы регистрационной записи; в случае, если указанные поля не заполнены, операции на POS-терминале могут выполняться без ограничений по времени суток;
- проверка защиты запроса электронной подписью осуществляется в том случае, если в поле *MAC Status* формы конфигурирования устройства ("POS Management" или "POS for <наименование POS-терминала>") (см. "Включение режима MAC-подписи") для POS-терминала указано значение "Mandatory" или "Optional";

1 Если в поле *MAC Status* формы конфигурирования устройства ("POS Management" или "POS for <наименование POS-терминала>") (см.

"Включение режима MAC-подписи") для POS-терминала указано значение "None", запрос, содержащий электронную подпись, будет отвергаться.

• проверка наличия в запросе информации о PIN-коде осуществляется в том случае, если в поле *PBT Status* формы конфигурирования устройства ("POS Management" или "POS for <наименование POS-терминала>") (см. "Режим обязательного ввода PIN-кода") для POS-терминала указано значение "Mandatory" или "Optional".

1 Если в поле *PBT Status* формы конфигурирования устройства ("POS Management" или "POS for <наименование POS-терминала>") (см. "Режим обязательного ввода PIN-кода") для POS-терминала указано значение "None", запрос, содержащий данные о PIN-коде, будет отвергаться.

О Форма "POS Management" аналогична форме "POS for <наименование POS-терминала>", описание которой приведено в разделе "Платежные терминалы" документа "Модуль эквайринга. Руководство пользователя".

Допустимость валюты транзакции определяется по параметрам Пакета Сервисов POS-терминала.

В случае отрицательного результата хотя бы одной из этих проверок будет дан отрицательный ответ на транзакцию с соответствующим кодом ответа.

Для любых отменяющих операций, операций подтверждения авторизации и возврата покупки также осуществляются проверки, связанные с предысторией операции (наличие исходной транзакции, соотношение сумм и т. п.). В случае отрицательного результата указанных проверок будет дан отрицательный ответ на транзакцию.

Если все проверки выполнены успешно, запрос дополняется необходимой информацией о POS-терминале и торговце, после чего передается на обработку соответствующему каналу NetServer, например, обслуживающему "свои" карты (ON-US) или взаимодействующему с платежной системой (VISA, MasterCard и др.).

Описание POS-канала

POS-каналы обслуживают онлайн-запросы, поступающие от POS-терминалов.

В зависимости от состава парка терминалов, их количества и интенсивности обмена устанавливается один или несколько POS-каналов.

Для описания параметров POS-канала используется специальный файл в формате xml, имя которого указывается в основном конфигурационном файле NetServer (server.xml).

Конфигурирование транспортных соединений HOST-POS

В общем случае конфигурационная информация соединения POSтерминала с POS-контроллером содержится в файле конфигурации POSканала, настраиваемом поставщиком системы.

Глава 4. Мониторинг сети POS-терминалов

Мониторинг сети POS-терминалов осуществляется эквайрером с целью своевременного предупреждения сбоев в работе.

Выполнение процедур мониторинга осуществляется с использованием пункта меню пользователя "Acquiring \rightarrow POS/Imprinter Controller \rightarrow POS Monitor".

Перед началом работы по мониторингу сети POS-терминалов пользователю следует убедиться в том, что в строке состояния задан требуемый финансовый институт. Если пользователю предоставлены права по работе с несколькими финансовыми институтами, для задания требуемых значений следует выбрать в меню пользователя "Acquiring \rightarrow POS/Imprinter Controller \rightarrow Set Financial Institution".

Состояние POS-терминала

Для анализа состояния POS-терминалов следует выбрать в меню пользователя пункт "Acquiring \rightarrow POS/Imprinter Controller \rightarrow POS Monitor".

В результате на экране будет представлена форма "POS Monitor" (см. Рис. 16).




Рис. 16. Информация о состоянии POS-терминалов

Данная форма содержит следующие столбцы:

- *Terminal ID* уникальный идентификатор POS-терминала в системе.
- Location место размещения POS-терминала.
- *Status* статус POS-терминала (см. "Статус POS-терминала").
- Current Operation текущая операция, выполняемая POS-терминалом.
- *Device Type* тип POS-терминала, зарегистрированный в системе и описанный в перечне "POS Types" ("Configuration Setup → Merchant Device Setup → POS Types").

Для получения дополнительной информации о состоянии POSтерминалов, а также для изменения статуса POS-терминала, используются следующие кнопки управления:

- [Messages] вывод на экран формы, содержащей список сообщений с момента регистрации POS-терминала в системе.
- [POS Cycles] вывод на экран формы с информацией об истории циклов POS-терминала (см. "История циклов POS-терминала").
- [Curr Cycles] вывод на экран формы с информацией о текущем цикле POS-терминала (см. "Текущий цикл POS-терминала").
- [Operations] вывод на экран формы "Operations for <наименование POS-терминала>", содержащей список операций, доступных на данный момент времени для данного устройства, с указанием статуса каждой операции (см. "Операции с POS-терминалом").
- [Full Info] вывод на экран формы "Full Info for <наименование POSтерминала >", содержащей информацию о параметрах устройства (см. раздел "Платежные терминалы" документа "Модуль эквайринга. Руководство пользователя").

Статус POS-терминала

В столбце *Status* формы "POS Monitor" (см. Рис. 16 в разделе "Состояние POS-терминала") возможны следующие значения статусов POS-терминала:

- OK POS-терминал функционируют исправно.
- Information POS-терминал функционируют исправно, однако имело место изменение статуса одной или нескольких операций.
- Not configured POS-терминал не настроен, выполнение операций невозможно.
- Warning в процессе работы POS-терминала возникали ошибки. Сообщения о возникавших сбоях можно просмотреть, нажав на кнопку [Messages].
- Closed контракт соответствующего устройства закрыт (см. раздел "Закрытие контрактов" документа "Модуль эквайринга. Руководство пользователя").

Для определения причин изменения статуса POS-терминала следует обратиться к форме сообщений или списку операций.

Операции с POS-терминалом

Список операций с POS-терминалом доступен после выбора требуемого POS-терминала в списке формы "POS Monitor" (см. Рис. 16 в разделе "Состояние POS-терминала") и нажатия на кнопку [Operations].

По этой команде на экране будет представлена форма "Operations for <наименование POS-терминала>" (см. Рис. 17).

Работа с данной формой выполняется по аналогии с описанием, приведенным в разделе "Настройка допустимых операций POS-терминала".




Рис. 17. Список операций с POS-терминалом

Работа с циклами POS-терминала

Информация об операциях, выполненных на POS-терминале, фиксируется в БД системы WAY4 посредством ведения специальных счетчиков в рамках определенных временных интервалов (циклов). В системе WAY4 поддерживается сопровождение циклов двух типов:

• "Batch Upload" – накапливаются счетчики в рамках финансовых циклов POS-терминала с целью учета выполненных онлайн и офлайн операций для последующей сверки с данными терминала;

В рамках цикла фиксируются только финансовые транзакции (категории "Advice", "Reversal" или "Adjustment").

Сопровождение циклов данного типа включается установкой признака $Batch\ Upl =$ "Yes" для типа терминала (см. "Перечень типов POS-терминалов (POS Types)").

• "All Documents" — фиксируется информация по всем операциям (независимо от категорий транзакций и статусов документов, сформированных в системе WAY4), выполненным на POS-терминале в течение календарного дня.

Сопровождение циклов данного типа включается одним из следующих способов:

- для всех типов терминалов установкой глобальному параметру ALLD_CYCLE_ON значения "Y";
- для конкретного типа терминала установкой тега ALLD_CYCLE_ON=Y в поле Special Configuration соответствующей

записи перечня типов терминалов (см. "Перечень типов POSтерминалов (POS Types)").

Цикл типа "Batch Upload" определяется промежутком времени между двумя операциями сверки итогов (см. "Операция сверки итогов (Reconciliation)"). Каждый новый цикл создается в момент проведения новой операции, следующей за операцией сверки итогов, независимо от ее результата.

Цикл типа "All Documents" ограничивается календарным днем. Каждый новый цикл создается в момент проведения первой операции в новом календарном дне, относительно дня проведения предыдущей операции.

В общем случае, цикл типа "Batch Upload" организуется по следующей схеме:

- Сразу после открытия цикл имеет статус "Active" (т.е. в форме "POS Cycles for <наименование POS-терминала>", см. Рис. 19, значение поля *Cycle Event* содержит значение "Active"). Данный статус цикла сохраняется до выполнения сверки итогов.
- На POS-терминале выполняется закрытие цикла и сверка итогов по онлайн-операциям (см. "Операция сверки итогов (Reconciliation)").
- Если итоги сошлись (т.е. значения счетчиков по онлайн-операциям, хранящиеся в базе данных, совпали со значениями счетчиков, полученными от POS-терминала), цикл получает статус "Closed". Если в рамках цикла на POS-терминале выполнялись, в том числе, и офлайноперации, то:
 - POS-терминал инициирует процедуру Batch Upload (текущий цикл получает статус "Uploading"). В результате выгрузки данных в БД корректируются значения счетчиков цикла.
 - После процедуры Batch Upload выполняется еще одна процедура сверки итогов (учитывающая уже новые значения счетчиков). В результате цикл получает статус "Closed" (итоги сошлись) или статус "In Doubt" (итоги не сошлись).
- Если итоги сверки онлайн-операций не сошлись:
 - Цикл получает статус "In Doubt".
 - Начинается процедура Batch Upload (POS-терминал выгружает данные по онлайн- и офлайн-операциям), при этом текущий цикл получает статус "Uploading".
 - После выполнения процедуры Batch Upload выполняется еще одна процедура сверки итогов.
 - Если итоги, полученные в результате процедуры Batch Upload, сошлись, цикл получает статус "Closed", в противоположном случае статус "In Doubt".
- Если после описанных выше операций итоги так и не сошлись, есть возможность закрыть цикл на стороне хоста, нажав в форме "POS Cycles for <наименование POS-терминала>" (см. Рис. 18) на кнопку [Actions].

Текущий цикл POS-терминала

Текущим для POS-терминала является цикл:

- имеющий статус "Active" (*Cycle Event* = "Active", см. Рис. 19 в разделе "История циклов POS-терминала"), т.е. активный цикл;
- имеющий тип "All Documents" и получивший статус "Closed" в результате закрытия цикла в "ручном" режиме до момента обработки очередной операции, выполненной на POS-терминале.
- имеющий тип "Batch Upload" и получивший статус "Closed" или "In Doubt" в результате закрытия цикла и сверки итогов (Reconciliation) до момента обработки очередной транзакции по операции, выполненной на POS-терминале.

Для доступа к информации о текущих циклах POS-терминала используется форма "Curr Cycles for <наименование POS-терминала>" (см. Рис. 18), вызываемая в вышестоящей форме "POS Monitor" (см. Рис. 16 в разделе "Состояние POS-терминала") путем выбора строки, соответствующей требуемому терминалу, и нажатия на кнопку [Curr Cycles].




Рис. 18. Текущие циклы POS-терминала

Данная форма содержит следующие поля:

- *Device* идентификатор POS-терминала.
- Cycle Type тип цикла ("Batch Upload" или "All Documents").
- *Device Cycle* номер текущего цикла (в случае закрытого цикла поле будет пустым).
- Replenishment Cycle значение, аналогичное значению в поле Device Cycle.
- *Last Cycle Number* последний номер, присвоенный циклу; при наличии активного цикла соответствует номеру этого цикла.
- *Prev Cycle Code* номер, присвоенный циклу в результате сверки (Reconciliation); как правило, значение в данном поле увеличивается при каждом закрытии цикла. Значение заполняется в соответствии с кодом цикла, полученным от POS-терминала.
- *Prev Device Cycle* в случае активного ("Active") цикла содержит номер предыдущего цикла, после выполнения сверки (в статусе "Closed" или "In Doubt") номер текущего цикла.
- Prev Replenishment Cycle совпадает со значением в поле Prev Device Cycle.

Данная форма содержит следующие кнопки управления:

- Кнопка [Actions] предназначена для вызова контекстного меню, содержащего следующие пункты:
 - "Replenishment" закрытие цикла, находящегося в статусе "Active".

⚠ Не рекомендуется использовать данную кнопку для закрытия циклов, находящихся в статусах отличных от "Active".

- "Reset Code" обнуление значения кода цикла (*Prev Cycle Code*).
- [POS Cycles] кнопка для доступа к информации об истории циклов POS-терминала (см. "История циклов POS-терминала").

История циклов POS-терминала

Форма "POS Cycles for <наименование POS-терминала>" (см. Рис. 19) содержит информацию об истории циклов POS-терминала. Данная форма вызывается из формы "POS Monitor" (см. Рис. 16 в разделе "Состояние POS-терминала") или из формы "Curr Cycles for < наименование POS-терминала >" (см. Рис. 18 в разделе "Текущий цикл POS-терминала") с помощью нажатия на кнопку [POS Cycles].




Рис. 19. История циклов POS-терминала

Строки данной таблицы соответствуют циклам POS-терминала, а столбцы содержат следующую информацию:

- *Cycle Number* порядковый номер цикла POS-терминала, присвоенный системой WAY4.
- Cycle Code:
 - для цикла типа "Batch Upload" номер, присвоенный циклу в результате сверки (Reconciliation), на основании данных, полученных от POS-терминала; значение в данном поле, как правило, увеличивается при каждом закрытии цикла;
 - для цикла типа "All Documents" дата (в формате YYYYMMDD) выполнения операций, учтенных в цикле.
- *Cycle Event* статус цикла POS-терминала; данное поле может иметь следующие значения:
 - "Active" цикл активен.
 - "In Doubt" в результате выполнения операции сверки итогов обнаружены расхождения.
 - "Uploading" идет выгрузка (выполняется процедура Batch Upload).

- "Replenishment" цикл закрыт в статусе "Active" (см. Закрытие цикла).
- "Closed" цикл закрыт (см. Закрытие цикла).
- *Date From* дата и время начала цикла.
- *Date To* для циклов типа "Batch Upload" дата и время выполнения сверки (с последующим переходом цикла в соответствующий статус); для циклов типа "All Documents" дата и время закрытия цикла; для текущего цикла данное поле содержит нулевые значения.
- Merchant Card Contract номер сервисной карты кассира.
- *Cycle Type* тип цикла.

Кнопка [Counters] предназначена для вывода на экран формы "Counters for <наименование POS-терминала>" (см. Рис. 20) с информацией о состоянии счетчиков цикла.

Счетчики цикла типа "Batch Upload"

Значения счетчиков цикла типа "Batch Upload" используются при выполнении процедуры сверки итогов (см. Операция сверки итогов (Reconciliation)).

Каждый счетчик в случае протокола OpenWay Native накапливает информацию о количестве и общей финансовой сумме операций, объединенных совокупностью трех атрибутов:

- "Direction" направление движения средств (Debit/Credit);
- "Request Category" категория запроса (Advice/Reversal);
- "Currency" валюта операции.

Правила учета различных типов операций в тех или иных счетчиках определяются режимом подсчета итогов (см. "Режимы подсчета итогов").

Для успешного выполнения сверки значения счетчиков, хранящиеся в базе данных, должны совпадать со значениями счетчиков, полученными от POS-терминала.



Рис. 20. Состояние счетчиков цикла типа "Batch Upload"

Для циклов типа "Batch Upload" форма "Counters for <наименование POSтерминала>" (см. Рис. 20) содержит следующую информацию:

- *Key Value* значение в данном поле формируется автоматически на основании значений других полей.
- Direction направление транзакции.
 - "Credit" счет держателя банковской карты кредитуется.
 - "Debit" счет держателя банковской карты дебетуется.

- Request Category категория запроса.
 - "Advice" совершение операции.
 - "Reversal" отмена операции (в том числе "Adjustment" корректировка суммы операции).

Для протоколов с установленным признаком *Is Adjusting Totals* = "Yes" операции отмены учитываются в тех же счетчиках, что и исходные операции.

- Сиггепсу валюта операции.
- *Cycle N Docs* количество операций, учтенных соответствующим счетчиком на стороне WAY4 (как в процессе регистрации онлайнопераций, так и в процессе выгрузке итогов Batch Upload).
- *Cycle Balance* общая финансовая сумма операций, учтенных соответствующим счетчиком на стороне WAY4.
- *Device N Docs* количество операций, учтенных соответствующим счетчиком POS-терминала (полученное при итоговой сверке).
- *Device Balance* общая финансовая сумма операций, учтенных соответствующим счетчиком POS-терминала (полученная при итоговой сверке).
 - Если для терминала данного типа (см. Рис. 1 в разделе "Перечень типов POS-терминалов (POS Types)") установлен режим "обычной" сверки счетчиков (Strong Counters = "No"), в процессе сверки выполняется сравнение значения полей Cycle Balance и Device Balance. Если для терминала данного типа установлен режим "усиленной" сверки счетчиков (Strong Counters = "Yes"), в процессе сверки участвую также значения полей Cycle N Docs и Device N Docs.
- Device Cycle номер текущего цикла.

Кнопка [Dispense] формы "Counters for <наименование POS-терминала>" (см. Рис. 20) предназначена для вывода на экран формы "Dispense for ..." (см. Рис. 21), содержащей подробную информацию об операциях.

Эта форма предназначена для получения информации о том, из каких операций составлены значения счетчиков *Cycle N Docs* и *Cycle N Balance*, например, при разборе ситуации, когда значения счетчиков не совпали в процессе выполнения процедуры сверки.




Рис. 21. Подробная информация об операциях

Форма "Dispense for..." (см. Рис. 21) содержит следующие поля:

- *Trans Date* дата и время совершения операции.
- *Amount* сумма операции.
- *Is Reversed* признак отменяющей (корректирующей) операции. Возможные значения:
 - "Reversing" операция отменяет неподтвержденную процедурой Batch Upload операцию. При этом для неподтвержденной операции в поле State указывается значение "Reversed" (отменена).


Аналогичное значение устанавливается для отменяющей операции, если используется протокол с установленным признаком Is Adjusting Totals = "Yes" (в этом случае операции отмены учитываются в том же счетчике, что и исходные операции).

- "Adjusting" операция корректирует выполненную ранее операцию.
 Значение устанавливается в том случае, если корректирующая операция учитывается в одном счетчике с исходной операцией (используется протокол с установленным признаком Is Adjusting Totals = "Yes").
- *State* состояние операции. Поле может иметь следующие значения:
 - "Dispensed" операция была выполнена в режиме онлайн.
 - "Marked" неподтвержденная при первоначальной сверке итогов онлайн-операция ожидает подтверждения в процессе загрузки Batch Upload (до начала выгрузки операция оставалась в состоянии "Dispensed"). Если POS-терминал подтвердит выполнение данной операции путем выгрузки советующих данных, то состояние изменится на "Matched".
 - "Matched" операция, загружена в результате выполнения процедуры Batch Upload.
 - "Reversed" операция была отменена, так как окончательная сверка итогов (после Batch Upload) не подтвердила ее выполнения.
 - "Closed" операция подтверждена в результате первоначальной сверки онлайн-операций или итоговой сверки после выполнения процедуры Batch Upload.

Кнопка [Doc] позволяет для выбранной в списке операции получить информацию о созданном в системе документе (открывает форму " Doc for Dispense for...").

Счетчик цикла типа "All Documents"

В отличие от циклов типа "Batch Upload", в рамках цикла "All Documents" ведется единственный счетчик, накапливающий информацию по всем операциям, выполненным на POS-терминале в течение календарного дня (см. Рис. 22).



Puc. 22. Счетчик и список соответствующих операций цикла типа "All Documents"

Для циклов типа "All Documents" форма "Counters for <наименование POSтерминала>" содержит следующую информацию:

- Key Value значение "AllDocs";
- Device Cycle номер текущего цикла.

Остальные поля в рамках цикла "All Documents" не заполняются.

Кнопка [Dispense] формы "Counters for <наименование POS-терминала>" предназначена для вывода на экран формы "Dispense for ...", содержащей информацию об операциях:

- *Trans Date* дата и время совершения операции;
- *Amount* сумма операции.

Остальные поля для счетчика "AllDocs" не заполняются.

Кнопка [Doc] позволяет для выбранной в списке операции получить информацию о созданном в системе документе (открывает форму " Doc for Dispense for...").

Закрытие цикла

Закрытие цикла POS-терминала на стороне WAY4 осуществляется следующими способами:

• автоматически:

- для циклов типа "Batch Upload" в результате успешной сверки итогов (первоначальной сверки онлайн-операций или итоговой сверки при завершении процедуры Batch Upload) цикл переходит в статус "Closed";
- для циклов типа "All Documents" в результате проведения первой операции в новом календарном дне относительно дня проведения предыдущей операции открывается новый цикл, а текущий переходит в статус "Closed";
- в "ручном" режиме:
 - при необходимости закрытия активного (*Cycle Event* = "Active") цикла требуется предварительно перевести его в статус "Replenishment". Для этого в форме "Curr Cycles for <наименование POS-терминала>" необходимо посредством кнопки [Actions] выбрать

пункт контекстного меню "Replenishment". Перевод цикла с *Cycle Event* = "Replenishment" в статус "Closed" осуществляется с помощью кнопки [Actions] на форме "POS Cycles for <наименование POS-терминала>".

■ При необходимости закрытия цикла в статусе "In Doubt" (имели место расхождения значений счетчиков в результате выполнения первоначальной сверки итогов онлайн-операций или в результате выгрузки Batch Upload) необходимо воспользоваться кнопкой [Actions] на форме "POS Cycles for < наименование POS-терминала>".

Формирование возмещения

В общем случае возмещение средств торговому предприятию осуществляется следующим образом. В процессе обработки контрактов (например, при закрытии банковского дня) обрабатывается документы по операциям POS-терминала, подтвержденные сверкой итогов при закрытии финансового цикла, и в случае успешной обработки переходят в статус "Posted". В соответствии с настройками срочной нормализации осуществляется проводка средств между счетами типа "Merchant Receivable" и "Merchant Current". Перевод средств непосредственно на счета торговых предприятий осуществляется в результате обработки постоянных платежных поручений, настроенных в системе для счетов типа "Merchant Current".

Если установлен глобальный параметр WAIT_BATCH_UPLOAD (см. документ "Глобальные параметры системы WAY4"), то документы по операциям, ожидающим подтверждения процедурой "Batch Upload", в обработку не включаются, поэтому соответствующие суммы в текущей нормализации могут не учитываться. Если документы подтверждены процедурой "Batch Upload" и глобальному параметру USE_CUT_OFF_TIME установлено значение "B", то при обработке документов будет учитываться значение параметра *Cut-Off Time* (см. раздел "Платежные терминалы" документа "Модуль эквайринга Руководство пользователя").

При необходимости отражения оборотов средств на счете типа "Merchant Receivable" в рамках финансового цикла POS-терминала используется тег "ENTRY_GROUPING". Для этого необходимо в соответствующей Схеме Счетов (пункт меню "Full \rightarrow Configuration Setup \rightarrow Products \rightarrow Acquiring Products \rightarrow Acquiring Account Schemes") для счета типа "Merchant Receivable" в поле *Template Details* указать значение "ENTRY_GROUPING=BY_BATCH;".

Возмещение торговому предприятию также может быть инициировано по факту получения итогового сообщения с данными об онлайн-операциях (тип сообщения "0500"), выполненных в рамках финансового цикла. Если глобальному параметру SETTLE_MERCHANT_BY_POS_CYCLES установлено значение "Y", независимо от результатов сверки итогов цикла, будет сформировано задание на возмещение суммы средств торговому предприятию и обработано в порядке существующей очереди. Параметр SETTLE_MERCHANT_BY_POS_CYCLES также может быть определен (в порядке возрастания приоритета) посредством одноименного тега для

конкретного финансового института (поле *Special Parms* формы финансового института) или контракта (поле *Add Info* формы контракта) (см. документ "Глобальные параметры системы WAY4").

Для запуска процедуры возмещения используется пункт меню "Acquiring \rightarrow POS / Imprinter Controller \rightarrow Acq Cycle Settlement". Запуск обработки очереди заданий на возмещение может осуществляться по расписанию (см. документ "Работа с Планировщиком").

Процесс обработки очереди заданий не должен пересекаться со стандартным процессом обработки документов.

Процедура возмещения средств торговому предприятию включает в себя:

• Обработку документов, сформированных в рамках финансовых циклов терминалов (в соответствии с номером цикла и контракта, указанным в задании).

В документах не допускается регистрация номеров циклов способами, отличными от стандартных механизмов сопровождения нумерации циклов.

Если документ цикла по какой-либо причине не обработан (получил статус "Decline"), то предполагается, что после исправления ошибок он будет обработан стандартной процедурой, например, закрытия банковского дня, а возмещения по нему будут сформированы в соответствии с настройкой нормализации на типе счета "Merchant Receivable".

Аналогично, документы по операциям, ожидающим выполнения "Batch Upload", будут обработаны очередной стандартной процедурой только после закрытия цикла, а возмещения будут сформированы в соответствии с настройками нормализации "Merchant Receivable".

- Проводку между счетами типа "Merchant Receivable" и "Merchant Current".
- Обработку постоянных платежных поручений с установленным тегом "BY_BATCH;" (в поле *Posting Details*, см. документ "Постоянные платежные поручения"), настроенных для счетов типа "Merchant Current".

Для поддержки функциональности внеочередного возмещения необходимо установить тег "ENTRY_GROUPING=BY_BATCH;" для типа счета "Merchant Receivable" (как описано выше), а также настроить соответствующие платежные поручения с тегом "BY_BATCH;" для счетов типа "Merchant Current".

Глава 5. Работа с ключами шифрования при использовании ПО OpenWay

Формирование ключей шифрования осуществляется с помощью аппаратуры HSM (см. документ "Host Security Module RG7000 Operation and Installation Manual").

Генерация ключей

Процедура генерации ключей описана в документе "Генерация и хранение ключей терминалов".

Осистема поддерживает процедуру автоматической смены ключей. Данная функциональность поставляется по отдельному соглашению с поставщиком системы WAY4TM.

Занесение мастер-ключа в PIN-клавиатуру

О занесении мастер-ключа в PIN-клавиатуры см. руководство системного администратора для соответствующего типа терминала.

Занесение ТРК в базу данных по терминалам

Для работы с транзакциями, требующими обязательного ввода PIN-кода (РВТ) шифрованное значение ключа ТРК терминала и его контрольная величина должны быть занесены в соответствующую запись БД системы WAY4 (см. "Специфицирование ключей шифрования"). Для этого нужно занести в поле *Des Key* управляющей записи по терминалу шифрованное значение ТРК, полученное на HSM и записанное в рабочий журнал. Поле *Check Value* заполняется соответствующим значением контрольной величины ТРК. Следует проследить за соответствием ключей в БД и в PIN-клавиатурах терминалов. О значении параметра *PBT Status* см. "Режим обязательного ввода PIN-кода".

Занесение ТРК и контрольных величин в терминалы

О занесении ТРК и контрольных величин в терминалы см. руководство системного администратора для соответствующего типа терминала.

Занесение ТАК в базу данных по терминалам

Для работы с транзакциями, требующими МАС-подписи, шифрованное значение ключа ТАК терминала и его контрольная величина должны быть занесены в соответствующую запись БД системы WAY4 (см. "Специфицирование ключей шифрования"). Поле *Check Value* ключа ТАК

заполняется соответствующим значением контрольной величины ТАК. Следует проследить за соответствием ключей в БД и в PIN-клавиатурах терминалов. О значении параметра *MAC Status* см. "Включение режима MAC-подписи".

Занесение ТАК и контрольных величин в терминалы

О занесении ТАК и контрольных величин в терминалы см. руководство системного администратора для соответствующего типа терминала.

Глава 6. Сценарии прохождения запросов

Онлайн-запрос из сети POS-терминалов (POS Network) поступает для обработки POS-контроллеру (WAY4TM Host). В общем случае соответствующий запрос передается в сеть одной из платежных систем (NET) или канал Host-to-Host. В случае операции по "своей" карте (ON-US) обработка транзакции производится внутри системы WAY4.

Типовые сценарии прохождения запросов для общего случая представлены следующими группами:

- авторизация с отложенным подтверждением;
- покупка/выдача наличных;
- запрос информации о состоянии счета.

Авторизация с отложенным подтверждением

Сценарии прохождения запросов для авторизации с отложенным подтверждением представлены на Рис. 23 – Рис. 26.




Рис. 23. Успешная авторизация во внешней сети с отложенным финансовым уведомлением




Рис. 24. Отсутствие ответа в течение заданного периода




Рис. 25. Отрицательный ответ на авторизацию из внешней сети




Рис. 26. Отмена предыдущей авторизации во внешней сети

Покупка/выдача наличных

Сценарии прохождения запросов для операций покупки или выдачи наличных представлены на Рис. 27 – Рис. 30.




Рис. 27. Успешное выполнение покупки (дополнительный финансовый запрос из сети POSтерминалов не требуется)




Рис. 28. Отсутствие ответа в течение заданного периода




Рис. 29. Отрицательный ответ на авторизацию из внешней сети: покупку или выдачу наличных совершить нельзя




Рис. 30. Успешная отмена предыдущей успешной операции покупки или выдачи наличных

Запрос баланса

Сценарии прохождения запросов баланса представлены на Рис. 31, Рис. 32.




Рис. 31. Успешный запрос о состоянии счета во внешней сети




Рис. 32. Отрицательный ответ на запрос баланса из внешней сети

Глава 7. Режимы подсчета итогов

Для каждого доступного типа валюты на POS-терминале в системе WAY4 ведутся следующие типы счетчиков операций: Advice Debit, Reversal Debit, Advice Credit, Reversal Credit. Информация о значениях счетчиков приведена в форме "Counters for..." (см. Рис. 20 в разделе "История циклов POS-терминала"). Режимы подсчета итогов определяют соответствие между типами операций и типами счетчиков, в которых они учитываются.

Существует два режима подсчета итогов, для каждого из которых есть своя таблица сопоставления типа операции и наименования счетчика, при помощи которого данная операция учитывается.

Табл. 2. Соответствие между типом операции и наименованием счетчика для режима подсчета итогов "№1"

Тип счетчика	Тип операций
Advice Debit	Purchase/Cash
	Authorisation Confirmation
	Purchase with Cash Back
	Universal Bill Payment Advice (cash and cash)
Reversal Debit	Universal Reversal on Purchase/Cash
	Universal Reversal Advice on Purchase/Cash
	Universal Reversal on Authorisation
	Refund
Advice Credit	Credit
	Credit Voucher
Reversal Credit	Universal Reversal on Credit

Операции Pre-Authorization и Utility Payment являются нефинансовыми операциями и не учитываются при сверке. В счетчиках учитываются и исходные операции, которые были отменены терминалом автоматически, и их отмены (Automatic Reversal).

Табл. 3. Coomветствие между типом операции и наименованием счетчика для режима подсчета итогов "№2"

Тип счетчика	Тип операций
Advice Debit	Purchase/Cash Authorisation Confirmation Purchase with Cash Back Universal Bill Payment Advice (card and cash) Pre-paid purchase
	AFD Completion

Тип счетчика	Тип операций
Reversal Debit	Universal Reversal on Purchase/Cash
	Universal Reversal on Authorisation Confirmation
	Universal Reversal on Purchase with Cash Back
	Universal Reversal on Universal Bill Payment Advice (card and cash)
	Universal Reversal on Pre-paid purchase
	Universal Reversal on AFD Completion
	Refund
Advice Credit	Credit
	Credit Voucher
Reversal Credit	Universal Reversal on Credit
	Universal Reversal on Credit Voucher

Операции Pre-Authorization и Utility Payment являются нефинансовыми операциями и не учитываются при сверке. В счетчиках не учитываются ни исходные операции, которые были отменены терминалом автоматически, ни их автоматические отмены (Automatic Reversal).