

#### **Installation and Configuration Manual**

# ОПКЦ НСПК (апрель 2021). Настройки системы Way4<sup>тм</sup> в соответствии с требованиями

03.51.30

02.03.2021



## СОДЕРЖАНИЕ

1	Настройки для ОПКЦ НСПК	4
1.1	Поддержка требований раздела В-45	4
1.1.1	Настройки контроллера банкоматов на базе NetServer	4
1.1.2	Настройки контроллера банкоматов на базе Transaction Switch	8



Настоящий документ описывает настройки системы Way4™, которые должны быть выполнены в соответствии с требованиями ОПКЦ НСПК, изложенными в документе "Технологический бюллетень релиза ПС "Мир" 1.2021" и вводимыми в действие с апреля 2021 года.

# 1 Настройки для ОПКЦ НСПК


Для выполнения требований релиза 2021.1 ОПКЦ НСПК в банке (процессинговом центре) должна быть установлена система Way4 одной из следующих версий:

- 03.51.30.28 или более новая (при использовании версии 03.51.30);
- 03.52.30.05 или более новая (при использовании версии 03.52.30).

Указанные требования платежной системы поддерживаются платформами NetServer версии 6.1.268 или более новой и Transaction Switch версии 1.1.436-8904 и более новыми.

Для общей поддержки требований релизных документов платежной системы необходимо выполнить следующие настройки.

B форму "IPS Release Changes" (Full  $\rightarrow$  Configuration Setup  $\rightarrow$  Main Tables  $\rightarrow$  IPS Release Changes) должны быть добавлены строки:



Значение в поле *Date From* должно быть указано в соответствии с рекомендациями платежной системы.

Подробнее о работе с формой "IPS Release Changes" см. в разделе "Поддержка требований релизов платежных систем" документа "Interchange-маршрутизация".

О дате и времени перехода на работу по новым требованиям банки будут оповещены платежной системой.

Указанные настройки могут быть выполнены заранее, до вступления в силу требований релиза платежной системы.

### 1.1 Поддержка требований раздела В-45

В соответствии с данным разделом вносятся изменения в порядок выполнения операции "Пополнение карты наличными с предъявлением карты".

Для удовлетворения требований данного раздела необходимо внести изменения в настройки контроллеров банкоматов.

#### 1.1.1 Настройки контроллера банкоматов на базе NetServer

Перед выполнением настроек рекомендуется ознакомиться с документом "Контроллер банкоматов".



Необходимо внести изменения в файл конфигурации обработки запросов (см. раздел "Конфигурационные файлы контроллера банкоматов" в документе "Контроллер банкоматов") в соответствии с примером:



#### key.add.xml

```
<OperationKeys Version="V.19.05.16">
 <Condition OPERATION KEY="?">
   <PARAMETERS OPERATION="NOTE_ACCEPTANCE"/>
   <Condition PROTOCOL="MDS912" BRAND="DIEBOLD">
      <Condition BUFFER_B="
                            ">
       <PARAMETERS RC="195"/>
       <abort/>
     </Condition>
      <Condition BUFFER_B="RUB">
       <PARAMETERS REQUEST CURRENCY="'810'"/>
       <parameters Scenario="Pro"/>
     </Condition>
      <Condition BUFFER B="USD">
       <PARAMETERS REQUEST_CURRENCY="'840'"/>
       <PARAMETERS Scenario="Pro"/>
      </Condition>
      <Condition BUFFER B="EUR">
       <PARAMETERS REQUEST_CURRENCY="'978'"/>
       <PARAMETERS Scenario="Pro"/>
      </Condition>
   </Condition>
   <Condition OPERATION_KEY="****A">
      <PARAMETER Name="SimpleBNA" Value="'Y'"/>
   </Condition>
   <Condition OPERATION_KEY="**C">
      <PARAMETERS RECEIPT="NO"/>
   </Condition>
   <Condition OPERATION KEY="***B">
      <PARAMETERS FROM_ACCOUNT="CHEQUE"/>
   </Condition>
   <Condition OPERATION KEY="***C">
      <PARAMETERS FROM_ACCOUNT="CREDIT"/>
   </Condition>
   <Condition OPERATION_KEY="***D">
      <PARAMETERS FROM ACCOUNT="SAVINGS"/>
   </Condition>
   <Condition OPERATION_KEY="***F">
      <PARAMETERS FROM_ACCOUNT="UNIVERSAL"/>
   </Condition>
   <Condition OPERATION_KEY="*****B">
      <PARAMETERS LANGUAGE="Eng"/>
   </Condition>
   <Condition OPERATION KEY="*****C">
      <parameters LANGUAGE="Rus"/>
   </Condition>
    <Condition test="boolean(CAMData)">
      <Condition test="is_null(CInfoData)">
       <PARAMETERS RC="57"/>
       <abort/>
     </Condition>
      <Condition CInfoData="'00'">
```



```
<PARAMETERS RC="57"/>
        <abort/>
      </Condition>
      <Condition test="not_equals (ACCOUNT, ApplicationPAN)">
        <PARAMETERS RC="57"/>
        <abort/>
      </Condition>
    </Condition>
    <Process Name="Start Operation"/>
    <Condition RC="00">
      <Process Name="Request Customer" Timeout="120s"/>
      <Condition LAST_Process_RC="ERROR">
        <exit/>
      </Condition>
      <PARAMETER Name="FunctionKey" Value="substring(BUFFER_B, '-1', '1')"/>
      <Condition FunctionKey="'D'">
        <PARAMETERS RC="17"/>
        <abort/>
      </Condition>
      <Condition FunctionKey="'E'">
        <PARAMETERS RC="17"/>
        <abort/>
      </Condition>
      <Condition FunctionKey="'T'">
        <PARAMETERS RC="17"/>
        <abort/>
      </Condition>
    </Condition>
    <Condition SimpleBNA="'Y'">
      <PARAMETER Name="ISSUER_DATA" Value="SetTaggedData( BER_TLV_TXT, ISSUER_DATA,</pre>
'FF41.F1.31', '28' )"/>
      <Process Name="Authorisation Request" MTID="CardVerification"/>
      <parameter Name="TRN_TYPE"/>
      <Condition RC="00">
        <PARAMETER Name="STEP" Value="'CashIN'"/>
        <Process Name="Execute Enhanced ITR" Timeout="600s"/>
        <!--Condition test="matchstr(OperationCodeData,'****A***')"-->
        <Condition test="is_null(OperationCodeData)">
          <Process Name="Confirm Enhanced ITR"/>
        </Condition>
        <Condition LAST_Process_RC="ERROR">
          <PARAMETERS RC="160"/>
          <abort/>
        </Condition>
        <Process Name="CheckAcceptedCash"/>
        <Process Name="FinishAcceptCash"/>
        <Condition LAST_Process_RC="ERROR">
          <PARAMETERS RC="160"/>
          <abort/>
        <PARAMETER Name="ISSUER_DATA" Value="SetTaggedData( BER_TLV_TXT,</pre>
ISSUER_DATA, 'FF41.EB.F4.C1', concat('T',InitialTRN))"/>
      </Condition>
    </Condition>
    <exit/>
  </Condition>
```



</dperationKeys>

# 1.1.2 Настройки контроллера банкоматов на базе Transaction Switch

Перед выполнением настроек рекомендуется ознакомиться с документом "Контроллер банкоматов (R2)".

Необходимо внести изменения в файл конфигурации обработки запросов (см. раздел "Файлы настройки взаимодействия контроллера с банкоматами" в документе "Контроллер банкоматов (R2)") в соответствии с примером:



#### RequestMapper.groovy

```
switch (keys) {
 case ~/DB...../: // note acceptance with card check and full emv flow
    ctx.operation = NOTE_ACCEPTANCE
    ctx.simpleBNA = true
    ctx.cardVerification = true
}
proc.startOperation.exec()
if(!ctx.getRc().isSuccessful()) // do not process if get bad response on start
operation
{
 return ctx
}
. . .
// note acceptance
// MIR request only scheme
if(ctx.operation == NOTE_ACCEPTANCE && ctx.cardVerification &&
ctx.getRs()?.getMainContract()?.getCard()?.getChannel() in ['f', 'W'] ) // some MIR
channels
 ctx.setOverriddenSIC("6012")
  ctx.setRequestOnly(true)
 ctx.noteAcceptanceCheck()
 ctx.afterProcess { TransactionContext c, def proc ->
    // copy TREF
    if(c.getRc().isSuccessful()) {
      def tref =
c.getAuthRs()?.getReference(RefParmCodes.TRANSACTION_REFERENCE_NUMBER)
      if (tref && !tref.isEmpty())
      {
        c.getParams()["InitialTRN"] = tref
      }
      c.nextStateId = "302"
      c.consumerTimeout = 600
      c.enhancedInteractiveTransactionRequest()
      c.afterProcess("NoteAcceptanceWithCheck")
    }
    С
 }
  return ctx
}
```

Также необходимо создать новый конфигурационный файл в том же каталоге, что и "RequestMapper.groovy":



#### NoteAcceptanceWithCheck.groovy

```
package com.openwaygroup.ts.atm.controller.handler.scripts

def ctx = (TransactionContext) binding.ctx

ctx.simpleBNA = false
   if(ctx.rc.isSuccessful())
{
    proc.checkAcceptedCash.exec()
    proc.finishAcceptCash.exec()
    if (!ctx.rc.isSuccessful())
    {
        ctx.rc = OperStatus.newError( 160L, "Note Acceptance error")
    } else {
        ctx.setIssDataTextTag("EB.F4.C1", ctx.getParams()["InitialTRN"])
    }
} else {
    ctx.rc = OperStatus.newError( 160L, "Note Acceptance error")
}
ctx
```