

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»	
КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»	

Отчет по лабораторной работе №1 (часть 1) по курсу "Операционные системы"

Тема	Исследование прерывания INT 8h
Студе	ент_Чепиго Д.С.
Групі	па ИУ7-54Б
Преп	одаватель Рязанова Н.Ю.

Листинг кода

Листинг INT8h

```
Sourcer v5.10 15-Sep-22 10:20 am Page 1
 temp.lst
з; вызов подпрограммы sub_2, запрещает маскируемые прерывания
4; от внешних устройств.
5 020A:0746 E8 0070
                     ;* call sub_2 ; (07B9)
 020A:0746 E8 70 00
                                 db 0E8h, 70h, 00h
9; сохранение аппаратного контекста в стек.
10 020A:0749 06
                                 push
11 020A:074A 1E
                                 push
                                        ds
12 020A:074B 50
                                 push
                                        аx
13 020A:074C 52
                                 push
15 ; помещаем в ds адрес сегмента данных BIOS, используя буфер ах.
16 020A:074D B8 0040
                                mov ax,40h
17 020A:0750 8E D8
                                 mov ds, ax
18
19; обнуление ез через буфер ах, то есть помещаем в ез
20 ; адрес начала таблицы векторов прерываний.
21 020A:0752 33 CO
                                              ; Zero register
                                 xor ax, ax
22 020A:0754 8E CO
                                 mov es,ax
24 ; в сегменте данных BIOS по смещению 6Ch находится
25 ; счетчик реального времени (младшая часть 2 байта).
26 ; инкрементируем младшую часть.
27 020A:0756 FF 06 006C
                                   inc word ptr ds:[6Ch] ;
     (0040:006C=88B4h)
29; если младший разряд не стал равным 0,
30 ; то есть нет переполнения, то переходим в loc_1.
31 020A:075A 75 04
                                 jnz loc_1
                                                   ; Jump if not zero
зз ; иначе, добавляем единицу к следующим 2 байтам
34 ; по смещению 6Eh счетчика реального времени.
зь ; далее это старшие два байта.
36 020A:075C FF 06 006E
                                  inc word ptr ds:[6Eh]
    (0040:006E=0Bh)
37
```

```
38 020A:0760
                     loc_1::
зэ ; прерывание происходит 18.2 раз в секунду, за 1 час 65536 раз (FFFFh).
40 ; старшие два байта увеличиваются, когда переполняются младшие,
41; а в младших максимальное число == 65536, это счетчик часов.
43; сравниваем 2 старших байта счетчика реального времени с 18h = 24.
44 020A:0760 83 3E 006E 18
                                    cmp word ptr ds:[6Eh],18h
     (0040:006E=0Bh)
46; если не равны, то переход на 1ос_2.
47 020A:0765 75 15
                                 49; счетчик часов равен 24. сравниваем два младших байта с 080h == 176.
50 ; это погрешность тиков, чтобы сутки считались правильно.
_{51}]; так как сутки раньше на 9.666884762 секунд,
52; то есть 18.206481481 = 175.999958398 тиков.
53
54 020A:0767 81 3E 006C 00B0 cmp word ptr ds:[6Ch],0B0h ;
     (0040:006C=88B4h)
55
57 ; если сутки ещё не прошли, то переходим в 1ос_2.
58 020A:076D 75 0D
                                 jne loc_2
                                             ; Jump if not equal
59
_{60}; иначе прошли полноценные сутки. обнуляем счетчик часов и тиков.
61 020A:076F A3 006E
                                mov word ptr ds:[6Eh],ax
     (0040:006E=0Bh)
62 020A:0772 A3 006C
                                mov word ptr ds:[6Ch],ax;
     (0040:006C=88B4h)
63
64 ; фиксируем, что прошли сутки по адресу 70h - флаг 1.
65 020A:0775 C6 06 0070 01
                                   mov byte ptr ds:[70h],1;
    (0040:0070=0)
66
67 ; записываем в al 8 (al = 1000).
68 020A:077A OC 08
                              or al,8
69
70 ; в loc_2 мы переходим, если прошли сутки и мы обнулили счетчики,
71 ; либо если сутки не прошли.
72 ; мы завершили инкремент счетчика реального времени.
73 ; начинаем декремент счетчика реального времени до
74 ; отключения моторчика дисковода.
75 020A:077C
                    loc_2::
77 ; сохраняем ах, где al = 8, если наступили новые сутки и 0 иначе
78 020A:077C 50
                                 push
                                        ax
79
80 ; по смещению 40 м хранится время до отключения моторчика дисковода.
```

```
81; декрементируем.
82 020A:077D FE 0E 0040
                             dec byte ptr ds:[40h]
     (0040:0040=0D4h)
83
84; если не равно 0, то переходим в 1ос_3.
85 020A:0781 75 0B
                                  jnz loc_3
                                              ; Jump if not zero
86
87 ; таймер == 0. по смещению 3Fh хранится состояние дисковода.
88; 4 младших бита - состояние четырех приводов моторчика дисковода.
89; 0F0h = 1111 0000, то есть мы устанавливаем для всех приводов статус
     "выключен".
90 020A:0783 80 26 003F F0
                                    and byte ptr ds:[3Fh],0F0h;
     (0040:003F=0)
91
92 ; если в старших 4 битах четное количество единиц,
93; TO PF == 1, WHATE PF == 0.
94; в а1 кладем сообщение, посылаемое в порт.
95 ; в dx - номер порта. 0Ch = 0000 1100. 0Ch - сигнал отключение дисковода.
96; 2-ой бит - разрешение работы контроллера,
97; З бит - разрешение прерывания прямого доступа к памяти.
98; 3F2h - порт управления дисководом.
99 020A:0788 B0 0C
                                  mov al,0Ch
100 020A:078A BA 03F2
                                 mov dx,3F2h
101 020A:078D EE
                                  out dx,al
                                                ; port 3F2h, dsk0
     contrl output
102
103 ; переходим, если мы отключили дисковод, или его еще не надо отключать.
104 020A:078E
                      loc_3::
105 ; возврат регистра ах, где al = 8, если наступили новые сутки и 0 иначе.
106 020A:078E 58
                                  pop ax
107
_{108}; cpabhubaem флаги и число 4 = 100, то есть флаг PF(Parity Flag).
109 ; то есть проверяем разрешены ли маскируемые прерывания.
110 020A:078F F7 06 0314 0004
                               test word ptr ds:[314h],4
     (0040:0314=3200h)
111
112 ; если не 0, то переходим в loc_4.
113 020A:0795 75 OC
                                  114
115 ; команда LAHF сохраняет младший байт регистра флагов
116 ; в АН(старший байт АХ) сохраняем, так как TEST меняет флаги.
117 020A:0797 9F
                                  lahf
                                                     ; Load ah from flags
118
119
120; меняем ah и al, то есть в ах теперь лежит регистр флагов,
121; в котором младщий байт как оригинальные флаги, а старший обнулен.
122; но если прошли сутки, то установлен 11 бит - OF (Overflow Flag).
123 020A:0798 86 E0
                                  xchg
                                          ah, al
```

```
124
  ; помещаем ах в стек.
125
126 020A:079A 50
                                    push
                                           аx
127
  ; 70h / 4 = 1Ch вызов прерывания 1Ch напрямую.
128
129 020A:079B 26: FF 1E 0070
                               call dword ptr es:[70h] ;
      (0000:0070=6 \text{ ADh})
130
131 ; переход в loc_5
  020A:07A0 EB 03
                                    jmp short loc_5 ; (07A5)
132
  020A:07A2 90
                                    nop
133
135
136 020A:07A3
                       loc_4::
137 ; int 1Ch - программное прерывание, внутри - IRET.
  020A:07A3 CD 1C
                                   int 1Ch
                                              ; Timer break (call each
     18.2ms)
139
                       loc_5::
140 020A:07A5
141 ; мы могли испорить IF в int 1Ch, ибо это прерывание
142 ; определяется пользователем. надо ещё раз сбросить IF.
143 020A:07A5 E8 0011
                                    call
                                           sub_2
                                                       ; (07B9)
144
145 ; порт 20h - ведущий контроллер прерываний. код 20h,
146 ; который мы отправляем в контроллер прерываний, означает,
147 ; что работа прерывания завершена, и процессор готов принимать прерывания.
                                                       ; ; ;
148 020A:07A8 B0 20
                                  mov al,20h
  020A:07AA E6 20
                                    out 20h,al
                                                       ; port 20h, 8259-1
     int command
                                           ; al = 20h, end of interrupt
150
152 ; восставновление аппаратного контекста.
153 020A:07AC 5A
                                    pop dx
154 020A:07AD 58
                                    pop ax
155 020A:07AE 1F
                                    pop ds
156 020A:07AF 07
                                    pop es
157
158; переход в адрес 07ВО - 164 = 064С
159 020A:07B0 E9 FE99
                                   jmp $-164h
  020A:07B3
             C4
                                    db 0C4h
160
                                                         ; * No entry point to
161
                                                            code
162 020A:07B4 C4 0E 93E9
                                        les cx,dword ptr ds:[93E9h] ;
     (0000:93E9=3302h) Load 32 bit ptr
                                    db 0FEh
163 020A:07B8 FE
164
165; возврат из прерывания.
166 020A:06AC
                               iret
                                        ; Interrupt return
```

Листинг sub 2

```
Sourcer v5.10 15-Sep-22 10:20 am Page 2
             temp.lst
                                                  SUBROUTINE
6 ; подпрограмма sub_2. proc near - ближний переход внутри одного сегмента.
                  sub 2
                              proc
в; сохраняем аппаратный контекст в стек.
9 020A:07B9
            1 E
10 020A:07BA
                                  push
                                          aх
11
12 ; помещаем в ds адрес сегмента данных BIOS, используя буфер ах.
13 020A:07BB B8 0040
                                  mov ax,40h
14 020A:07BE 8E D8
                                  mov ds, ax
16 ; команда LAHF сохраняет младший байт регистра флагов
17 ; в АН(старший байт АХ) сохраняем, так как TEST меняет флаги.
18 020A:07CO 9F
                                  lahf
                                                       ; Load ah from flags
19
20 ; команда TEST сравнивает между собой два числа, но меняет флаги, а не их.
21 ; Флаги SF, ZF, PF устанавливаются в соответствии с результатом.
22; 2400h = 0010 0100 0000 0000. 10 6mt - DF(Direction Flag),
23; 13 - IOPL(input/output privilege level).
24 020A:07C1 F7 06 0314 2400
                                               word ptr ds:[314h],2400h
                                      test
     (0040:0314=3200h)
26 ; если DF != 0 или старший бит IOPL != 0, то переходим на loc_7.
27 020A:07C7 75 OC
                                  jnz loc_7
                                                ; Jump if not zero
28
29 ; если DF == 0 и старший бит IOPL == 0, то надо
30 ; принудительно сбрасывать IF, через CLI не получится.
31; FDFFh = 1111 1101 1111 1111. '0' это 9 бит, IF - Interruption flag.
32 ; команда LOCK блокирует локальную шину памяти
зз ; на время выполнения следующей команды.
34 ; AND - выполняет логическое И между всеми битами
зы ; и результат записывает в первый операнд.
36 020A:07C9 F0> 81 26 0314 FDFF
                                                              lock and word
     ptr ds:[314h],0FDFFh ; (0040:0314=3200h)
                      loc_6::
38 020A:07D0
39 ; команда SAHF загружает младший байт флагов из АН.
40 020A:07D0 9E
                                  sahf
                                                      ; Store ah into flags
42 ; восстанааливаем аппаратный контекст из стека.
43 020A:07D1 58
                                  pop ax
```

```
44 020A:07D2 1F
                             pop ds
45
46 ; переход в loc_8.
47 020A:07D3 EB 03
                            jmp short loc_8 ; (07D8)
49 ; если IOPL == 10 или 11.
50 020A:07D5
                  loc_7::
51 ; CLI - Clear Interrupt-Enable Flag. Сбрасывает Interrupt flag (IF).
52 020A:07D5 FA
                      cli ; Disable interrupts
53
54 ; восставновление и выход.
                            jmp short loc_6 ; (07D0)
55 020A:07D6 EB F8
            loc_8::
56 020A:07D8
57
58 ; возврат из подпрограммы.
59 ; retn вытаскивает из стека IP, переходит на следующую после call команду.
60 020A:07D8 C3
                             retn
    sub_2 endp
61
```

Схема алгоритма




Рисунок 1 – Схема обработчика прерываний INT 8h




Рисунок 2 – Схема обработчика прерываний INT 8h




Рисунок 3 – Схема обработчика прерываний INT 8h




Рисунок 4 – Схема подпрограммы sub_2