La machine TAM

1. TAM 地址

TAM 地址的格式为 d[r],其中 d 是整数, r 是寄存器的名称。

- SB: 栈底。
- ST: 栈顶。 堆栈顶部的数据始终位于 1[ST]
- HB: 堆底
- HT: 堆顶。 堆顶的数据总是 1[HT]。
- LB: 指向当前的寄存器。
 - 0[LB] 包含静态链接(对于 Microjava,始终为 0)
 - 1[LB] 包含从函数返回时执行的指令,由 CALL 或 CALLI 自动分配。
 - 2[LB] 包含 LB 的旧值(调用函数的基数),由 CALL 或 CALLI 自动分配。
- CB: 代码底部
- CT: 代码顶部
- CP: 当前指令

2. TAM 指令

其中n和d是整数,r是寄存器名称

- LOADL c: 将常量 c (数字或字符串)入栈。 (真=1, 假=0)
- LOAD (n) d[r]: 将 n 的副本入栈, 地址为 d[r]
- LOADA d[r] or label: 将地址 d[r] 或 label 入栈
- LOADI (n): 将 n 的副本入栈顶
- STORE (n) d[r]: 将栈顶的 (n) 个元素存储到地址为 d[r] 的地方。
- STOREI (n): 将从栈顶取出的 n 个字复制到栈顶的地址。弹出 地址 和 n 。
- PUSH n: 将 ST 向上移动 n 个位置 , ST = ST + n
- POP (d) n: 将栈顶的 n 个元素出栈, 然后将之前的栈顶的 d 个元素入栈。

如下图所示,我们想要取出栈中的 222 和 333,对应的TAM指令是 POP (2) 4。

■ 意为先将栈顶的 4 个元素出栈,然后将之前的栈顶的 2 个元素入栈。

555 5 **←** ST 444 4 ST'' 333 3 555 3 **←** ST -POP (2) 4**-**222 444 2 2 111 111 1 ST' 000 000 0 **←** SB 0 **←** SB

- JUMP label 或 JUMP d[r]: 跳转到 label 或 地址(r = CB、CT、CP)。
- JUMPIF(n) label或 JUMPIF(n) d[r]: 如果栈顶的值等于 n, 跳转到 label 或 地址(r = CB、CT、CP)
- JUMPI: 跳转到栈顶的地址。
- CALL (LB) label 或 CALL (LB) d[r]:在 label 或 地址d[r] 处调用函数(r = CB、CT、CP)。
- CALLI: 调用到栈顶地址的函数(警告: 您必须先入栈一个 0, 然后是地址)
- RETURN (n) d: 函数的返回,通过删除参数的d个字并重新编译返回值的n个字。
- SUBR prim: 对<u>原语 (primitive)</u>的调用。
- HALT: 停止程序

3. TAM 原语 (primitive)

Boolean:

名称	参数	结果	描述
BNeg	1	1	逻辑非
BOr	2	1	逻辑或
BAnd	2	1	逻辑与
BIn	0	1	从 stdin 读取一个 bool 值 (1 或 0)
BOut	1	0	向 stdout 显示一个 bool 值 (true 或 false)
B2C	1	1	将 Bool 转换为 字符, true = '1', false = '0'
B2I	1	1	将 Bool 转换为 int, true = 1, false = 0
B2S	1	1	将 Bool 转换为 字符串(将字符串的地址压栈在字符串数组中)

字符 Char:

名称	参数	结果	描述
COut	1	0	向 stdout 显示一个字符
CIn	0	1	从 stdin 读取一个字符
C2B	1	1	将 字符 转换为 Bool , '1' = true, '0' = false
C2I	1	1	将 字符 转换为 int (ASCII)
C2S	1	1	将 字符 转换为 字符串(将字符串的地址压栈在字符串数组中)

整型 int i:

名称	参数	结果	描述
INeg	1	1	i=-i
IAdd	2	1	$i=i_1+i_2$
ISub	2	1	$i=i_1-i_2$
IMul	2	1	$i=i_1 imes i_2$
IDiv	2	1	$i=i_1\div i_2$
IMod	2	1	$i=i_1 \mod i_2$
IEq	2	1	$i_1=i_2\ ?$
INeq	2	1	$i_1 eq i_2$?
ILss	2	1	$i_1 < i_2 \ ?$
ILeq	2	1	$i_1 \leq i_2 \ ?$
IGtr	2	1	$i_1>i_2$?
IGeq	2	1	$i_1 \geq i_2 \ ?$
IOut	1	0	向 stdout 显示一个 int 值
IIn	0	1	从 stdin 读取一个 int 值
I2B	1	1	将 int 转换为 bool ,1 = true, 0 = false
I2C	1	1	将 int 转换为 字符 (ASCII)
I2S	1	1	将 int 转换为 字符串(将字符串的地址压栈在字符串数组中)

内存 Memory:

名称	参数	结果	描述
MVoid	0	1	返回未初始化的地址值
MAlloc	1	1	分配一个内存块并返回它的地址
MFree	1	0	释放内存块
MCompare	2	1	测试 地址位于堆栈顶部的 2 个内存块的内容之间的相等性
МСору	3	0	将一个内存块的内容复制到第二个内存块中: size, @_destination, @_source

字符串 String:

名称	参数	结果	描述
SAlloc	1	1	创建一个空字符串并将其地址入栈字符串数组
SFree	1	0	释放字符串空间
SCopy	1	1	复制字符串并将其地址入栈字符串数组
SConcat	2	1	连接两个字符串
SOut	1	0	在 stdout 上显示一个字符串
SIn	0	1	从 stdin 读取一个字符串
S2B	1	1	转换为 bool: "false" or "f" or "0" = false "true" or "t" or "1" = true
S2C	1	1	转换为字符 Char(字符串中第一个字符的 ASCII 码)
S2I	1	1	转换为 int(如果字符串不是整数,则不执行任何操作)