Teoría de la Computación

Clase 14: Autómatas de pila

Mauro Artigiani 10 septiembre 2021

Universidad del Rosario, Bogotá

Un modelo de computación para

CFL

Descripción informal

Después de haber introducido las CFLs, vamos a ver un modelo computacional nuevo: los autómatas de pila En las próximas clases mostraremos que un lenguaje es independiente del contexto si y solo si es reconocido por un autómata de pila.


Descripción informal

Después de haber introducido las CFLs, vamos a ver un modelo computacional nuevo: los autómatas de pila En las próximas clases mostraremos que un lenguaje es independiente del contexto si y solo si es reconocido por un autómata de pila.

Antes de introducir estos autómatas, es útil dar una descripción a grandes rasgos de como sirve un autómata de estados finitos. Podemos ver un autómata de estados finitos como un máquina que lee una cinta (en donde está escrito la palabra de input). La cabeza de la maquina lee el símbolo en la cinta, cambia estado y avanza su lectura de la cinta.

Un autómata de pila (pushdown automaton en inglés), o PDA se comporta como un autómata de estados finitos, pero tiene una componente más: la pila (o stack).

Un autómata de pila (pushdown automaton en inglés), o PDA se comporta como un autómata de estados finitos, pero tiene una componente más: la pila (o stack).



La pila es una memoria infinita. El autómata solo tiene acceso al tope de la pila, que puede leer, borrar y escribir, "empujando" más abajo los demás elementos de la pila.

Hemos visto que el lenguaje

$$\{0^n1^n, n \geq 0\},\$$

es un lenguaje independiente del contexto (pero no es regular).

Hemos visto que el lenguaje

$$\{0^n1^n, n \geq 0\},\$$

es un lenguaje independiente del contexto (pero no es regular).

Damos una descripción del porque un autómata de pila podría reconocer este lenguaje.

Hemos visto que el lenguaje

$$\{0^n1^n, n\geq 0\},\$$

es un lenguaje independiente del contexto (pero no es regular).

Damos una descripción del porque un autómata de pila podría reconocer este lenguaje.

Empezamos leyendo el input. Si leemos un 0 lo escribimos también en la pila.

Hemos visto que el lenguaje

$$\{0^n1^n, n\geq 0\},\$$

es un lenguaje independiente del contexto (pero no es regular).

Damos una descripción del porque un autómata de pila podría reconocer este lenguaje.

Empezamos leyendo el input. Si leemos un 0 lo escribimos también en la pila. Lo más pronto vemos un 1 empezamos a borrar 0s de la pila.

Hemos visto que el lenguaje

$$\{0^n1^n, n\geq 0\},\$$

es un lenguaje independiente del contexto (pero no es regular).

Damos una descripción del porque un autómata de pila podría reconocer este lenguaje.

Empezamos leyendo el input. Si leemos un 0 lo escribimos también en la pila. Lo más pronto vemos un 1 empezamos a borrar 0s de la pila. Si acabamos de leer el input en el momento en que la pila se vuelve vacía, aceptamos la palabra.

Hemos visto que el lenguaje

$$\{0^n1^n, n\geq 0\},\$$


es un lenguaje independiente del contexto (pero no es regular).

Damos una descripción del porque un autómata de pila podría reconocer este lenguaje.

Empezamos leyendo el input. Si leemos un 0 lo escribimos también en la pila. Lo más pronto vemos un 1 empezamos a borrar 0s de la pila. Si acabamos de leer el input en el momento en que la pila se vuelve vacía, aceptamos la palabra. Si la pila se vacía antes de terminar de leer el input, rechazamos la palabra. De manera análoga, si la palabra acaba antes de que la pila sea vacía, rechazamos la palabra.


Ejemplo: diagrama de estados

Podemos describir un PDA también con un diagrama de estados. Ahora en cara arista debemos también decir como el autómata modifica la pila. Escribimos $a,b\to c$ si, leyendo el símbolo a, el PDA remplaza el símbolo b en el tope de la pila con el símbolo c.




Ejemplo: diagrama de estados

Podemos describir un PDA también con un diagrama de estados. Ahora en cara arista debemos también decir como el autómata modifica la pila. Escribimos $a,b\to c$ si, leyendo el símbolo a, el PDA remplaza el símbolo b en el tope de la pila con el símbolo c.




Nótese que para hacer entender al autómata que el input se ha acabado, hemos diseñado el autómata en manera que los estados finales persisten solo si la palabra de input se ha acabado.




Cinta de entrada






Cinta de entrada




$$q_0 \stackrel{\varepsilon,\varepsilon \to \$}{\longrightarrow} q$$




Pila



Cinta de entrada




$$q_1 \stackrel{0,\varepsilon \to 0}{\longrightarrow} q_1$$




Pila



Cinta de entrada



$$q_1 \stackrel{0,\varepsilon \to 0}{\longrightarrow} q$$








Cinta de entrada




$$q_1 \stackrel{1,0 \to \varepsilon}{\longrightarrow} q$$



Cinta de entrada



$$q_2 \stackrel{1,0 \to \varepsilon}{\longrightarrow} q$$



Cinta de entrada



$$q_2 \stackrel{\varepsilon,\$ \to \varepsilon}{\longrightarrow} q_3$$

Hay autómatas de pilas deterministas y no deterministas. En este caso pero, los dos no tienen el mismo poder computacional. Por eso, nosotros solo hablaremos de autómatas de pilas no deterministas.

Hay autómatas de pilas deterministas y no deterministas. En este caso pero, los dos no tienen el mismo poder computacional. Por eso, nosotros solo hablaremos de autómatas de pilas no deterministas.

Un PDA es muy similar a un NFA, con la adición de la pila. Para describir la pila necesitamos de otro alfabeto, que denotamos con Γ .

Hay autómatas de pilas deterministas y no deterministas. En este caso pero, los dos no tienen el mismo poder computacional. Por eso, nosotros solo hablaremos de autómatas de pilas no deterministas.

Un PDA es muy similar a un NFA, con la adición de la pila. Para describir la pila necesitamos de otro alfabeto, que denotamos con Γ . En cada momento, el autómata se encuentra en un estado, lee el símbolo de input y el símbolo en el tope de la pila. Cada uno de los símbolos puede ser ε y entonces el autómata puede moverse de manera espontanea.

Hay autómatas de pilas deterministas y no deterministas. En este caso pero, los dos no tienen el mismo poder computacional. Por eso, nosotros solo hablaremos de autómatas de pilas no deterministas.

Un PDA es muy similar a un NFA, con la adición de la pila. Para describir la pila necesitamos de otro alfabeto, que denotamos con Γ . En cada momento, el autómata se encuentra en un estado, lee el símbolo de input y el símbolo en el tope de la pila. Cada uno de los símbolos puede ser ε y entonces el autómata puede moverse de manera espontanea. Al computar el autómata cambia estado y modifica la pila. Dado que nuestro PDA es no determinista la función de transición será definida de la siguiente manera

$$\delta \colon Q \times \Sigma_{\varepsilon} \times \Gamma_{\varepsilon} \to \mathcal{P}(Q \times \Gamma_{\varepsilon})$$

Definición

Un autómata de pila (no determinista) es una 6-tupla $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$, donde:

- Q es el conjunto finito de los estados;
- Σ es el alfabeto de input (finito);
- Γ es el alfabeto de la pila (finito);
- $\delta \colon Q \times \Sigma_{\varepsilon} \times \Gamma_{\varepsilon} \to \mathcal{P}(Q \times \Gamma_{\varepsilon})$ es la función de transición;
- $q_0 \in Q$ es el estado inicial;
- $F \subseteq Q$ es el conjunto de los estados de aceptación.

Ejemplo: definición


Describimos ahora en manera formal el PDA que reconoce el lenguaje $\{0^n1^n, n \geq 0\}$.


Ejemplo: definición

Describimos ahora en manera formal el PDA que reconoce el lenguaje $\{0^n1^n, n \geq 0\}$. Sean $Q=\{q_1,q_2,q_3,q_4\}$, $\Sigma=\{0,1\}$, $\Gamma=\{0,\$\}$, $F=\{q_1,q_4\}$ y δ es como sigue (los símbolos que faltan son \emptyset):

Input:		0	1			arepsilon	
Stack:	0	\$ ε	0	\$	$\varepsilon \mid 0$	\$	arepsilon
q_1							$\{(q_2,\$)\}$
q_2		$\{(q_2,0)\}$	$\{(q_3,\$)\}$				
<i>q</i> ₃			$\{(q_3,\$)\}$			$\{(q_4,\varepsilon)\}$	
94							


El símbolo \$ es un símbolo especial que utilizamos señalar el comienzo de la pila: cuando lo leemos sabemos que la pila está vacía.






Un PDA acepta una palabra $w=w_1w_2\dots w_m$, con $w_i\in \Sigma_\varepsilon$ si existe una secuencia de estados $r_0,r_1,\dots,r_m\in Q$ y de palabras $s_0,s_1,\dots,s_m\in \Gamma^*$ tales que:

1. $r_0 = q_0 \text{ y } s_0 = \varepsilon$;



Un PDA acepta una palabra $w=w_1w_2\ldots w_m$, con $w_i\in \Sigma_\varepsilon$ si existe una secuencia de estados $r_0,r_1,\ldots,r_m\in Q$ y de palabras $s_0,s_1,\ldots,s_m\in \Gamma^*$ tales que:


- 1. $r_0 = q_0 \text{ y } s_0 = \varepsilon$;
- 2. Para todos i = 0, ..., m-1, se tiene $(r_{i+1}, b) \in \delta(r_i, w_{i+1}, a)$ donde $s_i = at$ y $s_{i+1} = bt$, con $a, b \in \Gamma_{\varepsilon}$ y $t \in \Gamma^*$;



Un PDA acepta una palabra $w=w_1w_2\dots w_m$, con $w_i\in \Sigma_\varepsilon$ si existe una secuencia de estados $r_0,r_1,\dots,r_m\in Q$ y de palabras $s_0,s_1,\dots,s_m\in \Gamma^*$ tales que:

- 1. $r_0 = q_0 \text{ y } s_0 = \varepsilon$;
- 2. Para todos i = 0, ..., m-1, se tiene $(r_{i+1}, b) \in \delta(r_i, w_{i+1}, a)$ donde $s_i = at$ y $s_{i+1} = bt$, con $a, b \in \Gamma_{\varepsilon}$ y $t \in \Gamma^*$;
- 3. $r_m \in F$.

Más ejemplos



Haciendo unas pequeñas modificaciones, se puede adaptar este PDA para reconocer el lenguaje

$$\{ww^{\mathcal{R}}, w \in \{0,1\}^*\},\$$

donde $w^{\mathcal{R}}$ significa w escrita a revés.

Hagamos un ejemplo más complicado. Consideramos el lenguaje

$$\{a^{i}b^{k}c^{l}, i, k, l \ge 0 \text{ con } i = k \text{ o } i = l\}$$

Hagamos un ejemplo más complicado. Consideramos el lenguaje

$$\{a^{i}b^{k}c^{l}, i, k, l \geq 0 \text{ con } i = k \text{ o } i = l\}$$


La idea es empezar escribiendo todas las a que leemos en la pila. Después iremos quitandolas al momento de leer b o c. El problema es que no sabemos si comparar las a con las b o con la c.

Hagamos un ejemplo más complicado. Consideramos el lenguaje

$$\{a^{i}b^{k}c^{l}, i, k, l \geq 0 \text{ con } i = k \text{ o } i = l\}$$

La idea es empezar escribiendo todas las a que leemos en la pila. Después iremos quitandolas al momento de leer b o c. El problema es que no sabemos si comparar las a con las b o con la c.

Por esto es útil el no determinismo: ponemos una bifurcación espontanea cuando se acaben las a.



Resumen

Resumen

Hoy aprendimos:

- Qué es un autómata de pila (o PDA);
- Cómo procesa un PDA;
- Cómo representar un PDA en un diagrama de estados.